



مبادئ ترميم الآثار


دكتور

أبراهيم محمد عبد الله

المشرف على قسم ترميم الآثار

بالمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار

أبو قير- الإسكندرية



مبادئ ترميم الآثار

د / إبراهيم محمد عبد الله

المشرف على قسم الترميم

بالمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار

أبو قير الإسكندرية



mohamed khatab

مقدمة

يختص علم الآثار بدراسة الأشياء التي صنعها الإنسان أو استعملها من مسكن وأثاث وأدوات ومن ثم تخلفت عنه لذا فإن دراسة الآثار إنما هي دراسة لمراحل التطور العلمي والتكنولوجي للإنسان فهي بمثابة البحث عن الإنسان ومعيشتة ومراحل تطوره على وجه الأرض ومن ثم العناية بأشكال التقدم والرقى والازدهار للحضارات الإنسانية وكيفية إضافتها للإنسان على اختلاف الزمان والمكان وصيبتها في معيية واحد وهو ما يعرف بالحضرة البشرية ومن هذا المنطلق وجب المحافظة على التراث الإنساني لما له من مردود ثقافي وديني واجتماعي وعلمي .

ولما كان ترميم الآثار من العلوم الحديثة والتي بزغت مع فجر النهضة الحضارية للإنسان في العصر الحديث وأصبح علما له مدارسه واسمه وعلمائه شأنه شأن العلوم الحديثة المواكبة للتطور التكنولوجي والتقدم العلمي وبما له من أهمية في المحافظة على التراث الإنساني والحضاري وصيانتة لبقائه للأجيال القادمة دليلا على عظمة الأجداد ورفيهم وقيمهم ومساهماتهم في الحضارة الحديثة .

لذا كان لابد من التعريف أولا بعلم الآثار Archaeology ونشأته وتاريخه وأهم علمائه الذين أسهموا في إرساء قواعده حتى أصبح علما جليلا وتفرع منه علوم أخرى وهي علم المصريات Egyptology وهو الخاص بدراسة الحضارة المصرية القديمة وعلم الآثار اليونانية والرومانية Greco-Roman وعلم الآثار الإسلامية Islamic archaeology بالإضافة إلى علم ترميم الآثار Conservation بدليلته وأشهر علمائه وتطوره من حيث التقنية سواء في المواد والخامات المستخدمة في عمليات العلاج والترميم أو الأساليب التكنولوجية المصاحبة وذلك لعظم المهمة للمقاة

على عائقه وهي حفظ وصيانة التراث الثقافي والحضاري للإنسان على اختلاف مواده سواء أكانت آثار ثابتة ممثلة في المعابد والمقابر والقصور والمباني والتماثيل أو آثار منقولة موجودة في متاحف ومخازن الآثار المختلفة أو آثار لم يتم الكشف عنها أو يجري التنقيب عنها يبعث الحفائر المحلية والأجنبية لذا وجدنا اختلاف للبيئات الموجودة والمحيط بالآثر سواء أكانت بيئته مفتوحة أو بيئته مغلقة ومع التطور العلمي للحضارة الإنسانية استفاد علم الترميم من التقنيات الحديثة سواء في الأجهزة المستخدمة في التجاليل والفحوص واختبارات المواد أو في المواد المستخدمة في عمليات العلاج والترميم المختلفة واستفاد أيضا مع العلوم الأساسية مثل علوم المواد والكيمياء والجيولوجيا والفيزياء والهندسة بما لا يخل من استقلاليته وتفرده كواحد من العلوم الحديثة المرموقة .

ويعتبر هذا الكتاب خطوة على الطريق للتعريف بهذا العلوم وقد حرصت أن يكون إمام الطالب له على قطف زهرة من كل بسائنه البانعة والمختلفة دائما بكل ما هو جديد وحتى يتمنى للطالب الإمام بقدر الإمكان ببعض جوانبه وقد اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على دراسة سابقة لأساتذة وعلماء أفاضل أجلاء كان لهم فضل السبق تعلمنا على أيديهم ومن خلال دراساتهم وكتبهم واطّلع بالذکر الدكتور محمد عبد الهادي من خلال كتابه دراسات علمته في ترميم وصيانة الآثار غير العضوية وبحوثه القيمة في مجال حماية وصيانة المجموعات المتحفية وأمن وحراسة المتاحف بالإضافة للأستاذ الدكتور فوزي الفخراي في دراساته عن علم الحفائر والتنقيب عن الآثار من خلال كتابه القيم الموسوعي فن التنقيب عن الآثار والأستاذ الدكتور جمال الدين مختار من خلال محاضراته أثناء فترة التمهيدى للماجستير عام ١٩٩٢م وأخيرا لا ننسى فضل الأستاذ الدكتور محمد سمير سيف اليزل من خلال بحثه عن القيم المختلفة للمباني الأثرية ومدى أهميتها

ودورها الثقافي والحضاري والعلمي في المجتمع والأستاذ الدكتور عاصم أحمد حسين من خلال بحوثه عن حضارة الإغريق والأستاذ الدكتور حسن الباشا من خلال بحوثه وكتاباته عن الحضارة والآثار والفنون الإسلامية متمهم الله بمزيد من الصحة والعافية وجعل التوفيق حليفهم فقد كانوا لنا مصابيح هداية وسراجا ينير لنا طريق العلم وجزاهم الله عنا خير الجزاء .

وفي خضم النواحي العلمية والعملية لعلم الآثار والترميم كان لابد من عدم إغفال النواحي القانونية الممثلة في قانون حماية الآثار بالإضافة إلى أسس المواثيق الدولية المنظمة لعملية الترميم المعماري حتى يعرف الطالب أيضا ما للآثار وما عليها والحدود المنظمة لعلاقة الآثار بالمجتمع باعتباره حاميا للآثار وصائنا لها من العوامل البيئة المحيطة المتلفة ومانعا أيضا للتعديات والتجاورات التي من الممكن أن تحدث لها أيضا من المجتمع والذي ينبع من عدم وجود الوعي الثقافي والحضاري بقيمة هذه المقتنيات الأثرية .

والله ولي التوفيق...

د. إبراهيم عبد الله

الباب الأول

نشأة علم الآثار والترميم

الفصل الأول

نشأة علم الآثار

((علم الآثار المصرية - علم الآثار اليونانية الرومانية

علم الآثار الإسلامية))

علم الآثار

يختص علم الآثار بدراسة الأشياء التي صنعها الإنسان أو استعملها من مسكن وأثاث وأدوات وفن ثم تخلقت عنه.

وقد عرفت البشرية منذ القدم بعض مظاهر العناية بالأشياء القديمة؛ ذلك أن الاهتمام بآثار السلف، والحرس على امتلاكها، وتخليد ذكرى أصحابها والاستمتاع بجمالها مرتبط بالنوع، الغرائز البشرية؛ مثل حب التملك تذوق الجمال وحب المعرفة والاستطلاع وتخليد الذكرى؛ ولدي ناسك أحياناً إلى العناية بجمع التحف أو الآثار الجميلة أو الثمينة أو تلك التي تحمل ذكريات خاصة أو معاني معينة.

وعرفت الحضارات الشرقية القديمة جمع التحف وحفظها ولا سيما لأغراض دينية أو جنازية، ومن أمثلة ذلك ما كان يوضع في المعابد والمقابر من تماثيل وتحف، وما عثر عليه من ذلك في مقبرة توت عنخ آمون في مصر؛ وكشفت أعمال الحفر الحديثة في موقع مدينة "لوز" القديمة بالعراق عن مبنى من المرجح أنه كان متحفاً محلياً؛ إذا عثر فيه على تحف قديمة جمعتها الأميرة بل شالتي نزار ابنة نابونيد (٥٥٥ - ٣٣٨ ق.م) أحد ملوك الإمبراطورية البابلية الجديدة.

وفي العصر اليوناني القديم كانت المعابد اليونانية تشبه بالمتاحف

وذلك لما كانت تحتوى عليه من كنوز وتحف ثمينة؛ وأسس البطالمة في الإسكندرية متحفاً يعتبر بحق أشهر المتاحف القديمة وأعظمها؛ إذا جمعوا فيه آلاف التحف والمخطوطات، ونافسهم ملوك "برجامة" في آسيا الصغرى؛ فبذلوا جهدهم في الحصول على التحف النفيسة التي ترجع إلى عصور ازدهار الفن الإغريقي، كما أنشئوا مكتبة تضاهي مكتبة الإسكندرية من حيث الثراء والعظمة وعني الرومان كذلك بجمع التحف في معابدهم وقصورهم؛ وكان عظماءهم يفتحون أبواب قصورهم لل العامة في مناسبات معينة ليشاهدوا ما بها من تحف؛ وكان الإمبراطور هادريان نفسه مولعاً بالآثار الجميلة فشيّد في "تيبور" مبني لحفظ الرسوم ومتحفاً للنحت.

وعرف العرب قبل الإسلام تقدير الثمين من التحف وحفظها كما كانوا يهدونها إلى أقداسهم؛ ذكر الميداني أن مارية بنت ظالم بن وهب أهدت الكعبة قرطليها، وكان يحليهما درتان كبيرتان في حجم بيض الحمام، وقد ضرب بهما المثل قليل: "خذه ولو بقرطي مارية". وجاء في بعض الأخبار أن عبد المطلب بن هاشم عثر في بئر زمزم على غزالتين من الذهب فأهداهما إلى الكعبة.

وحرص المسلمون بدورهم على جمع التحف الثمينة؛ إذ كانت قصور الأمويين والعباسيين والفاطميين والأندلسيين وغيرهم من أثرياء المسلمين تزخر بالكثير من الآثار والتحف الثمينة والنادرة. وليس أدل على ذلك مما ذكره المؤرخون عما أخرج من قصر الخليفة الفاطمي المستنصر أثناء الشدة العظمى من الكنوز والتحف. ووجد في العالم الإسلامي تجار التحف الثمينة والنادرة ومن أمثلة هؤلاء أبو سعد إبراهيم التستري أحد تجار التحف في العصر الفاطمي.

وانتقلت العناية بجمع التحف إلى أوروبا في العصر المسيحي.

وعثيت الكنائس والأديرة بالاحتفاظ بالآثار المرتبطة بكبار القديسين
والرهبان، مثل الأدوات التي كانوا يستعملونها، أو الثياب التي كانوا يلبسونها
وغير ذلك. وظهرت العناية بجميع التحف بشكل بارز في عصر النهضة
الأوروبية في إيطاليا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وامتدت تلك
الظاهرة إلى كثير من الإقطار الأوروبية. وزخرت قصور الأسر الشهيرة
مثل أسرة الميديشي في فلورنسا بالتحف الجميلة التي ترجع إلى العصر
الكلاسيكي، فضلا عن تلك التي أنتجها الفنانون في عصر النهضة نفسه.
ومن المعروف أن مجموعات تحف بعض هذه الأسر صارت أساس كثير من
المتاحف الأوروبية بل إن بعض القصور صارت فيما بعد متاحف وطنية
مثل قصور اللوفر في باريس.

ولم تقتصر عناية الخلف بآثار السلف على التحف المنقولة أو الكنوز
من الذهب والفضة، بل امتدت إلى العمائر القديمة على مختلف أنواعها من
دينية ومدنية وعسكرية، وحظيت المباني الدينية بأكبر نصيب من الصيانة
والحفظ ومن ثم كان معظم ما وصلنا من آثار معمارية قديمة عبارة عن مبان
دينية من معابد أو قبور.

هذا ويتصل بالعناية بالتحف والآثار القديمة مظهر آخر عرفه
الإنسان منذ القدم هو البحث والتنقيب عن الكنوز والتحف الثمينة.

ولقد كان التنقيب عن الكنوز والأشياء الثمينة من الظواهر الشائعة
في جميع العصور: إذ جرت عادة كثير من الأثرياء أن يدفن ثروته في باطن
الأرض، أو في الجدار، أو "تحت البلاطة" كما يقولون، ومن هنا كان
يجري البحث عن الثروة المخفية بعد وفاة صاحبها أو غيابه عن طريق
التنقيب والحفر. وورد في القرآن الكريم في سورة الكهف إشارة من هذا
القبيل "وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما

وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما^(١).

وكتب كثير من القصاص حول كنوز القراصنة المدفونة والمخبأة والبحث عنها عن طريق الحفر والتنقيب.

ومن أبرز الأمثلة علي محاولة الحصول علي الثروات والكنوز عن طريق الحفر والتنقيب ما كان يجري في مصر القديمة حين كانت قبور الفراعنة وقدماء المصريين تثير مما تحويه من كنوز ثمينة جشع الكثيرين. ولقد وجد علماء الآثار المحنثون معظم هذه القبور بعد كشفها خالية مما كان بها من أثاث وكنوز. ونستطيع أن نتخيل ما كان بهذه المقابر من تحف ثمينة إذا ناملنا ما عثر عليه من كنوز في مقبرة توت عنخ آمون التي بجت من السطو^(٢).

واستمرت عادة التنقيب عن الكنوز والآثار عن طريق الحفر بعد عصر النهضة ، غير أن بعض أعمال التنقيب كان يتم خلسة وفي الخفاء وبصفة شخصية ، ولا زالت هذه الأساليب تزاوّل حتى اليوم كما كان يحدث في قرية " القرنة " في مصر من قبل لصووس الآثار والمتعاملين مع بعض تجار المعاديات والسواح.

وكان التنقيب عن الآثار يجري في أول الأمر لمجرد الحصول علي التحف والكنوز دون العناية بدراسة الظروف التي توجد فيها، ومن ثم كانت المكتشفات في معظم الأحوال تفقد قيمتها التاريخية، وإن ظلت محتفظة بقيمة مادية وفنية.

ومن أهم المكتشفات في القرن الثامن عشر آثار هركولاسوم (١٧١١م) ويومبيي (ابتداء من سنة ١٧٤٨م) :-

(١) الآية ٨٢.

(٢) اكتشفها كارنرفون وهوارد كارتر.

ثم تأتي بعد ذلك دراسات العلماء الفرنسيين في مصر أثناء الحملة الفرنسية (١٧٩٨-١٨٠١) ^(٣). ومن هذا القبيل أيضاً ما قام به لورد إلجن من خلع كثير من منحوتات البارثون ونقلها إلى المتحف البريطاني حيث تم عرضها في سنة ١٨١٦.

ثم تلا ذلك أعمال حفر كثيرة في شتى أنحاء العالم ربما كان أبرزها ما قام به سليمان (١٨٢٢-١٨٩٠م) من حفائر في طروادة وموكيناى (مستينا) وتيرنس وما قام به أرثر ليفانز في كريت (ابتداء من سنة ١٩٠٠).

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر تميز التنقيب عن الآثار بروح الإثارة وذلك حين صار المنقبون عن الآثار يعملون تحت رعاية المؤسسات والجامعات والهيئات الحكومية بقصد الحصول على الكنوز الأثرية.

وإذا كان علم الآثار الحديث يعني بصفة خاصة بدراسة ما تخلف أو عثر عليه من آثار فإن هذه الظاهرة عرفت أيضاً في القديم: فقد كتب مؤلفون عن آثار أسلافهم واهتموا بها: فتكلم هيرودوت (أبو التاريخ) عن الآثار القديمة التي شاهدها، وأشار توسيديد Thycydide المؤرخ اليوناني القديم (حوالي ٤٦٠ - ٣٩٥ ق.م) إلى بعض آثار السابقين من ميان وثياب وأمتعة جنائزية، ويمكن أن نذكر في هذا المجال مؤلفين يونانيين آخرين أمثال بورانياس (القرن الثاني ق.م) ، و بلوتارك، وسترابون، ولوسيان، وأتينييه. ومن أشهر الكتاب في مجال العناصر الأثرية فيثروفيش الذي كتب في عصر أغسطس بحثاً حول هندسة البناء رجع فيه أحياناً إلى المؤلفات الكلاسيكية.

ولفتت آثار السلف أنظار الشعراء العرب قبل الإسلام : فذكروا قصر غمدان وسلاحين وبنون والخورنق وغيرها ووصفوها في أشعارهم.

(3) كان من نتيجة هذه الحملة ظهور كتاب " وصف مصر " Description de l'Égypte في ٢٠ مجلداً .

وبررت لفظة الأركيولوجيا⁽⁴⁾ أي علم الآثار في أوروبا في القرن السابع عشر حين كان الاهتمام مركزاً على العصور الكلاسيكية أو الرومانية القديمة، ومن ثم كادت أن تقتصر هذه اللفظة على الآثار الكلاسيكية، لكن بمعنى الزمن أخذ مصموم هذه اللفظة في الاتساع: ففي بداية القرن التاسع عشر شملت أيضاً علم الآثار المصرية، ثم امتدت البحوث الأثرية إلى الآثار العراقية والفارسية والحيثية والقبطية، ومنذ سنة ١٩٣٠ بدأت العناية بأثار الجزائر وبلاد الروس وامتد البحث الأثرى إلى أفريقيا وسائر آسيا، وابتداء من منتصف القرن التاسع عشر وضحت العناية بأثار ما قبل التاريخ، وفي آخر القرن التاسع عشر أخذ يتطور علم الآثار كعلم حديث. وبذلك صار ضمن أمرين يرتبط كل منهما بالآخر - أولهما - استخلاص الأثر بطريقة علمية، وتسجيل وضعه بالنسبة لغيره من الأشياء التي وجدت معه ووصفه وصفاً دقيقاً، وترميم التالف منه وصيانته، وحفظه أو عرضه، والكتابة عنه. ويستلزم علم الآثار في ذلك كله أساليب حديثة مستفيدة مما حققته العلوم الأخرى من تقدم في مجال المساحة والتصوير والهندسة والكيمياء والحشرات والطب والأنثروبولوجيا (علم طبائع الإنسان) والجيولوجيا والجغرافيا والآثوغرافيا (علم خصوصيات الشعوب) وغيرها ويجري استخلاص الآثار أو استخراجها بصفة أساسية عن طريق الحفر في الأرض بحذر ووعي. وقد يكون البحث عن الآثار تحت سطح الماء: سواء في مجاري الأنهار أو عماق البحار والبحيرات أو عند شواطئها⁽⁵⁾.

أما الأمر الثاني: فهو دراسة الآثار المكتشفة، واستخدامها من جهة للمتعة الفنية، ومن جهة أخرى في إلقاء أضواء جديدة على الحضارة البشرية

(4) Archaeology

(5) وربما يجري في المستقبل الكشف عن الآثار في الفضاء بعد أن ترك الإنسان أنظاره على سطح القمر والمريخ

ويطورها ، واستنباط التاريخ منها ، وتفسير الأحداث التاريخية في صوبها ويرتبط علم الآثار بعلم التاريخ والفيلولوجيا (علم اللغات) وتاريخ الفن ارتباطا وثيقا حتى ليعتد أحيانا تحديد الفاصل بينها تحديدا دقيقا كما أن آثار بعض الحضارات تعتبر أقرب إلى تاريخ الفن منها إلى علم الآثار : ومن أمثلة ذلك الآثار الكلاسيكية والآثار الإسلامية وآثار عصر النهضة وما تلاه من عصور : إذ يغلب عليها طابع الإتقان والجمال.

ويتضمن علم الآثار أفرعا كثيرة منها الطبوغرافيا (علم توزيع السكان) والهندسة المعمارية وهندسة المنح والرسم والنحت والحفر والفنون الطبيعية كالحراب والرجاج والسجج وكذلك الأخنام والنيمات وعلم النفوس والبردي وعلم هراء الكتب القديمة Palaeography وعلم الأوران والمعايس Metrology

علم الآثار المصرية

أولاً: بداية التعرف علي آثار مصر القديمة

ليس قبل القرن السادس عشر، حين بدأ الأوروبيون في زيارة مصر والتعرف علي آثارها القديمة، وبدأت أوروبا تدرك أهمية تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وبدأ الرحالة والزوار من مختلف الجنسيات يصفون الآثار الضخمة التي اعجبوا بها في وادي النيل وفي المناطق الأثرية المتعددة.

وكان أول هؤلاء الزوار هو الطبيب الفرنسي " بلون - Belon " الذي شجعه الملكان هنري الثاني وشارل التاسع علي الرحيل إلي بلاد الشرق من عام ١٥٤٦ إلي ١٥٤٩، وقام بزيارة مصر، ولكنه لم يتوغل في داخل البلاد، ولكننا عرفنا أنه دخل الهرم الأكبر وقام بزياره حجرة الدفن وأعطانا تفسيراً غريباً لحقيقة تمثال لبي الهول.

وفي حوالي الفترة نفسها جاء " اندريه - André Thever " الذي كان راهباً في فترة كاترين دي مديسيس (أم شارل التاسع) لزيارة جبانة سقارة، وقام بحفر بعض المقابر بحثاً عن الموميאות وهناك مخطوطة تحكي عن زيارة لشخص مجهول الهوية من مدينة البندقية في عام ١٥٨٩ وتحدث عنه كيرشر وقل أنه تجول في مصر العليا وللوبة السفلي ووصل إلي جنوب النهر وزار معبد الكرنك وعدة مباني ضخمة وكنائس ومناطق بها تماثيل ومسلات وأعمدة.

وفي عام ١٦١٤ جاء بييترو ديلا فالي Pietro della Valle الذي زار أيضاً العراق، وأحضر من مصر موميאות ومخطوطات قبطية.

وفي عام ١٦٣٨ - ١٦٣٩ زار الفلكي الانجليزي جون جريفز Jolin Greaves منطقة التبعة وذهب إلي سقارة، وكتب كتاباً عن فن التخطيط

في الهرم في عام ١٦٤٦.

وفي القرن السابع ر أصبح علم الدراسات الشرقية ودراسة حضارة الشرق القديم من الدراسات السائدة في أوروبا وفي خلال هذه الفترة من القرن السابع عشر زار الكثيرون من الرحالة والقساوسة مصر، منهم : " بوسيه - Bossuet " الذي زار مصر وكتب كتاباً تحدث فيه عن مصر وعن آثار معبد الكرنك، بعنوان : Discours sur l'histoire universelle وفي عام ١٦٧٢ جاء " فان سلب - Vansleb " الذي زار مصر للوسطى ووصل حتى جرجا. وفي عام ١٧٠٧ جاء قس آخر هو " سيكارد - Sicard " وهو أول من قارن بين معبدي الأقصر والكرنك علي أنهما يمثلان آثار طيبة القديمة ، وكان أول من ذهب حتى أسوان ويقال أنه زار مصر حوالي أربع مرات.

وقام بعض الهواة بنشر مؤلفات بسيطة عن قطع أثرية مصرية كان لها أثر كبير في تعريف القارة الأوروبية بمصر وأثارها مثل ما نشره " مون فوكون - Mont- Faucon " في عام ١٧١٩ - ١٧٢٤ .

وفي عام ١٧٣٥ نشر القس " ماسكري - Mascrier " كتاب القنصل " بنواه دي مايو - Benoit de Maillot " عن وصف مصر. وإذا كنت قد ذكرت أسماء بعض الرحالة والزوار الفرنسيين فيجب أن أذكر بعض الاسماء الأخرى من جنسيات مختلفة منهم : الانجليزيان " بروس - Bruce " و " شاو - Shaw " والدنماركيان " لوفيج نوردن - Norden " عام ١٧٣٧ و " نيبور - Niebuhr " وقد نشر الأول مؤلفاً عن رحلته في مصر وقسام بعمل الرسومات التي ظهرت في مختلف المؤلفات بعد ذلك ووصل الثاني حتى منطقة الدفر في بلاد النوبة في عام ١٧٣٧ .

ونتيجة لهذه الزيارات والمؤلفات أصبحت مصر مركزاً لجذب الزوار وأصبح تاريخ واثارها موضع قصص وروايات، من بينها تلك التي

نشرها الانجليزي " بوكوك - pococke " الذي زار العديد من بلاد الشرق في الفترة من ١٧٣٧ إلى ١٧٤٠.

وكثرت الرحلات والزيارات بعد ذلك ، وكان أهمها تلك التي قام بها المستشرق " كاري - Carreé " الذي كتب كتاباً بعنوان " رحالة وكتاب فرنسيين في مصر - Voyageurs et écrivains Français en Egypte " وفي عام ١٧٥٢ نشر البارون دي كايوس Davon de Caylus بعض القطع الأثرية المصرية.

وفي عام ١٧٨٧ نشر " فولني - Volney " كتاباً بعنوان " رحلة في سوريا وفي مصر - Voyage en Syrie et en Egypte " وهو الكتاب الذي أعتد عليه أعضاء البعثة العلمية التي صاحبت الحملة الفرنسية على مصر وذلك عند تأليفهم لكتاب " وصف مصر " .

وهناك شخصية أخرى طبعت نهاية القرن الثامن عشر، وهو " دنون - Denon " الذي كان رساماً ونحاتاً وكتائباً ، وقد زار مصر وألف كتاباً بعنوان: " رحلة في الدلتا وفي الصعيد - Voyage dans la Basse et la Haute Egypte " وقد لفتت رحلة " سونيني - Sounini " في نهاية القرن التاسع عشر أنظار العلماء إلى وجود وثائق هامة في أرض مصر ويمكن القول أنه في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بدأ المشغف الحقيقي بكل ما يتعلق بتاريخ مصر القديمة وحضارتها.

ثانيد الحملة الفرنسية وتسجيل آثار مصر القديمة:

كان من النتائج غير المتوقعة لحملة بوناپرت على مصر أنها جذبت أنظار العالم إلى أهمية الحضارة المصرية، ويمكن القول بدون مبالغة أن أهمية تاريخ مصر القديمة بدأت منذ ظهور كتاب: " وصف مصر description de l'Egypte " من عام ١٨٠٩ إلى عام ١٨٢٨ ، الذي أعده

وقام بتأليفه فريق من العلماء الفرنسيين الذين صاحبوا نابليون إلى مصر، وكانوا حوالي ١٥٠ عالما بالإضافة إلى عدد من كبار الرسامين، والذين كونوا جماعة علمية تحت اسم "معهد مصر Institut d'Egypte" منذ عام ١٧٩٨، ولا يزال هذا المعهد يقوم بنشاطه العلمي تحت اسم "المعهد العلمي المصري". وقد أمدنا هذا العمل الضخم بمعلومات جديدة عن تاريخ مصر القديمة وحضارتها.

وفي الواقع أن كل الظروف كانت مهيئة لعمل الحملة الفرنسية، فقد انتشروا في جميع أرجاء البلاد، وقاموا بدراسة ووصف وشرح وقياس ورسم معظم آثار البلاد. هذا بالإضافة إلى أنهم كشفوا عن وثائق وأثار عديدة. وقاموا بتجميع كل الآثار التي وصفوها واكتشفوها في مجموعة مجلدات ضخمة وأمدتنا هذه الدراسة أيضا بنصوص جديدة جذبت أنظار المتخصصين وغير المتخصصين ومحبي الاستطلاع.

وإذا كان لعلماء الحملة الفرنسية الفضل في وضع الأسس الأولى لدراسة الآثار المصرية. فإن الفضل يرجع أيضا إلى أبناء الشعب المصري الذين عاصروهم ومدوا لهم يد المساعدة في كل مكان ذهبوا إليه وعاونوهم على إخراج هذا العمل العلمي الضخم بهذه الصورة الناجحة.

وكان من نتيجة هذا العمل أن جعل مصر وأثارها القديمة تتصدر الأنباء العالمية وبدأت البعثات الأجنبية تتوافد على مصر للقيام بأعمال الحفائر والتقيب في مختلف المناطق الأثرية، وللقيام كذلك بتسجيل بعض الآثار القائمة ووصفها ونقل نقوشها ورسمها. وعلى الرغم من جهود العلماء فإن كل هذه الآثار لا يمكن معرفة حقيقة دورها لأنها مغطاة في أغلبها بنقوش ونصوص تفسر حقيقة دورها والغرض من إقامتها. وهنا لوجه للعلماء مشكلة حل رموز الكتابة الهيروغليفية ومعرفة قرامتها. وكما نعلم أن

استخدام الخط الهيروغليفي في الكتابة قد توقف في حوالي القرن الرابع الميلادي . وقد أثار سر هذه الكتابة حب استطلاع كل الأجانب في كل الأوقات ومنذ القدم حاول اليونانيون أنفسهم من أمثال: القس " كلمنت السكندري" الذي عاش في القرن الثاني الميلادي وحاول أن يتوصل إلى بعض النتائج في محاولة قراءة هذه الكتابة. وقام " هورابولون" في منتصف القرن الرابع الميلادي بكتابة بعض الفصول شارحاً بنوع من الدقة أصول الكتابة الهيروغليفية وسبق هؤلاء " شرمون Cheremon " الذي كان فيلسوفاً ولغوياء (٥٤-٦٨ ميلادية) وكان يدير " متحف أو معهد الإسكندرية أو دار المجمع العلمي " الموسيون ، تلك المؤسسة التي أصبحت مجعاً للكتب والعلماء، وحاول من جانبه أن يتوصل إلى نطق بعض حروف تلك الكتابة. وأخذت محاولات اكتشاف سر هذه الكتابة وتلك اللغة تزداد شيئاً فشيئاً بين المتخصصين وغير المتخصصين الأجانب منذ بداية القرن السابع عشر.

ومع " كيرشر - kircher " و" أثناس - Athanase " في منتصف القرن السابع عشر بدأت محاولة طويلة وحقيقية توصلنا فيها إلى أن الأسماء المصرية القديمة التي وصلت إلينا عن طريق الروايات يمكن شرحها وتفسيرها عن طريق نطق الحروف القبطية واستنتاجاً أيضاً أن للكتابة القبطية لم تكن إلا صورة أخيرة من تطور كتابات أو خطوط اللغة المصرية القديمة. وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية فإن " كيرشر" ضل الطريق تماماً بالنسبة لمعرفة طبيعة الحروف الهيروغليفية ولرأى أن يري فيها كتابة رمزية فقط وحدثت محاولات عديدة بعد ذلك حاول للمعاصرون استغلالها لمعرفة المزيد عن قواعد اللغة المصرية القديمة.

ثالثاً: حجر رشيد وأهميته في فك رموز الكتابة الهيروغليفية

في أثناء الحملة الفرنسية علي مصر وبالتحديد في شهر أغسطس عام ١٧٩٩، كان أحد ضباط نابليون الذي يدعى "بوشارد - Bouchard" مكلفاً بالإشراف علي إقامة حصن سان جوليان بالقرب من رشيد علي بعد ٧٠ كم من شرق الإسكندرية، وعثر في أثناء عملية حفر الأساس علي حجر من البازلت الأسود، طوله ١١٣ سم وعرضه ٧٥,٥ سم وسمكه ٢٧,٥ سم، ومهشم من الجوانب وللجزء العلوي وكتب علي هذا الحجر نص باللفتين: المصرية القديمة واليونانية القديمة (أو الإيونية كما يسميها النص). وقد سجل النص المكتوب باللغة المصرية القديمة بخطين : للخط الهيروغلوفي ويضم أربعة عشر سطراً فقط، والخط الديموطيقي ويضم اثنين وثلاثين سطراً.

أما النص المكتوب باللغة اليونانية فهو يضم أربعة وخمسين سطراً وعرف هذا باسم "حجر رشيد" نسبة إلي المكان الذي عثر فيه عليه . وقد نشر نص هذا الحجر في كتاب "وصف مصر" وأصبحت كتابات هذا الحجر موضع اهتمام علماء العالم في ذلك الوقت.

وبدأ العلماء محاولتهم منذ عام ١٨٠٢ لقراءة هذه الخطوط ومعرفة أسرارها ونشرت جريدة "بريد مصر - Le courrier d'Egypte" أن النص اليوناني ما هو إلا ترجمة حرفية للنص نفسه المكتوب بالخطين الهيروغلوفي والديموطيقي. ولهذا أقبل العلماء علي مقارنة الكتابات الثلاث التي تختلف في طريقة الكتابة والشكل وتتفق في المعنى والمضمون. وفي الواقع كانت اللغة اليونانية هي اللغة الوحيدة المعروفة علي هذا الحجر. وقد أصبحت ترجمة النص اليوناني عن معني النص، فهو عبارة عن مرسوم اقراه مجمع كهنة مصر القديمة بمنف احتفال بالذكرى الأولى لتتويج الملك بطلميوس الخامس أيفانيس ملكاً علي مصر عام ١٩٦ ق.م، وقد اعترف

الكهنة فيه بفضل هذا الملك علي المصريين وعلي الكهنة، الذين منحهم الهدايا والهبات كما رمم وجدد وشيد العديد من المعابد والمقاصير، ووقف عليها الهبات والأراضي أما عن الخططين الآخرين فأحدهما يتكون من علاقات مصورة تشبه إلي حد كبير تلك العلامات والكتابة التي نراها علي الآثار المصرية: وهي الكتابة التي أسماها " كلمنت السكندري " بالكتابة الهيروغليفية (أي الكتابة المقننة). أما الكتابة الأخرى فهي مختلفة تماماً وتشبه إلي حد ما الحروف العربية المتصلة وتسمى بالكتابة الديموطيقية وهي كتابة مختصرة كانت تستخدم كالخط الشعبي للدارج، وكان يكتب بها بوجه خاص علي البردي في العصر المتأخر.

كانت المشكلة تبدو سهلة إلي حد ما، حيث أن هناك نصاً كتب بلغة معروفة وترجم إلي لغة كتبت بخطين غير معروفين تماماً، فالحل إذن هو محاولة حل رموز هذه اللغة عن طريق مقارنة مواضع كل كلمة في النصوص الثلاثة ومحاولة الوصول إلي فهم معناها وموقع كل كلمة في الجملة من ناحية قواعد اللغة ولكن العلماء فشلوا عند تطبيق هذه الطريقة. فبداية النص الهيروغلوفي كانت مهشمة ولم يعرف عدد السطور التي فقدت، والنص الديموطيقي هو النص الوحيد الذي وصل إلينا سليماً. وكان من المعتقد بأن اليونانية سوف تساعد في حل رموز الكتابة الهيروغليفية ، ولكن باءت هذه المحاولة بالفشل أيضاً.

ومن هنا بدأ العلماء يتجهون وجه أخرى وهي دراسة كل نص علي حدة فأقبل بعض العلماء علي النص اليوناني فترجموه إلي اللغات الحديثة كالإنجليزية والفرنسية والألمانية. ومن أهم تلك التراجم ما قام به العالم الإنجليزي " وستون - Weston " عام ١٨٠٢ . وقد عكف علي دراسة النص الديموطيقي الدبلوماسي السويدي " أكربلاد - Akerblad " الذي كان

يقيم في باريس منذ عام ١٨٠٢ . وقام اكريلاد بمقارنة أسماء الاعلام في كل من النصين الديموطيقي واليوناني، وأمكنه التعرف علي ما يقرب من نص حروف الهجاء . واستطاع اكريلاد قراءة اسم بطلميوس من الديموطيقي هجائياً، ونشرت أبحاث اكريلاد عام ١٨٠٢ ولم تبذل جهود أبعد من ذلك.

وقد أشار كل من "زواجا - Zaoga" و"بارتلمي - Bartheleny" عامي ١٧٥٥، ١٨٠٩ إلي أن الخانات المستطيلة أو بيضاوية الشكل في النص كانت تحوي الأسماء الملكية. وقسام "واربرتون - Warburton" بدراسة ارتجالية لا تقوم علي أسس علمية سليمة.

ثم جاء بعد ذلك عالم الطبيعة الإنجليزي "توماس يونج - Thomas- Young"، الذي كان من العلماء المشهورين في عصره، وقد لاحظ وجود علاقة بين الخططين الهيروغليفى والديموطيقي، فقام بتقسيم النص الديموطيقي إلي ٨٦ مجموعة من الكلمات . وأدرك أن الخانات المستطيلة تضم اسم الملك أو الملكة أو الأمير أو الأميرة أو أحد المعبودات. وبدأ يقارن خرطوش الملكة برينيس بخرطوش بطلميوس المعروف وأوضح في دراسته تمكنه من معرفة حرفين من حروف الهجاء هما: الفاء والتاء والمخصص الذي يستخدم في نهاية الأسماء المؤنثة. ولكنه ترك بعض العلامات دون شرحها مما أدى به إلي الوقوع في عدة أخطاء وقد اختلطت دراسته بكثير من الاستنتاجات الخاطئة ولما كان يونج مشغولاً بأبحاث كثيرة، فقد ترك الموضوع لأحد الفرنسيين من مدرسي المدارس الثانوية في جنوئل بفرنسا وهو جان فرنسوا شامبوليون.

دور شامبوليون - Champollion (١٧٩٠-١٨٣٢):

ولد عام ١٧٩٠ في فيجاس Figeac: وكان يبلغ من العمر عشرة أعوام عندما عاد ابن خاله القائد شامبولتون متن مقرر وكتان يتصحب

شامبوليون، وأطلعه علي نسخة مرسومة لحجر رشيد، ومن هنا بدأ اتجاهاه
 ينجذب نحو هذه الكتابة غريبة الشكل ومنذ البداية أخذ يعد نفسه للقيام بترجمة
 هذا النص فبدأ في دراسة اللغة العربية، والعبرية، الكلدانية، السريانية،
 الفارسية، الكوشية وكان يتابع بشغف أبحاث سابقيه الذين توقفوا بسبب عدم
 التوصل إلي حل، هل اللغة المصرية القديمة بخطيها الهيروغليفي
 والديموطيقي عبارة عن كتابة تصورية؟ وهل كل علامة فيها تعبر عن فكرة
 معينة؟ أو هي كتابة صوتية وكل علامة فيها لها دلالة صوتية كما يوجد في
 اللغات الحديثة، وهل هي ذات حروف هجائية أو ذات حروف لها مقاطع
 لفظية؟ وأخذت كل هذه التساؤلات تتردد في ذهن شامبوليون. ولما كان
 كيرشر قد توصل من قبل في منتصف القرن السابع عشر إلي أنشأ اللغة
 المصرية القديمة لا تزال تعيش في القبطية، وهي اللهجة التي كان يتحدث
 بها الرهبان في مصر حتى القرن التاسع عشر لذلك لجأ شامبوليون إلي تعلم
 اللهجة القبطية، واهتم أكثر بالدراسات القبطية ولم تكن دراسته للقبطية إلا
 استعدادا لفحص نصوص حجر رشيد.

وبعد تفكير عميق وبحث جاد توصل شامبوليون إلي الحقيقة التالية
 وهي أن النص الهيروغليفي علي الرغم من تشويبه يحتوي علي كثير من
 العلامات أكثر من النص اليوناني. لذلك كان لا بد من تفسير هذه الملاحظة،
 وتوصل شامبوليون أن السبب في كثرة العلامات يرجع إلي أن اللغة
 المصرية القديمة لغة رمزية وصوتية في آن واحد، وبمعني آخر هي تحتوي
 علي علامات تقرأ وأخرى لا تقرأ وإنما هي موجودة في النص لتحديد معني
 الكلمة لذلك أخذ شامبوليون في فحص النص كله وأخذ يبحث عن العلامات
 التي يمكن قراءتها وقام بقراءة كل أسماء الملوك البطالمة التي كتبت بحروف
 هيروغليفي وديموطيقي وبعد ذلك بدأ يهتم بالكلمات الأخرى في النص
 وبمساعدة النص اليوناني أراد أن يعرف النطق بالقبطيين وكيفية نطق هذه

الكلمات الهيروغليفية، وأكمل الفراغات الموجودة في النص.

وتعرف علي العديد من القيم الصوتية لعدة كلمات، وحاول مقارنة العلامات الديموطيقية بما هو موجود من علامات هيروغليفية داخل الأشكال البيضاوية أي الخراطيش الملكية. وتوصل إلي معرفة قراءة الخراطوش الهيروغلوفي هجائيا، وقد استطاع يتأكد من صحة استنتاجية عندما اعتمد علي نقوش مسلة سجلت بالهيروغليفية واليونانية لتكريم بطليموس وشخصيتين تحملان اسم كليوباترة. وقد نقلت هذه المسلة وقاعدتها إلي إنجلترا عام ١٨١٩ وكانت مقامة في حديقة مستر بانكس Bankes بحي كالج ستون في دورست وأعدت نسخة للنصين الهيروغليفية واليوناني عام ١٨٢١. وحصل شامبوليون علي هذه النسخة في عام ١٨٢٢ وقد تمكن من ملاحظة أن خرطوش بطليموس يصاحبه خرطوش كليوباترا وبمقارنتهما لاحظ اشتراكهما في الحروف الهجائية وقد تمكن شامبوليون بوساطة هذين الخرطوشين من معرفة ثلاثة عشر حرفا من حروف الهجاء لها اثنا عشر صوتا ثم بدأ بعد ذلك اعتمادا علي ما وصل إليه من نتائج معرفة الأسماء الهيروغليفية لكل من الإسكندر وبريتيس نيبروس، ودوميسيان، وتراجان إلي جانب بعض ألقاب الأباطرة الرومان ثم حصل شامبوليون في ١٤ سبتمبر ١٨٢٢ من مهندس علي نسخ من نقوش معابد مصرية كان لها أثرها في تبديد شكوكه نحو محل رموز اللغة المصرية القديمة.

وتوصل بالتدريج إلي معرفة الحروف الهجائية والأبجدية ونجح في فصل الكلمات في الجمل بفضل الجمل عن بعضها في النص، واعتمادا علي معرفته للهجة القبطية لم ينجح فقط في قراءة أسم الملك الشهير رمسيس الثاني علي لثر آخر استعان به، ولكن فهم معناه أيضا "رع (معبود الشمس) ولده" وكذلك عرف قراءة خرطوش أسم الملك تحوتمس ومعناه.

وابتداء من هذه المرحلة يبدو أنه في محاولاته الأولى وتوصل إلى فهم قواعد اللغة المصرية القديمة في عام ١٨٢٢م وقام شامبليون في ٢٧ سبتمبر ١٨٢٢ بالكتابة إلى داسية رئيس أكاديمية النقوش والآداب بباريس، وأرسل إليه خطاباً تنكرياً يخبره فيه بما وصل إليه وكان هذا الخطاب بعنوان

"Lettre à Monsieur Dacier relative a l'alphabet des Hieroglyphes phonetiques"

خطاب إلى مسيو داسية عن أبجدية الهيروغليفية الصوتية* ولم يذكر في هذا الخطاب أية تفاصيل التي فضل أن ينشرها بعد ذلك عام ١٨٢٤ تحسنت عنوان: موجز النظام الهيروغليفي " *Precis du systeme hieroglyphique-*

وأخذ يهتم بعد ذلك بالنصوص المصرية القديمة الأخرى التي وجدها أمامه في ذلك الوقت في متحف اللوفر وغيره، وفي كل مرة كان يقابل صعاباً ما، كان يحاول التغلب عليها، وذهب في عام ١٨٢٤ - ١٨٢٦ إلى إيطاليا حيث زار مجموعة الآثار المصرية المعروضة في متحف تورين، وقام بنسخ معظم النصوص وأغني معرفته للكلمات وأوسع تفهمه لقواعد اللغة المصرية القديمة بالتعرف على المزيد من العلامات الصوتية والمخصصات.

وفي عام ١٨٢٦ عين أميناً لقسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر بباريس، وفيما بين عامي ١٨٢٨ - ١٨٣٠ قام بأول زيارة له لمصر على رأس بعثة علمية مع صديقه الإيطالي "روزليني - Rosellini"، وقد دهش عندما اكتشف اختفاء بعض الآثار بسبب تجارة القنصل "دورفتي - Drovetti" وأقنع محمد علي بإيقاف ذلك، وبعد هذه الرحلة الهامة قام بكتابة كتابه الشهير:

"آثار من مصر والنوبة - Monuments de l' Egypte et de la Nubie في أربعة أجزاء (أو مجلدات كبيرة) وصف فيها الآثار التي رآها وأمر يرسم بعضها ودون كذلك بعض الملاحظات التفصيلية في مؤلف آخر بعنوان: "ملاحظات وصفية" Notices Descriptive وقام أيضا بكتابة بعض الخطابات بعنوان: "خطابات كتبت - Lettres ecrites d' Egypte et de Nubie من مصر والنوبة" حيث دون فيها انطباعاته اليومية أمام الآثار المصرية، وهي عبارة عن ملاحظات لها أهميتها، وسجل أيضا قراءاته للأسماء والنصوص التاريخية ولم تظهر هذه المؤلفات إلا بعد وفاته مثل كتاب قواعد اللغة، وكذلك القاموس الذي كان قد قام بإعداده من فترة عن كلمات اللهجة القبطية.

وعند رجوعه إلى فرنسا عين عضواً بأكاديمية النقوش والآداب عام ١٨٣٠ ثم أستاذاً بالكوليج دي فرانس عام ١٨٣١. وفي ٤ مارس ١٨٣٢ توفي متأثراً بجهوده ونشاطه المرهق، تاركاً كتبه وقاموسه وملاحظاته وخطاباته كدلائل على مدى تقانيه في عمله وإخلاصه فيه.

فمنذ أن أغلقت المعابد المصرية أبوابها في القرن الرابع الميلادي، لم يعد لدينا من له القدرة على قراءة الهيروغليفية أو غيرها من الخطوط أو على دراية بأسرارها، ونتيجة لذلك فكل ما كان يعتبر وثيقة مصرية قديمة كان أشبه بالصفحة الغامضة التي لا يمكن قراءتها وفهمها، وكنا نكتفي عن تاريخ مصر القديم وحضارتها بما كتبه الرحالة والكتاب والفلاسفة السنين زاروا مصر فيما بين القرن السادس قبل الميلاد والثاني بعد الميلاد.

رابط بداية الاهتمام بدراسة آثار مصر القديمة وما بذله العلماء من جهود:

أدى اكتشاف شامبوليون لحل رموز اللغة المصرية القديمة إلى قلب الأوضاع وأصبح من السهل فهم بعض النصوص التي وردت على الآثار

المتنوعة، وعلى الأسس التي أرساها شامبوليون بدأ الاهتمام بالآثار المصرية والرغبة في دراستها دراسة علمية، ولهذا بدأت الجامعات والمعاهد والجمعيات العلمية الأجنبية تهتم بالآثار المصرية، وأوفدت عددا كبيرا من العلماء والباحثين الذين قاموا بالتنقيب والبحث عن الآثار كما قاموا بوصفها وقراءة النصوص التي عليها، ثم دراسة وتحليل ما وصفوه وسجلوه وكشفوه دراسة علمية تستهدف استنباط أصول تاريخ مصر القديمة ومقومات الحضارة المصرية القديمة.

وجاء هؤلاء العلماء خلال القرنين التاسع عشر وبداية العشرين، ونتيجة لكل هذه الجهود افتتحت أقسام الآثار المصرية في الجامعات والمعاهد الأجنبية والمتاحف العالمية، وتكونت الجمعيات الخاصة بدراسة الآثار المصرية مثل "جمعية الكشف الأثري المصرية في لندن - Egypt Exploration Society والبعثة الأثرية الفرنسية في القاهرة - La Mission archeologique Française au Caire و "جمعية الشرق الألمانية" وبذل العلماء أيضا جهودا في تسجيل الآثار في كتالوجات تابعة للمتاحف العالمية ومتحف القاهرة للآثار، وصدرت عدة مجلات علمية خاصة بالدراسات المصرية القديمة، وألفت الكتب وكتبت المقالات، وكتبت تقارير الحفائر، ولا ننسى كذلك جهود بعض العلماء المصريين الذين تناولوا كذلك تاريخ مصر القديمة بالتحليل وألفوا فيه، وناقشوا مشكلاته علاوة على ترجمتهم لبعض المؤلفات الأجنبية التي تتناول تاريخ مصر القديمة وحضارتها، وذلك بفضل افتتاح قسم الآثار المصرية والإسلامية بجامعة القاهرة، وبفضل إنشاء مصلحة للآثار ومتحف القاهرة للآثار والمتحف الإسلامي والمتحف القبطي والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

ونذكر هنا أسماء بعض العلماء من الجيل الأول والثاني الذين كان

لهم فضل كبير في وضع أسس علم الدراسات المصرية القديمة وتطور هذه الدراسة بفروعها المختلفة.

ويلكينسون Wilkinson (١٨٥٧-١٧٩٧)

جاء إلي مصر وهو صغير السن وكان يبلغ من العمر حوالي أربعة وعشرين عام، وحضر في عام ١٨٢١ ومكث فيها اثنا عشر عاماً، وقام بتسجيل ونسخ ورسم ووصف العديد من المناظر والنقوش في سجلاته. وخاصة المناظر الموجودة في مقابر كبار الشخصيات في البر الغربي في طيبة والتي فقد بعضها الآن أو تهدم أو أصبح هناك صعوبة في الوصول إليها، كما قام بنسخ المنظر الهام الموجود في مقبرة تحوتي جنب في البرش والذي يبين لنا نقل التمثال إلي داخل المقبرة، وتحتوي سجلات ويلكينسون علي معلومات هامة علي الآثار المصرية وخاصة الآثار التي كانت قائمة في الفترة بين عامي ١٨٢١- ١٨٥٦ وهو آخر عام أو آخر تاريخ لزيارته لمصر وأفضل أعماله كتابه بعنوان "ملوكيات وعادات المصريين القدماء -

Manners and Customs of the Ancient Egyptians

ونشر في ثلاثة أجزاء في عام ١٨٢٧. وجميع ما بقي من سجلات ويلكينسون محفوظ الآن في معهد جريفت باكسفورد.

روزليني Rosellini (١٨٤٢-١٨٠٠)

أشرف علي بعثة أثرية إيطالية في عام ١٨٢٨ ونشر مجلدا ضخما بعنوان: "آثار من مصر والنوبة - I monumenti della Egitte e della Nabia, Pisa 1842- 1844

ليمانس Leemans (١٨٩٢-١٨٠٩)

قام بالإشراف علي نشر مجموعة ضخمة من المؤلفات ذات الحجم الكبير عن مجموعة الآثار الموجودة بمتحف ليدن.

من أهم وأبرز علماء الآثار الألمان والذي زار مصر مرتين: الأولى عندما كان عمره اثنان وثلاثين عاما ورأس بعثة أثرية قامت بتسجيل الآثار في مصر وبلاد النوبة من عام ١٨٤٢ حتى ١٨٤٥ وكانت النتيجة فيما بعد اثني عشر مجلدا ضخما عن آثار مصر وبلاد النوبة: Lepsius, *Denkmaeler aus Aegypten and Aethiopien*, Berlin (1849)

وبدا نشرها ابتداء من عام ١٨٤٩، وهي مليء بالخرائط والرسوم والنقوش التي نقلها في مصر وفي بلاد النوبة، وأضاف إليها أربع مجلدات أخرى في وصف الآثار. وزار مصر مرة ثانية عندما كان عمره ٥٣ سنة أي في عام ١٨٦٦ حيث عثر في هذه المرة على مرسوم كانوب بالقرب من أبي قير وهو مؤرخ بالعام ٢٣٨ ق. م من عهد الملك بطليموس الثالث. ثم وجه اهتمامه بعد ذلك إلى دراسة اللهجات النوبية واللغة المروية وذلك في عام ١٨٨٠.

دي روجيه - De Rouge (١٨٧٢-١٨١١)

كان يعيش في فرنسا وألف العديد من الكتب عن جغرافية مصر القديمة وعن مفردات اللغة المصرية القديمة.

مارييت - Mariette (١٨٨١-١٨٢١)

جاء إلى مصر عام ١٨٥٠ لتسجيل وزيارة بعض الأبيدوس القبطية، وشراء بعض المخطوطات القبطية القديمة لكي يكون مجموعة أثرية في باريس. ولكنه استطاع أن يوجه نشاطه إلى أعمال التنقيب وساقته الأقدار إلى عمل حفائر في منطقة سفارة فكشف عن السرابيوم، الذي عثر فيه على التوابيت الحجرية: الضخمة التي تحتوي على موميאות عجل أبي، وعثر على مجموعة كبيرة من اللوحات وكمية كبيرة من البرونز، ونراه بعد ذلك

يتجول في كل مكان في مصر والسودان وكشف عن العديد من الآثار الهامة، منها: معبد الديرة البحري ونقوش رحلة بونت، واكتشف حلي الملكة أعح- حتب في منطقة دراع أبي النجا، واكتشف بعض الآثار في معبد مدينة هابو والكرنك، حيث عثر على نقوش أنواع للنباتات التي أمر بنقشها تحوتمس الثالث في إحدى قاعات بهو الأعياد في الكرنك. وكشف أيضا عن بعض الآثار في منطقة أيبوس وبندرة وأدفو وتانيس وكشف في هذه الأخيرة عن لوحة "أربع مائة عام".

واكتشف أيضا تمثال شيخ البلد والكاتب الجالس في سفارة، وتمثال خفرع الشهير في معبد الوادي الخاص بهذا الملك في منطقة الجيزة، ومجموعة رع حتب ونفرت في دهشور، وكشف عن لوحات كبرى تخص ملوك كوش في جبل برقل في السودان. وأرسل مجموعة كبيرة عن مكتشفاته، التي زادت على الخمسة آلاف قطعة إلى متحف اللوفر بفرنسا.

وكان وراء تنفيذ مشروع إنشاء مصلحة للآثار وتحف للآثار المصرية، وكان محمد علي قد أصدر قرارا بإنشاء إدارة للآثار ومتحف بالقرب من بركة الأزبكية في عام ١٨٣٤ وبالفعل أنشئت إدارة للآثار المصرية في عام ١٨٦٧. وفي ٤ يوليو عام ١٨٥٨ عين مارييت مأمورا لأشغال العاديات وفي عام ١٨٦٣ شيد متحف علي النيل في بولاق. ويذكر له أنه اصّر علي إرجاع مجموعة التحف النفيسة التي عرضت في باريس عام ١٨٦٧ معارضا في ذلك الملكة لوجيني في استبقائها هناك ولم يري مارييت تحقيق أهم أحلامه وهو إنشاء أول متحف للآثار لأنه توفي في ١٩ يناير من عام ١٨٨١. وفي عام ١٨٩١ نقلت مجموعة الآثار المعروضة في متحف بولاق إلى سراي الجيزة، وكانت تشغل جزءا من حديقة الحيوانات الحالية، وفي عام ١٩٠٢ تم بناء المتحف الحالي بميدان التحرير. وتكريما

لماريت باعتباره أول من حاول تنفيذ فكرة إنشاء متحف للأثار فقد دفن في تابوت حجري في فناء المتحف وأقيم بجواره تمثال نصفي له. وقبل وفاته نشر جزءا من حفائره وأعماله منها:

دليل متحف بولاق، وبردية بولاق، وآثار متنوعة، ومؤلف عن السبرابيوم، وأبيدوس ودندرة ومعبد الكرنك، ومؤلف عن مصاطب الدولة القديمة في سقارة، وكل هذه المؤلفات باللغة الفرنسية.

وبعد ذلك جاءت مجموعة من العلماء الذين أوفدوا في بعثات علمية للدراسة والتنقيب. وقد اهتم كل واحد منهم بتاريخ مصر القديمة عامة أو بفترة من فتراته أو بمشكلة من مشكلاته أو اهتم بحضارة مصر القديمة عامة أو بمظهر من مظاهرها المتعددة ومنهم:

بروجش Brugsch (١٨٢٧-١٨٩٥):

من أهم أعماله قاموسه في اللغة المصرية القديمة، وهو سبعة أجزاء وقاموسه الجغرافي من أسماء المدن المصرية القديمة.

ديفيز (تيودور) Pavis - (١٨٢٧-١٩١٥):

قام بالحفر في وادي الملوك، وكان من بين ما عثر عليه مقبرة الملكة حتشبسوت ومقبرة تحوتمس الرابع ومقبرة يويا وتويا والدي الملكة وزوجة المنحبت الثالث. وكان ثريا وانفق كثيرا من ماله على الحفائر في مصر. واستنتج سنة حميدة فريدة في نوعها وهي رفضه لأخذ نصيبه من الآثار المكتشفة، لإيمانه بأن جميع ما يخرج من أرض مصر يجب أن يبقى فيها، وأهدي مجموعته الخاصة من الآثار المصرية إلى متحف المتربوليتان في نيويورك.

وهو من إيطالي، وجاء إلى مصر عام ١٨٨١ على رأس بعثة فرنسية، وقام برفع الأتربة والرتيم عن معبد الأقصر، وأرتبط اسمه بالكشف عن خبئة الدبر البحري، وعين مديرا لمصلحة الآثار خلفا لما ريت عام ١٨٨١، وظل بها إلى عام ١٨٨٦ ثم عاد إلى فرنسا، ثم رجع مرة أخرى مديرا لمصلحة الآثار من عام ١٨٦٩ إلى ١٩١٤ وقام بنشر العديد من المؤلفات العلمية باللغة الفرنسية أهمها:

- ١- "دراسات في الحفائر والآثار المصرية".
- ٢- "ثلاث سنوات حفائر في مقابر طيبة ومنف".
- ٣- "التاريخ العام للفن".
- ٤- "تعاليم امنمحبات الأول لأبنة سنوسرت الأول".
- ٥- "المتحف المصري".
- ٦- "القصص الشعبي في مصر القديمة".
- ٧- "المتحف المصري".
- ٨- "تصووس الأهرام".

بتري Petrie (١٨٥٣-١٩٤٢)

بدأ يحفر في مختلف المناطق الأثرية في مصر منذ عام ١٨٨٨، وله الفضل الأكبر في وضع الأسس الصحيحة لعمل الحفائر المنظمة، وتسجيل كل ما يظهر فيها من آثار صغيرة الحجم، وقام بعده حفائر في الوجه القبلي وحول الأهرام في الجيزة، وفي أطلال المدن الهامة القديمة، ووجه عناية خاصة إلى جوانات عصر ما قبل الأسرات. وقد قسم حضارات عصر ما قبل الأسرات أو عصور ما قبل التاريخ إلى ثلاث مراحل، وقد استخدم لذلك أرقاما متتابعة، من ١ إلى ١٠٠، وهو ما عرف باسم النظام التتابعي، وترك

ثروة ضخمة من المؤلفات وأهم مؤلفاته نجدها في التاريخ والديانة وبعض مظاهر الحياة الاجتماعية. وذهب إلى فلسطين وحفر كثيرا في مناطقها الأثرية، ونشر عنها بعض المؤلفات.

ارمان- Erman (١٨٥٤-١٩٢٧)

الذي لم يترك جانبا من الدراسات المصرية القديمة إلا ووضع فيه الكتب والمقالات سواء في اللغة أو التاريخ أو الآداب أو الديانة، وتمتاز كتاباته بأسلوب سهل، وأهم مؤلفاته كتابه عن قواعد اللغة المصرية في عصر الدولة الحديثة وكتاب آخر بالاشتراك مع هرمان رانكة عن "مصر والحياة المصرية" ومؤلف آخر عن الأدب المصري.

ماير- Meyer (١٨٥٥-١٩٢٥)

أهم أعماله كتابه في التاريخ القديم، وتخصص في دراسة العلاقات الخارجية بين مصر وبلاد الشرق القديم.

جونيشف- Golenischeff (١٨٥٦-١٩٤٧)

ارتبط اسمه بعدد من البرديات الهامة التي درسها ونشرها منها مجموعة البرديات الهيراطيقية بالمتحف المصري، ونشر أيضا قصة الملاح ويردية ون آمون، ولوحة مترنخ المشهورة.

بُدج- Budge (١٨٥٧-١٩٢٤)

كان كثير الانتاج إلى حد كبير، مما دعا إلى اتهامه بعدم العناية في النشر العلمي، ويرجع إليه الفضل في تزويد المتحف البريطاني بالعديد من البرديات المصرية، وقطع ممتازة من الآثار المصرية، عن طريق الشراء من التجار. وقد ألف كتابا عن كيفية حصوله على هذه الآثار. وأهم كتبه "كتاب الموتى"، و "بردية أني".

الذي يعد أول مؤرخ مصري، وقد خلف لنا عددا كبيرا من المؤلفات وبحوثا هامة عن المناطق الأثرية التي قام بحفرها، كما خلف لنا ثروة ضخمة من مؤلفاته منها "اللوحات البطلمية"، و "موائد القرافين" في مجموعة الكتالوج العام للمتحف المصري، وظل طيلة حياته العلمية يعد قاموسا عن اللغة المصرية القديمة ومقارنة بعض مفرداتها بما ورد في اللغة العربية واللغات السامية الأخرى ولكنه لم يتم إنشاء حياته ولم يقم أحد بنشر ما كتب منه. وسوف تتولي هيئة الآثار طباعته تحت عنوان: "دراسات في اللغة المصرية القديمة".

ستيندورف Steindorff (١٨٦١-١٩٥١)

قام بحفائر في منطقة الجيزة من عام ١٩٠٩ إلى ١٩١١، وفي بلاد النوبة من ١٩١٢ إلى ١٩١٤، ثم من ١٩٣٠ إلى ١٩٣٦ كتب كثيرا من المقالات والكتب، ومن أهمها كتاب قواعد القبطية، الذي يعد من أهم مراجعها.

جريفيث Griffith (١٨٦٢-١٩٢٤)

قام بعدة حفائر في مصر، وبرزت نبوغه في الخط الديموطيقي، وإليه يرجع الفضل في وضع أسس الدراسات المروية.

بورخاردت Borchardt (١٨٦٢-١٩٢٨)

ترك ثروة كبيرة من المؤلفات وبخاصة عن العمارة المصرية، ونشر عدد كبير من المجلدات عن آثار المتحف المصري في مجموعة الكتالوج العام عن التماثيل الكبيرة والصغيرة وعن لوحات المقابر في عصر الدولة القديمة.

برستيد Breasted (١٨٦٥-١٩٣٥):

ترك مؤلفات وبحوثا كثيرة أهمها مجموعة من المصادر المصرية القديمة حيث ترجمهم أهم النصوص التاريخية في مختلف العصور. وكتب عن تاريخ مصر القديمة منذ أقدم العصور حتى الغزو الفارسي. ونشر عدة كتب عن الديانة، كما ترجم للبردية الطبية الشهيرة أدوين سميث.

ديفوز (تورمان دي جارس) Davis (١٨٦٥-١٩٤١):

من أهم أعماله أنه قام بنشر نقوش مقابر الشيخ سعيد بمحافظة أسيوط في عام ١٩٠١، ومقابر دير الجبرلوي ثم مقابر تل العمارنة، وتقع كلها في عشر مجلدات وكلها تشهد بدقته في الرسم ومعرفته باللغة المصرية القديمة. وعمله هذا وضعه في الصف الأول بين العلماء الذين ساعدوا في تقدم علم الدراسات المصرية القديمة.

كروم Crum (١٨٦٥-١٩٤٤):

تخصص في الدراسات القبطية وأصبح أعظم علماء عصره فيها وقد بدأ منذ عام ١٨٩٢ يضع أسس معجمة الشهور للقبطية وهو في ستة مجلدات، ظهر أولها عام ١٩٢٩ وآخرها عام ١٩٣٩، ونشر كثيرا من البرديات القبطية الشهيرة وبخاصة ما يوجد منها في المتحف البريطاني.

محمد شعبان M. chaaban (١٨٦٦-١٩٣٠):

نشر عددا من المقالات القيمة في حوليات مصلحة الآثار، والتي تخص بعض الاكتشافات الأثرية التي قام بها في مصر الوسطى وفي غيرها من المناطق.

كويبل Quibell (١٨٧٦-١٩٣٥):

هو الذي عثر على لوحة نعرمر الشهيرة في مدينة نخن القديمة.

واكتشف عدد من البرديات، التي ترجع إلى عصر الدولة الوسطى والتي عثر عليها في معبد الرمسيوم وهي خاصة بتتويج أحد ملوك الدولة الوسطى. وانضم إلى لجنة الكتالوج العام للمتحف المصري عام ١٨٩٩ ونشر بعض الآثار التي تخص العصر العتيق.

ريزنر. Reisner (١٨٦٧-١٩٤٢):

ارتبط اسمه بحفائر كرما الهامة وبأهرام مروي في السودان، وكشف عن عدد من المقابر في الجبنة الغربية في الجيزة، ومن أهم أعماله كشفه في المعبد الجنائزي للملك منكاورع. وعثر في عام ١٩٣٦ على مقبرة المملكة حتب حرس.

لوكاس. Lucas (١٨٦٧-١٩٤٥)

كان متخصصا في تحليل المواد وعينات المعادن والأحجار، وكان له فضل كبير في تحليل كثير من هذه العيقات التي كشف عنها قسني الحفائر. وطرق المحافظة على الآثار وحمايتها- وأفضل كتاب له هو كتابه عن "المواد والصناعات المصرية القديمة".

موريه. Moret (١٨٦٨-١٩٢٨):

ألف العديد من الكتب في التاريخ والديانة، وأهمها كتابه "الطقوس اليومية المقدسة في المعابد".

شاسينات Chassinat (١٨٦٨-١٩٤٨)

قام بعمل حفائر في عدة مناطق منها أبو رواش وأسيوط ومير وجبنة طيبة ولكن اهتمامه اتجاء أساسا إلى النقوش البطلمية، وكان من أهم أعماله نشر نقوش ومناظر معبد أنفو وجزء كبير من نقوش معبد نندرة قام بنشرها في عدة أجزاء المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

زيتسه Sethe (١٨٦٩-١٩٢٤)

نشر كتابه عن الفعل في النحو المصري القديم في ثلاثة أجزاء في عام ١٩٠٠ وما زال هذا الكتاب هو المرجع الرئيسي حتى اليوم في قواعد اللغة المصرية القديمة- كما أعاد نشر نصوص الأهرام في جزئين مع ترجمتها والتعليق عليها، وأصدر أيضا عدة مجلدات عن النصوص التاريخية عندما زلر مصر في شتاء عام ١٩٠٤-١٩٠٥.

نيوبيري Newberry (١٨٦٩-١٩٤٩):

قام بنقل ونسخ نقوش مقابر البرشا وبني حسن، وتعتبر مؤلفاته عن مقابر بني حسن من أهم المؤلفات. وكتب كتابا عن مقبرة رخمى رع ومناظرها كما نشر أيضا أكثر من مجلد كذلك مجموعة من المقالات عن بعض النباتات المصرية القديمة.

شبيجلبرج Spiegelberg (١٨٧٠-١٩٢٠):

قام بتسجيل عدد كبير من النقوش للصخرية الهيراطيقية والهيروغليفية بجانة طيبة عن قاموسا في اللهجة القبطية. ونشر النص الخاص بالملك امنحتب الثالث الذي وجد علي لوحته التي عثر عليها في معبد الجنائزي في البر الغربي. ونشر أيضا نصوص لوحة تـف نخت المكتوبة بالخط الهيراطيقي، وهي موجودة الآن في متحف أثينا.

كارتر Carter (١٨٧٢-١٩٤٧)

قام بعدة حفائر في منطقة البر الغربي في طيبة. وأهم اكتشافاته مقبرة توت عنخ آمون التي اكتشفها في ٢٢ نوفمبر ١٩٢٢، وظل يعمل لإخراج محتوياتها وحفظها لمدة عشر سنوات. ونشر كتابه عنها في ثلاثة أجزاء.

بيسينج Blissing (١٨٧٢-١٩٥٦):

اشتهر بمؤلفاته في مختلف مجالات الآثار المصرية. وقام بحفر معبد الشمس الذي شيده الملك ني أوسر رع في أبو غراب.

لاكو Lacau (١٨٧٢-١٩٦٢):

جاء إلى مصر مع ماسيرو. وعين عضواً في لجنة الكتابات العام للمتحف المصري، وأصدر منه جزئين عن لوحات الدولة الحديثة، وعين مديراً للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية في عام ١٩١٢، ثم مديراً لمصلحة الآثار، عام ١٩١٤ خلفاً لماسيرو، وكان أول من فكر في إصدار قانون حماية الآثار، ويرجع إليه الفضل في بقاء مجموعة آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصري. وكان له اهتمام خاص باللغة المصرية القديمة وقواعدها، وقام بعمل حفائر في سقارة وفي الكرنك. وفي عام ١٩٣٦ عين أستاذاً للآثار المصرية بكلية دي فرانس. ومن أهم مؤلفاته مؤلف عن المقصورة البيضاء للملك سنوسرت الأول، قام بنشره مع زميله الأثري المعماري شرفيه كما قام بنشر مجموعة من نصوص التوابيت.

كابار Capart (١٨٧٧-١٩٤٧):

كتب العديد من المؤلفات والكتب الهامة و الكتابات وبخاصة في مجال الفن المصري القديم. كما رأس بعثة الحفائر البلجيكية التي كانت تعمل في الكاب مركز إدفو.

ليففر Lefebvre (١٨٧٩-١٩٥٧):

قام بنشر مجموعة من الكتب القيمة منها كتاب عن نصوص مقبرة بتوزيريس، وعن تاريخ كبار كهنة آمون في الكرنك في عصر الدولة الحديثة، والنقوش التي تخص كبار كهنة آمون، وعن قواعد اللغة المصرية

القديمة في عصر الدول الوسطى، وكتب كتابا عن القصص والروايات في الأدب المصري القديم، كما اهتم في آخر أيامه بدراسة الطب المصري القديم.

جاردنر - Gardiner (١٨٧٩-١٩٦٢)

أشهر مؤلفاته كتابه عن قواعد اللغة المصرية القديمة، التي ظهرت أولى طبعاتها عام ١٩٢٧، ونشر كثيرا من البرديات الأدبية وقام بترجمتها والتعليق عليها وأهمها بردية شمشوبيتي رقم ١ الخاصة ببعض الأغاني الغرامية وبردية أمنموبي وخر مؤلفاته كتاب عن مصر الفراعنة.

جنه - Gunn (١٨٨٢-١٩٥٠):

قام بنشر بردية نصائح بتاح حتب. وأهم أعماله دراسته للتراكيب اللغوية في اللغة المصرية القديمة. وقام بكتابه عددا من المقالات والكتب.

يونكر - Junker (١٨٨٥-١٩٦٢):

أهتم كثيرا بدراسة اللهجة النوبية ونشر الكثير عنها، واكتشف منطقة مرمدة بني سلامة من العصر الحجري الحديث وقام بالنشر عنها في عدة مجلدات، وحفر كذلك في منطقة أهرام الجيزة باسم جامعة فينا وعثر على العديد من المقابر الهامة. ونشر عنها مؤلفه الكبير في اثني عشر جزءا، وقد ظهر أولها في عام ١٩٢٩ وآخرها في عام ١٩٥٥. وأظهرت هذه المؤلفات عبقريته في مجال اللغة والتاريخ والآثار.

جراپو - Grapow (١٨٨٥-١٩٦٧)

قام بنشر عدة أعمال هامة وأشرف على إخراج قاموس برلين الشهير وألف عدة مؤلفات عن الطب في مصر القديمة.

كان غزير الإنتاج، وله كتب عديدة في التاريخ والحضارة المصرية القديمة، وكتب عشرات المقالات الهامة في مختلف النواحي اللغوية وخاصة في طريقة كتابه بعض النصوص، وايضا في مجال الآثار والفن، وأهم كتبه هو كتابه الذي كتبه مع زميله فاندية عن "مصر".

سليم حسن. S. Hassan (١٩٦١-١٨٩١):

قام بعمل حفائر هامة في جبانة أهرام الجيزة بين أعوام ١٩٢٩، ١٩٣٨، وكان له الفضل في الكشف عن عدد كبير من مقابر الدولة القديمة، ونشر نتائج حفائره في عدة مؤلفات باللغة الإنجليزية، ونشر ايضا كتابا عن الأناشيد الدينية في عصر الدولة الوسطى باللغة الفرنسية، ونشر كذلك كتابه عن "مصر القديمة" في خمسة عشر جزءا، وقد صدر الجزء الأول في عام ١٩٤٠.

شارف. Scharff (١٩٤٢-١٨٩٢)

أهم مؤلفاته ما كتبه عن أقدم حضارات مصر القديمة، وبخاصة في عصر ما قبل الأسرات، وكتب أيضا مقاله كتاب عن أقدم الصلات بين مصر وبابل وبين مصر وبلاد النهرين، كما قام بمناقشة ما جاء في بردية نصائح خيتي الثالث (أو الرابع) لابنه مريكارع واستخلص المغزي التاريخي لو السياسي من نصوصها.

شرني. Cerny (١٩٧٠-١٨٩٨):

نشر عدة مجلدات عن اللخاف (لواستراكا) الموجودة في المتحف المصري والمكتوب بالهيراظيقية، لنتهي من إعداد آخرها قبل وفاته بأيام، وأعد دراسة عن حياة عمال دير المدينة وظهرت الآن في كتاب قيم قام بنشره المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة. وكان من علماء اللغة القديمة المشهود لهم وبخاصة في خطها الهيراظيقي في عصر النولة الحديثة. كما

ألف قاموسا في اللهجة القبطية أرجع فيها الكلمات القبطية إلى أصولها المصرية القديمة.

هين- Hayes (١٩٠٢-١٩٦٢)

ألف عددا كبيرا من الكتب وخاصة كتابه عن "الشعار المصري" كما قام بكتابة عدد من المقالات القيمة.

وقد بذل هؤلاء العلماء الذين ينتمون، كما رأينا إلى مختلف الجنسيات جهودا مضنية، وهناك آخرون لم يسع المجال لذكر أعمالهم بالتفصيل أمثال.

فيشر - Fischer

شاباس - Chabas

فركوتيه - Vercoutter

فرننيه - Darnier

ريكه - Ricke

دفريا - Deveria

سميث - Smith

بيل - Piehl

بيرن - Pirenne

ريفيو - Revillout

فيرشو - Firchow

دي مورجان - De Morgan

انتس - Anthes

هولشر - Holscher

بيت - Peet

بيسون دي لاروك - Bisson la Roque

لجران - Lgrain

ولسون - Wilson

رانكة - Ranke

فرانفكورت - Frankfort

فيل - Weill

لوريه - Loret

ويجال - Weigall

سوتاس - Sottas

اليوت - Alliot

ويدمان - Widemann

دي بلوك - De Buck

جورتييه - Gauthier

أوتو - Otto

جكويه - Jaquier

فاري - Varille

شبيجل - Spiegel

Montet - مونتیه	Naville - نافیل
Garnot - جارنو	Daressy - دارسی
Couyat - کویات	Lange - لانج
Faulkner - فولکنر	Muller - موللر
Bruyere - برویر	Kees - کیس
Malinine - مالنین	Winlock - ونلوک
Kuentz - کوینتز	Schafer - شافر
Vandier - فاندیه	Alt - آلت
Daumas - دوما	Wresinski - فرنسیسکی
Sauneron - سنرون	Brunton - برنتون
Bolotsky - بولوتسکی	Posener - پوزنر
Edel - ایدل	Fairman - فیрман
Helck - هلك	Clere - کلر
Robichon - روبیشون	Edwards - إدوارد
Barguet - بارجیه	Save- soderberg - ساف سودربرج
Gutbub - جوتیبب	Brunner - برونر
Yoyotte - یویوت	Janssen - یانسن
Leclant - لکلان	Porter- Moss - پورتر- موس
	De Meulenaere - دي ملنار

ومن العلماء المصريين نذكر أحمد بك نجيب، زكريا غنيم، د.
جرجس متي، د. أحمد فخري، د. مصطفى الأمير، د. أحمد بدوي، د. عبد
المنعم أبو بكر، عباس بيومي، محرم كمال، زكي سعد، لييب حبشي، د. أنور
شكري.

وغيرهم من الذين بذلوا أيضا جهدا مشكورا في سبيل دراسة تاريخ مصر القديمة وحضارتها ودراسة الآثار وجمعها والمحافظة عليها وتصويرها ورسمها وترميمها ثم قيامهم بأعداد المادة العلمية من الآثار التي عثروا عليها أثناء عمليات الحفائر التي قام بعضهم بها، وتصنيف تلك المادة حسب نوعية الأثر ونوعية المعرفة أو المعلومة التي يمدنا بها هذا الأثر أو هذه الوثيقة، كما قام البعض الآخر بإعادة نشر ما يكون قد نشر من قبل على وجه السرعة وبدون الدقة اللازمة لمثل هذه النوعية من الأبحاث.

وبفضل مجهودات كل هؤلاء العلماء الذين وضعوا الأسس الأولى لعلم الدراسات المصرية القديمة، ومجهودات غيرهم جاءوا من بعدهم تطوروا بفروع هذه الدراسة، والمجهودات المستمرة لعلماء الحاليين من أجنب ومصريين، وبفضل الحفائر التي تنفذ بصفة دائمة كل عام، والتي تعد المصدر الذي لا ينضب للآثار الجديدة والوثائق الجديدة، وبفضل ما يكشف عنه من آثار ووثائق بطريقة الصدفة من حين آخر، وتنتشر دراستها لولا بأول في المجالات العلمية المتخصصة، وبفضل ما تقوم به كلية الآثار بجامعة القاهرة من مجهودات في مجال تدريس الآثار المصرية والإسلامية وعلم الترميم طبقا لأحداث النظريات وأفضل الطرق، وفي مجال الحفائر العلمية في أكثر من منطقة أثرية، وبفضل مجهودات هيئة الآثار التي تضم مركز التسجيل والمتحف المصري والمتحف اليوناني الروماني والمتحف القبطي والمتاحف الإقليمية، في مجال الحفائر وأعمال الترميم التي تقوم بها وأعمال النشر العلمي هذا بالإضافة إلى أنه يبقه علي عاتقها مسئولية الحفاظ علي هذا التراث الأثري الهائل في جميع أنحاء البلاد، واستصدار القوانين المتعددة والمعدلة لحماية الآثار كان آخرها عام ١٩٨٣.

وأخيرا يجب ألا ننسى فضل الأجيال من أبناء الشعب المصري في

كل مكان وزمان في مساعدة البعثات الأجنبية والمصرية في أعمال التنقيب عن الآثار ودراستها وخاصة لبناء فقط الذين ساهموا بخبراتهم المتوارثة في مجال الحفائر في الكشف عن آلاف الآثار وذلك باعتراف علماء الآثار المصرية الأجانب أنفسهم، بفضل كل هذا أصبح علم الدراسات المصرية القديمة من العلوم الهامة الذي يدرس الآن بطريقة علمية لأن الأمر لا يقتصر على تحليل النص الذي جاء على الأثر وفهم ترجمته وفهم ما يمكن من إحداث، ولكن لابد من دراسة الأثر نفسه دراسة كاملة من ناحية الظروف التي وجد فيها الثر، وعلاقة الأثر بالمكان الذي عثر عليه فيه، ونوعية المادة المصنوع منها الأثر، وأسلوب الكتابة أو النص على الأثر، والطرز الفني له، هذا إلى جانب استخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة في دراسة الآثار ، فكل ذلك له نتائجه من ناحية دراسة التاريخ أو معرفة مظهر من مظاهر الحضارة.

وأصبح لطم الدراسات المصرية القديمة أكثر من متخصص في مجالاته العديدة فهناك أكثر من متخصص في الببليوجرافيا وفي جيولوجيا الأرض المصرية وبعض خدماتها، ومصادر البيئة القديمة مثل نباتات البيئة وبعض حيواناتها وطيورها، وفي الجغرافيا القديمة مثل الدراسات التي قام بعض العلماء في مجال كتابة قولميس جغرافية عن أسماء المدن والأقاليم والأنهار وأماكن المعابد القديمة، وأسماء البلاد الأجنبية، وفي مجال التاريخ هناك المتخصص في عصور ما قبل التاريخ، وفي العصور التاريخية بوجه عام، أو في عصور الانتقال للغمضة أو عصور الثورات والضعف السياسي، وعصور الغزوات الأجنبية، ومن العلماء من يكتب في مشكلات التاريخ بالنسبة لترتيب الملوك ومدة حكمهم وأحقية البعض منهم في العرش أو النزاعات التي نشأت بين بعضهم البعض، ومنهم من يكتب عن شخصية ملك معين، أو يكتب عن نشاطه الحربي، أو عن الأدوار السياسية لبعض

ملكات مصر أو يكتب عن أسم ملك غير معروف، أو عن موميאות الملوك.

وفي مجال الحضارة المصرية القديمة نجد أيضا أكثر من متخصص في الديانة المصرية القديمة والمعتقدات، وفي نظم الحكم والإدارة والقوانين، وفي النظم الاجتماعية، وفي النظم الاقتصادية والحياة اليومية، وفي الزراعة والصناعات والحرف، وفي الحياة الفكرية في اللغة والكتابة في عصورها المختلفة، ومفردات اللغة المصرية وتعبيراتها المختلفة، ونجد أكثر من متخصص في الكتابة الهيراطيقية بنصوصها الأدبية وغيرها، وفي الكتابة الديموطيقية ونصوصها القانونية وغيرها، ومن العلماء من يكتب عن التربية والتعليم، والأدب بفروعه؛ وفي مجال العلوم مثل الطب والرياضة والفلك والسحر، وفي مجال الفنون المختلفة: الموسيقى والغناء والرقص والعمارة باشكالها، وفي مجال الرياضة البدنية، وفي مجال وسائل التسلية، وفي مجال العلاقات الخارجية والشعوب والعناصر الأجنبية التي تعيش في مصر. وفي مجال أسماء الأشخاص ولقباهم.

وبفضل كل هذه الدراسات والتخصصات نستطيع أن نقول في النهاية أن تاريخ مصر القديمة بكل عصوره وما يشمله من إحداث، وحضارة مصر القديمة بكل ما تحتويه من مظاهر، أصبحتا يحظيان اليوم بنصيب وافر من الوضوح في معالهما وتوافر مجالات البحث فيهما أكثر من تاريخ وحضارة أي بلد آخر، ومنذ العثور علي حجر رشيد وحل رموز اللغة المصرية القديمة وحتى الآن، يجذب علم الدراسات المصرية القديمة، وسيظل يجذب الكثير من المتخصصين وغيرهم، لأنهم يجدون فيه باستمرار كل ما يضيف الجديد في مجال معرفة الإنسان وما توصل إليه وما حققه من عظيم الأعمال في ماضيه البعيد.

علم الآثار الإغريقية

لقد ظهر علم الآثار الإغريقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وابتداء من ١٨٧٠م بالتحديد علي يد الأثري الألماني " شليمان " H.SCHLEMANN وكان ما نفع شليمان إلي القيام بحفائره سواء في الطرف الشمالي الغربي من آسيا الصغرى، ثم في شبه جزيرة البلقان بعد ذلك، هو انشغاله بمصدرين أدبيين كانا يحتلان مكانه كبيرة بين الإغريق، وهما " الإلياذة والأوديسه " وللتان تقسمان إلي شاعر الإغريق " هوميروس " واعتقاده بأن الحرب التي تروي الإلياذة أحداثها، وهي حرب طرواده، قد وقعت حقيقة كما تملكته رغبة قوية للكشف عن مدينة طرواده ، ولقيت حفائره في موضع طرواده أكبر النجاح والتوفيق.^(٦)

وقد جاء من بعده عالم الآثار الإنجليزي " سرائر ايفانز " الذي قام بحفائره الرائعة التي كشفت عن حضارة جزيرة كريت^(٧). ومنذ ذلك الوقت تتابعت علي المنطقة الإيجية البعثات العلمية المختلفة من مختلف الدول للتنقيب عن الآثار في المدن الإغريقية، ليس في بلاد البلقان وبحر إيجه وآسيا الصغرى فحسب، بل في مصر وإيطاليا وصقلية وكثير من مناطق البحر المتوسط.

ولقد أجريت الحفائر في عشرات المدن التي كشفت عن ما احتوته من فخار وأدوات، ولوان ، وحلي، وتمائيل وصور تلقي أضواء باهرة علي الحضارة الإغريقية وانتشارها وتطورها منذ أقدم العصور، وتعكس صورة صادقة الحياة عن تلك الفترة وبدون تلك المخلفات الأثرية كان يتعثر معرفة

(6) Cf., Andrew lang, Tales of Triy and greece (Feberreprinted 1962).

(7) Cf., John pendlebury, the Archaeology of CreteMethuen 1939;
Hood, the Minoans, Crete in the Bonze Age, London, Thames and
Hundson 1971.

شئ عن الفترة الباكرة من تاريخ الحضارة الإغريقية، والواقع، أن المخلفات الأثرية هي مصدرنا الوحيد عن الأغريق إلى أن تداول يدونون شيئا عن تاريخهم حوالي عام ٧٠٠ ق.م.

وتشمل دراسة علم الآثار مختلف المباني والأطلال والمنشآت من منازل وقصور ومسارح ومعابد ومقابر وأروقة ولسوار وحمامات ... الخ، وكل ما يحثر عليه في هذه المباني من تماثيل وصور ولوان وألوان، ولذلك فإنه يدخل في مجال هذه الدراسة فنون العمارة والنحت والتصوير والفخار، وقد كان علم الآثار هو الدراسة التي تفرغت عنها دراسات عديدة متخصصة مثل دراسة النقوش ودراسة المسكوكات، وفي هاتين الدراستين يعتمد الباحث علي ما يعبه علم الآثار الإغريقية حتى وأن خلت من الكنية، فتعتبر مصدر لا غني عنه في دراسة الحضارة الإغريقية، فهي تمدنا بمعلومات قيمة عن الفن والديانة والحياة الاقتصادية والاجتماعية الإغريقية، بل وتعتبر أيضا مصدرا تاريخيا له قيمته في أحيان كثيرة، حين تلقى أضواء علي أحداث عسكرية أو توضح نظما سياسية.

ولنضرب مثلا بتلك النقوش البارزة علي أفريز معبد البارثينون القائم علي الأكروبول بمدينة أثينا، وهي نقوش تصور موكب الاحتفال الديني الذي كان يقام تكريما لآلهة أثينا راعية المدينة والذي يعرف باحتفال (Panathenaea).

ولقد حدث تطور كبير في علم الآثار، التي كانت تعتمد قديما علي الحفر والتنقيب بالوسائل البدائية واليدوية، وما يتركب عليها من آثار سلبية في كثير من الأحيان، حيث كانت تحدث كثيرا من التلفيات وكسر الكثير منها في عمليات الحفر لبدائية علي أيدي العمال، ومن ثم فقد أصبح علم دراسة الآثار له تقنياته الحديثة من حيث الكشف والتنقيب، فأدخلت الأجهزة الحديثة

في الكشف عن طريق الأشعة الكونية وأجهزة الرسم الهندسي للمساقط الأفقية والرأسية وتحديد أبعاد الأثر من التققيب باستخدام الكمبيوتر.. وهذا إلى جانب تطور وسائل الترميم واستخدام الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، مما جعل علم دراسة الآثار له أهميته العلمية في الوصول إلى أكبر قدر ممكن من النتائج والمعلومات التاريخية الدقيقة. ويجب أن لا نخفل هنا أن دراسة الفخار باعتباره جزء من دراسة علم الآثار كانت له أهميته من جهة أخرى باعتبار أن الأنية الفخارية أول مؤشر إلى تاريخ أي موقع أثري، لأن الفخار استخدم قبل استخدام النقود.

علم دراسة النقوش : (Epigraphy)

والنقوش هي ثلثي المصادر الوثائقية بعد الآثار، وهي ملموسة قاطعة في الحدث التاريخي، وهي تنقسم إلى قسمين:

أ- نقوش بارزة.

ب- نقوش غائرة.

وتشمل كل الرسومات، الكتابات المدونة على مواد صلبة كالبحر أو الرخام أو المعادن خاصة "البرونز" أو الخشب أو الصلصال، سواء كانت هذه الكتابات مطبوعة على إطلال مبان أو جذابات كانت مطبوعة في باطن الأرض وأخرجها علماء الآثار، ولا يستثنى من ذلك إلا الكتابات المدونة على شقائق الفخار (الأسترلكا) التي تلحق دراستها بفرع آخر غير علم النقوش، وليس لدينا من النقوش الإغريقية إلا القليل مما يرجع تاريخه إلى ما قبل وقوع الحرب الفارسية بين الإغريق والفرس (عند صدر القرن الخامس قبل الميلاد).

أما نقوش فترة النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد وخاصة

فيما يتعلق بمدينة أثينا، فالنقوش متعددة ، وعلى جانب كبير من الأهمية، أما القرن الرابع قبل الميلاد فنقوشه قليلة فيما عدا الربع الأخير منه، حيث تتوافر لدى الباحث في عصر إمبراطورية الاسكندر وممالك خلفائه نقوش متعددة ثم يزداد عدد النقوش المتعلقة ببقية مراحل التاريخ الأغريقي اللاحقة بصورة واضحة.

وبلاحظ أن النقوش الأغريقية مبشرة بين عدة متاحف في برلين وباريس ومكتبة المتحف البريطانية (بلندن) ومتحف الأكروبول في أثينا وفي المتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية ودور الآثار المصرية بلقاهرة، وهذا إلى جانب مجموعات لحفظ بها في الأماكن التي عثر عليها كمجموعات إليوسس (Eleusis) و دلفي (Delphi) ولولمبيا (Olympia) راجع ببليوجرافية النقوش، (Epigraphy).

ولقد ساهم العلماء في محاولة وضع أسس وقواعد لطم دراسة النقوش (inscription) لفترات طويلة تتولها علماء نابليون قدموا الكثير لفك رموز هذه النقوش - بصورة أصبحت مقبلة ومدروسة.

ومنذ العصور القديمة كانت النقوش لها أهميتها بالنسبة للكثير من المؤرخين وكذلك في عصر النهضة بأوروبا وتطورها، فقد اهتم عدد كبير من العلماء بدراسة النقوش الإغريقية واللاتينية، ومنذ القرن التاسع عشر الميلادي بدأ يغزو هذا الحقل كثير من العلماء المحققين وخاصة الألمان الذين عكفوا على دراسة النقوش وجمعها وتصنيفها وظهرت كثير من المجموعات للنقوش الإغريقية.

هذا وقد تزايدت تباعاً أعمال الباحثين في هذا الحقل من الدراسات القديمة وتوافقت المجالات العلمية تظهر وتتبنى هذه الأعمال وتصل على نشرها.

ويجب أن ننوه إلى أن النقوش التي بين أيدينا حالياً تتراوح في

الطول ما بين عبارة قصيرة علي شاهد من شواهد القبور وبين نقش مطول، مثل النقش الذي عثر عليه في بلدة "جورتين Gortyn" الواقعة في جنوبي جزيرة كريت، والذي يتألف من اثني عشر عمودا يحتوى كل منها علي خمسين سطرا، وسواء أكانت النقوش قصيرة أم مطولة فهي ذات قيمة كبرى ليس للمؤرخ فحسب، بل لدارسي اللهجات الإغريقية واللغويات والصوتيات وتطور رسم الأبجدية الإغريقية وشكل حروف الهجاء ودارسي الديانة الإغريقية من حيث شعائرها وطقوسها وتبوتات آلهتها، ومن حيث تأسيس المعابد وإدارتها وتمويلها ونظام الكهنة وغيرهم من الموظفين الدينيين ونظام الجمعيات، وكذلك لدارسي الآداب الأغريقية حيث تقدم النقوش بآلاف الآبيات من الأشعار الدينية ومرثيات القبور وبعدد لا يحصى من القطع النثرية القصيرة وسجلات عن المسابقات التي تجرى بين كتاب المسرح وأسماء الفائزين في هذه المسابقات.

أما بالنسبة إلى المؤرخ، فالنقوش أكثر ما تكون له قيمة، خاصة تلك النقوش للرسمية والمتعلقة بالحكام وأعمالهم، أو بالدول ونظامها وقوانينها وتدرج تحت هذه النقوش العامة عدة أنواع منها:

أ- السجلات التاريخية:

وهي النقوش التي تتناول بطولات وأحداث تاريخية واقعة، ولا تدل علي ذلك من النقش المعروف باسم (نقش لقرية) Monurmentum Ancyranum الذي عثر عليه في آسيا الصغرى، وهو عبارة عن نقش لاتيني مع الترجمة اليونانية عثر عليه عام ١٥٥٥ م في لقرية (أنجورا) بتركيا حاليا، ولقد نقل نقلا علميا صحيحا عام ١٨٦١م وبصورة أدق في عام ١٨٨١م حيث نشره العالم " مومسن Mommsen " علي ١٨٨٣م ويحتوي هذا النقش علي الأعمال الجليلة التي قام بإنجازها الإمبراطور أغسطس أول

ولقد بلغ من أهمية هذا النقش أن أطلق عليه العالم الألماني (Mommsen) اسم غرة النقوش اللاتينية: " Titulus inter Latins primarius " .

كذلك هناك كثير من النقوش الهامة التي أضاعت الضوء لكثير من الباحثين في وضع ملامح التاريخ الإغريقي مثل النقش المعروف باسم سجل " باروس " (الرخامي) الذي عثر عليه في جزيرة (باروس) إحدى جزر مجموعة " الكيكلاديس " في بحر إيجه ، والنقش عبارة عن تسجيل لأحداث التاريخ الإغريقي مرتباً منذ عهد ملك أثينا الأسطوري Ceerops حتى عهد حاكمها Diogenes أي حتى عام ٢٦٤/٢٦٣ قبل الميلاد ، ولا يعرف من كان كاتب هذا النقش الذي يزعم أنه استمد معلومات من كل أنواع الوثائق والتواريخ.

بدقارات مجالس التشريع والحكام:

وهي عبارة عن قوانين تشريعية وإدلية أصدرتها مختلف المدن الإغريقية وأهمها القوانين الخاصة بمدينة أثينا علي وجه الدقة دون غيرها نظراً للعدد الكبير إليها وصلنا منها، ومن ناحية أخرى فقد كانت الوثيقة تؤرخ بسنة الأرخون المدني وهو الحكام منزلة في أثينا خلال هذه الفترة، وتذكر أيضاً اليوم من الشهر وما إذا كان القرار مصدقاً عليه من مجلس الشوري، أو الجمعية الشعبية أو منهما معاً، ثم تذكر أسباب صدور القرار ثم يأتي القرار نفسه بعد ذلك.

جـ. القوانين والتنظيمات:

ومن أمثلة هذه النقوش ذلك النقش المطول الذي يتضمن قوانين مدينة "جورتن الكريتية" (Gortyn) فيما يخص الجانب المدني بوجه خاص من

وراثة وتبني ورهونات وكفالات... الخ، ولكنه يحوي بعض الحقائق عن القانون العام، وهناك مجموعات شيقة من النقوش تتضمن الإجراءات التي كانت تتخذها مختلف المدن الإغريقية لضمان حقوق مواطنيها الذين كانوا يخرجون منها للقيام بإنشاء مستعمرات جديدة، ومن هذه النقوش نقش علي البرونز يسجل بالتفصيل إجراءات من هذا القبيل اتخذتها مدينة (لوكريس Locris) عندما قام بعض مواطنيها بإنشاء مستعمرة في " توبليكتوس "، ويلقي نقش آخر الضوء علي ظروف استعمار أثينا لجزيرة " سلاميس " في القرن السادس قبل الميلاد.

دقوائم الضرائب:

وتلك مجموعة من السجلات علي جانب كبير من الأهمية بالنسبة إلي تاريخ منتصف القرن الخامس قبل الميلاد في بلاد الإغريق، وهي تسجل الأنصبة المالية التي كانت أثينا تتلقاها من حلفائها من المدن الإغريقية التي اشتركت معها في حلف " ديلوس " أو بالأحرى التي خضعت لزعامتها في هذا الحلف، وتعرف هذه السجلات بقوائم الضرائب الأتيكية، وهي تعبر الأساس في دراسة النظم المالية في أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد.. كما أنها تلقي كثيرا من الضوء علي تطور علاقات أثينا بحلفائها علي فترات مختلفة.

هـ نصوص المعاهدات وهيئات التعكيم والعلاقات الدولية:

وقد وصلت إلينا مجموعة كبيرة من النقوش تسجل المعاهدات وغيرها من الاتفاقات ذات الطابع الدولي بين مختلف المدن الإغريقية وكانت نصوص هذه المعاهدات تنقش علي الحجر أو البرونز وتقام في الأماكن العالية في المدن المتماحدة، أو في المراكز الدينية العامة في بلاد الإغريق مثل أولمبيا وديلفي.

ومن هذه المعاهدات مثلا المعاهدة الموقعة بين مدن أثينا " ومانتينا "

و" ارجوس" وهي التي تناولها المؤرخ" ثوكوديديز" وقد أشرنا إلى هذه المعاهدة بالذات لنبين بالمناسبة نقطة تتعلق بأهمية النقوش وهي أن العثور على النقش الذي يتضمن المعاهدة المذكورة قد صحح مضمون هذه المعاهدة على نحو ما جاء عند " ثوكوديديز".⁽⁸⁾

وثمة نقوش عن هيئات التحكم التي كانت تتولى فض النزاع بين مدينتين متنازعتين، وأخرى تصور نظام " البروكسينيا" وهو نظام وبنسبة في عصرنا الحديث نظام القنصليات، التي ترعى مصالح دولة ما وتيسر إقامة رعاياها في دولة أخرى.

تلك أمثلة للنقوش الرسمية أو العامة، يضاف إليها أمثلة أخرى كالحسابات العامة، وقوائم الخزانة وتصيلات الإنفاق على المنشآت العامة والأحجار التي تبين الحدود الرسمية للمدن الاغريقية، ثم يضاف إلى هذه النقوش الرسمية عدد كبير من المراثيات القصيرة المدونة على شواهد قبور أشخاص لعبوا أدوارا سياسية أو عسكرية ذكرتها لهم المؤلفات الأدبية، ولا يفوتنا هنا أن ننوه إلى أن كثير من النقوش الإغريقية قد وجدت بصورة عديدة أيضا في كثير من ممالك خلفاء الاسكندر وخاصة في مصر وسوريا، من أشهرها النص الإغريقي لقرار حجر رشيد الذي يرجع إلى عام ١٩٦ ق.م.

علم دراسة البردي:

وهو مصدر من المصادر الوثائقية الهامة، وهو مصدر ملموس وقاطع الحزم في الحدث التاريخي.

كما أنه يعتبر من أهم الوثائق التي تصور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبردي في حد ذاته نبات كان ينمو وسط إحراش الدلتا بمصر،

(8) Cf., J.H. Blaisy, Thucydides (1947); Oxford Class. Dict., PP. 1076 f.

وفي بعض جهات الفيوم، وقد عرفت مصر الفرعونية صناعة الورق من اللباب اللزج الموجود في ساق هذه النباتات المتلثة منذ أيام الدولة القديمة، ولما كانت مصر قد احتكرت صناعة هذه الأوراق، فإن طقسها الجاف من ناحية أخرى قد أتاح للفائف البردي المطمورة في أرضها فرصة النجاة من البلل والتلف، فلم يس عجباً أن نكشف الغالبية العظمى من الأوراق البردية في مصر، خلال العصر البطلمي والروماني.

وفي مضمار علم دراسة البردي، فقد ظهر في هذا المجال أساتذته نابهن قدموا الكثير لهذا الحقل، وبذلوا العطاء بسخاء، ولا زالوا يبذلون حتى أصبحت هذه الدراسات لها صفة العالمية بين الباحثين من جميع أقطار العالم. ويبدو أن دارسي الحضارة الإغريقية مدينون للبرديات التي اكتشفت في مصر بحفظ جانب مهم من تراث هذه الحضارة الفكري والأدبي، ويكفي أن نذكر في هذا الصدد أن البحث الوحيد لدينا الآن من جملة بحوث الفيلسوف الإغريقي الأشهر "أرسطو" والبالغ عددها مائة وثمانية وخمسين بحثاً قد عثر عليه في مصر ١٨٩٠م وهو البحث المعروف باسم "نستور الأثينيين"، كما تذكر تلك البردية التي عثر عليها في البهنسا بمحافظة المنيا بصعيد مصر "أوكسرينخوس قديماً" فقد رأي بعض المؤرخين أنها تتضمن جزءاً من التاريخ الذي كتبه المؤرخ الإغريقي "ثيوبوموس" والذي كان مفقوداً معظمه فيما عدا بعض الشذرات، كذلك عثر في مصر على لفائف بردية مطولة تضم مؤلفات لشاعر (إلهة) لتراجيديا العظيم "سوفوكليس" والشاعر الغنائي "مانندروس" وغيرهما.

أهمية البردي كمصدر وثائقي:

لا شك أن البردي يعتبر من أهم المصادر القديمة إذا ما قيست ببقاى المصادر الأخرى الوثائقية أو الأدبية، فإن المادة الغزيرة التي كانت تكون

علي لغائف البردي كانت وافرة الغزارة في مادتها العلمية إذا قيسَت إلى باقي المصادر الأخرى خاصة أن ظروف الكتابة علي البردي كانت من السهولة والوضوح الذي كان يمكن معه عرض أية مسائل أو مشاكل، أو مواضيع معينة في شتى مراحل الحياة العامة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن المساحة الكبيرة التي يدون عليها علي ورقة البردي كانت تسمح بعرض جميع أو معظم جوانب أي موضوع بصورة شبة كاملة، وهذا ما يتعذر بالنسبة لباقي المصادر الوثائقية لصغر حجمها أو لصعوبة الكتابة عليها، هذا إذا ما استبعدنا النقوش كمصدر أساسي كذلك.

ومن ثمة فإن اهتمام العلماء في كيفية إعداد ودراسة ونشر هذه البرديات استدعت الكثير من الجهد والعمل المتواصل الدؤوب من أجل نشر بردية أو عرض عام لمجموعة من البرديات.

ولا يفوتنا أن ننوه أن البردي كان مصدرا وثائقيا هاما في مجال العلوم المختلفة والتي كانت مادة غزيرة أمدتنا بكثير من صور الحضارة المختلفة، ففي مجال الأثـنـاـر (Archaeology)

أمدنا البردي بكثير من المعلومات عن آثار قديمة كانت قائمة وانتشرت بحيث أنه لم يبق منها إلا ما ورد ذكره في المصادر البردية.

الدبلوماسية: (Diplomatic Science)

وقد أمدنا البردي بكثير من صور الأساليب الدبلوماسية التي لجأت إليها الدول لتحقيق أهدافها، ومن ثمة فإن البردي يعتبر مصدرا وثائقيا هاما في هذا المجال، (راجع):

E.J. Bickerman, papyri and Diplomatic Science, Atti XI
Congr. Intern.Pap. (milano 1966), 596.

الديانة : (Religion)

ويعكس البردي صورا عديدة لمختلف جوانب الحياة الدينية وتطورها علي مر السنين، ولذلك لا يمكن المبالغة في أهمية الوثائق البردية لدراسة علم الديانات.

الطب : (Medecine)

والبردي الفضل الكامل في إلقاء أضواء ساطعة علي علوم الطب في العصور القديمة، ومدى ما وصل إليه القدامى من تقدم في هذا المجال ولا شك أن ما قدمه البردي من معلومات قيمة في هذا المجال، أفاد فائدة كبرى في معرفة تطور علوم الطب بصورها المختلفة.

التاريخ : (History)

ولا جدال في أن البردي من أهم المصادر الوثائقية لمادة التاريخ بفروعه المختلفة في السياسة والاقتصاد والاجتماع، ولا في أن البردي حجر الزاوية لمادة التاريخ عبر العصور المختلفة التي استخدمته.

الرياضيات:

ولقد قدم لنا البردي صورة صادقة وملموسة لعلم الرياضيات وعلم الفلك والجغرافيا وأمدنا بكثير من المعلومات عن معرفة الحساب والمقاييس الرياضية ومدى ما وصل إليه القدامى من ازدهار حضاري في هذا المجال، وما كانوا يتمتعون به من معرفة الفلك وجغرافية الأرض والبحار.

القانون:

وقدم لنا البردي صورا عديدة من قوانين الشعوب التي حفظت وسطرت علي صفحاته بصورة كاملة وأمتدنا بمراحل تطور دستورية القوانين القديمة ومدى إلمامها بكثير من جوانب تخصصات القانون المختلفة.

(٤) علم دراسة النقود والمسكوكات: Numismatics

عرف العالم نظام النقود للمرة الأولى في القرن الثامن قبل الميلاد، ويذكر المؤرخين القدامى أن أهل ليديا (Lydia) في آسيا الصغرى كانوا أول من سك العملة قد ضربت النقود (الليدية) الأولى من الالكتروم، وهو من الخليط الطبيعي من الذهب والفضة، غير أنه يبدو من فحص هذه النقود الباكرا أنها لم تكن منتظمة في شكلها لو في الاختام التي عليها وأن وزنها غير ثابت، مما يشير إلى أنها كانت إصدارات خاصة وليست رسمية، أما النقود الأولى التي صدرت في "ليديا" فهي تلك التي سكتها ملك "كرويسوس" (Croesus) (٥٦٠ - ٥٤٦ ق.م) من الذهب الخالص والفضة الخالصة، كلها متماثلة في الحجم متحدة في الخاتم المضروب عليها، وهو عبارة عن صورة رأس أسد وثور متقابلين على وجه العملة وعلى ظهرها علامة غير محددة ناتجة عن طرق قطعة العملة على السندان. وقد بدأت المدة الإغريقية في البلقان في إصدار العملة منذ القرن السابع قبل الميلاد، وكانت جزيرة "ايجينا" سابقة في هذا المضمار، وتبعها مدينة كورنثة بعد عام ٦٥٠ ق.م، ثم مدينة "خالكيس" في جزيرة يوبويا ٦٢٥ ق.م تقريبا، وحتى نهاية القرن السابع قبل الميلاد كانت أكثر العملات المتداولة في التبادل التجاري في بلاد الإغريق تضرب في هذه المراكز الثلاث (ايجينا، وكورنثة، وخالكيس).

ومنذ القرن السادس قبل الميلاد شاع استخدام النقود في أغراض محلية وبدأت مدن كثيرة كالثينا تصدر وحدات نقدية صغيرة لاستخدامها في تجارة التجزئة وتعددت العملات الإغريقية من حيث قيمتها النوعية ومعادنها من ذهب أو فضة أو برونز أو نحاس.

ودراسة العملة والمسكوكات الإغريقية ذات أهمية كبرى من حيث الضوء الذي تلقيه على الديانة والأساطير، كما أن الصور المضروبة على

النقود مهمة في دراسة تطور الفن الاغريقي، باعتبار أن النقود مواد مؤرخة يمكن ترتيبها، في معظمها ، ترتيباً زمنياً، كذلك تفيد النقود الإغريقية في مجال التاريخ الاقتصادي- فبواسطة نوع العملة في تقدير مدى الرخاء الاقتصادي أو التدهور في مكان ما في فترة ما وفقاً لزيادة قيمة العملة أو نقصها، كما أن الرسوم والكتابات المضروبة على النقود كثيراً ما تكون لها دلالات بعينها تعين على فهم أحداث سياسية.

وقد حفظت لنا النقود مجموعة من الصور الشخصية للملوك والحكام وهذه الصور مفيدة في إبراز ملامح شخصيات من أصدروها، ولا سيما ، إذا قورنت بما ذكرته المصادر الأدبية عن خصالهم ، كذلك يفيد المؤرخ أن يدخل في اعتباره أماكن العثور على النقود الإغريقية لأن هذا يشير إلى مجال تداولها في العالم القديم، ويمكن أن يستنبط منه امتداد نفوذ مدينة أو دولة، وإن لم يكن من المحتم أن يكون هذا النفوذ نفوذ سياسياً.

(٥) علم دراسة الشفاقات (الاستراكا) : Ostraka

علم دراسة الشفاقات من العلوم الوثائقية الحديثة والتي كان من المتعذر دراستها سابقاً وذلك لعدم معرفتها أو حتى الاهتمام بها، وتعتبر دراسة الشفاقات من الأهمية- خاصة أنها تعتبر من المصادر الوثائقية الهامة التي نستطيع أن نستقي من خلالها معلوماتنا التاريخية.

ومما يجدر بالملاحظة أنه في بلاد الإغريق كانت الشفاقات لا تستخدم عادة للكتابة عليها، إلا في أثينا حيث كانت تستخدم للإدلاء بالأصوات في الجمعية الشعبية، ولما في مصر البطلمية فإنه منذ أوائل القرن الثالث قبل الميلاد بدأ استخدام الشفاقات لتحرير. إيصالات سداد الضرائب وبعد ذلك أصبحت الشفاقات تستخدم في تسجيل القوانين ومختلف أنواع القوائم ، وإزاء كثرة الشفاقات وسهولة الحصول عليها شاع استخدامها في

كتابة مختلف أنواع الإيصالات وتحرير الخطابات، وكان تلاميذ المدارس يستخدمونها بكثرة في التدريب على الكتابة وعلى مختلف التمارين المدرسية، وقد عثر على كميات هائلة من الشقاقات في منطقة " طيبة " وعلى عدد غير قليل من " الفنكين " و " فقط " وعلى بعضها في " أوكسيرونخوس " و " دندرة " وأكثر الشقاقات التي عثر عليها في الفيوم ترجع إلى العصر الروماني باستثناء مجموعة بطلمية كبيرة عثر عليها في " فيلادلفيا " وإزاء اختلاف جنسيات الباحثين الذين عثروا على الشقاقات، فأنا نجدها اليوم موزعة بين كثير من المتاحف. وإذا كان معظم المعلومات التي أمكن استيفائها من الأوستراكا يتناول الجانب الاقتصادي^(٩)، والنظام الضريبي، وأسماء الضرائب، ووعائها ونوعيتها^(١٠) فإنها تلقي ضوءا ساطعا على الحياة الاجتماعية.

ولقد خضا حقل هذه الدراسة كثير من الباحثين الذين عكفوا على جمع وتصنيف هذه القطع المختلفة من كسر الفخار والرجوها في مجموعات كانت لبنة في صرح الدراسات التاريخية القديمة.

(9) C.F., Wilcken (U), Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien, Leipzig, Berlin, 1899, Vols 1-2, Amsterdam 1970.

(10) راجع - عاصم أحمد حسين (الضرائب في مصر في العصر البطلمي) - رسالة ماجستير غير منشورة (أدب عين شمس) - ١٩٧٧.

علم الآثار الإسلامية

تحتل الآثار الإسلامية مركزا هاما بين الآثار الأخرى ذلك أن رقعتها تمتد بصفة أساسية من الشرق إلى الغرب بين أندونيسيا وبلاد المغرب ومن الشمال إلى الجنوب بين التركستان ووسط أفريقيا، كما أنها ترجع إلى فترة زمنية طويلة توغل في القدم إلى عصر ظهور الإسلام في القرن السادس الميلادي وتمتد حتى العصر الحديث.

وقد وضحت عناية المسلمين بالآثار والكتابة عنها، وربما كان لتوجيهات القرآن الكريم أثر في ذلك: إذا طلب القرآن الكريم من المسلمين أن يعتبروا بآثار السابقين " أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون" وحكي القرآن عن قوم لوط وكيف انتقم الله منهم ثم ذكر أن آثار هذا الانتقام كانت لا تزال باقية ووجه الأنظار إليها حيث قال " وإنها لبسبيل مقيم^(١١) وكذلك عن أصحاب الأيكة حيث قال " وإنها لبإمام مبين^(١٢) وفي القرآن الكريم إشارات أخرى كثيرة إلى الآثار والاعتبار بها^(١٣).

وحفظ لنا التاريخ الإسلامي أسماء كثير من الكتاب الذين عنوا بدراسة الآثار والتحف فنذكر منهم علي سبيل المثال " الأزرقى " الذي كتب

(11) سورة الحجر آية (٧٦).

(12) سورة الحجر آية (٧٩).

(13) " أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم " طه آية (٢٢٨).

" فذلك مساكنهم لم يسكن من بعدهم إلا قليلا " (القصص آية ٢٨).

" وعادا ونمودا وقد نبين لكم من مساكنهم " (العنكبوت آية ٢٨).

تذكر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم: (الأحقاف آية ٢٥)

عن آثار مكة المكرمة : والسهمودي" الذي كتب عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة ، " الهمداني" الذي ضمن كتابة صفة جزيرة العرب كثيرا من المعلومات عن آثار الجزيرة العربية.

كما اهتم الرحالة المسلمون في العصور الوسطى بوصف الآثار التي شاهدوها أثناء رحلاتهم ومن أشهر هؤلاء " ابن جبير " " وابن بطوطة " .
وممن كتب عن الآثار أيضا " المقرئ " الذي كتب مؤلفا رائعا أسماه " المواعظ والاعتبار نذكر الخطط والآثار " .

وكتب ابن خلدون في مقدمته فصلا عن العمارة⁽¹⁴⁾ . واستمرت العناية بالخطط والآثار إلى العصر الحديث: إذ كتب " علي مبارك " كتابه الضخم " الخطط التوفيقية " .

وكتب المسلمون أيضا عن التحف ومن أشهر ما كتب في هذا الموضوع كتاب " الذخائر والتحف " .

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر أخذت تظهر الدراسات عن الآثار والفنون الإسلامية في أوروبا وكانت أول الأمر - في معظم الأحيان - مضمنة في أعمال شبه موسوعة عن الفنون بعامة مثل أعمال باتيسيه⁽¹⁵⁾ وكوجلاو . ثم أخذ الباحثون منذ أواخر القرن التاسع عشر يفردون للآثار والفنون الإسلامية بحوثا ومؤلفات خاصة، ومن أهم هذه المؤلفات ما كتبه كازانوفا وسلاطين وميجون . وتوالى البحوث والمؤلفات في شتى مجالات الفنون والآثار الإسلامية .

وأصدر العالم الكبير كريستول كتابا ضخما . جمع فيه حوالي

(14) Coquebert de Montbert, fils, Journal Asiatique X PP. 3-19 .

(15) Batissier, L.. Histoire de l'art monumental dans l'anti quite et au Moyen - Age, France Paris 1860.

١٢٣٠٠ مؤلفاً عن الفنون والآثار الإسلامية باستثناء الترميمات ، ثم ألحق به كتابه سنة ١٩٧٣ أضاف به ألقاً أخرى من المؤلفات التي فاته إثباتها في كتابه الأول فضلاً عن البحوث الجديدة^(١٦). وعلي الرغم من حرص كريسمويل على ذكر جميع المؤلفات فإنه قد فاته الكثير لا سيما من المؤلفات التي ظهرت بلغات غير لوربية.

ولم يقتصر العمل في مجال الآثار الإسلامية على الوصف والدراسات الفنية بل تعدى ذلك إلى إجراء الحفائر العلمية للبحث عن التراث المادي الإسلامي: فمنذ لولخر القرن التاسع عشر بدأ التنقيب عن الآثار الإسلامية في الشرق ومن أشهر أعمال الحفر الإسلامية:

١. حفائر بني حماد في الجزائر وقام بها بلانشيه في سنة ١٨٩٨ وتبعه ذي بيلي في سنة ١٩٠٨.
٢. حفائر مدينة الزهراء بالأندلس وقام بها فيلاسكويت بوسكو في سنة ١٩١٠.
٣. حفائر القسطنطينية في مصر وقام بها علي بهجت سنة ١٩١٢.
٤. حفائر سامرا بالعراق وقام بها زلره وهرتسفلد فيما بين سنتي ١٩١١ و١٩١٣.
٥. حفائر إيران قام بعثة سويدية في سنتي ١٩٣٢ و ١٩٣٣ وحفائر نيسبور قام بها متحف المتروبوليتان.

ولا يزال الآثريون والهيئات والحكومات يجرون حفائر في مختلف أنحاء العالم الإسلامي للتنقيب عن الآثار الإسلامية.

ومن مظاهر العناية بالآثار الإسلامية أيضاً للحرص على عرض المتحف الإسلامية من جهة ليست لتلك في بعض الأحيان متاحف قائمة بذاتها مثل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، ومتحف طويقا بوسراي في

(16) Supplement, Jan. 1960 to Jan 1972 , 1973.

اسطنبول؛ كما خصصت للآثار الإسلامية أقسام في كثير من متاحف العالم مثل المتحف البريطاني ومتحف اللوفر وبناتي في أثينا والمتحف الأهلي في برلين ومتحف المتروبوليتان في نيويورك.

كما تجري أيضا أعمال الصيانة والترميم للعمائر الإسلامية القديمة.

نشأة الفنون الإسلامية:

نشأت الفنون الإسلامية - شأنها شأن كثير من مظاهر الحضارة الإسلامية - على أساس قويم من العروبة والإسلام، وتطورت على يد الشعوب المختلفة التي اعتنقت الإسلام، وأفادت من التقاليد الفنية القيمة لهذه الشعوب وبخاصة الفنون الساسانية والهلينستية والبيزنطية، غير أنها ظلت رغم تطورها وتفرعها محتفظة بالروح العربي الإسلامي الذي كان له الفضل الأول في أصالتها ووحدتها.

أثر العروبة والإسلام في الفنون الإسلامية:

مما يؤسف له أن ظهرت نزعة بين بعض دارسي الفنون والآثار الإسلامية تهدف إلى إنكار فضل العروبة والإسلام في تكوين الفنون والآثار الإسلامية.

الفصل الثاني

المادة العلمية التي تعطينا بها الآثار القيم الفنية والعملية والعلمية للآثار المادة العلمية التي تمدنا بها الآثار ونقوشها

إن المادة الأثرية المتنوعة، والتي اكتشفت منذ أكثر من قرن ونصف مضي سواء أكانت مكتوبة أو غير مكتوبة، تعكس لنا ولو تعبر عن الكثير من أحداث تاريخهم وما كانوا يقومون به من أنشطة مختلفة وما حققوه في شتى المجالات الحضارية.

١. بالنسبة للآثار التي تحدثنا عن حياة وأعمال الملوك وأحداث عهودهم:

لن نقول أن هناك نوعية أخرى من الآثار التي تعطينا صورة أكثر تفضيلاً من اللوحات الصغيرة والصلابات ومقاع القتال والقوائم الملكية والأساطير والقصص وتحدثنا نقوشها والصلابات ومقاع القتال والقوائم الملكية والأساطير والقصص وتحدثنا نقوشها بإسهاب، عن نشأة الملوك وتربيتهن، مثل النصوص والمناظر التي تحدثنا عن الميلاد المقدس لحتشبسوت والمنحَب الثالث، والتي تحدثنا عن القرية العسكرية لأمنحتب الثاني عندما كان أميراً، علي يد أحد كبار القواد وهو المدعو "مين" أو تحدثنا عن تتويجهم، مثل مناظر تتويج حتشبسوت في معبد اللير البحري، أو المراسم الخاصة بتتويج حور محب والتي جاءت في نقوش تمثال له في متحف تورين، ومنها ما يتناول حياتهم الخاصة، مثل زواجهم مثل تلك النقوش التي سجلها أمنحتب الثالث على جدارين كبيرة الحجم بمناسبة زواجه من الملكة

تي، واللوحة التي كانت موضوعة أمام معبد أبو سمبل الكبير ، ونقص علينا حضور ملك الحيثيين إلي مصر بصحبته ابنته لتصبح زوجة لرمسيس الثاني، أو أحلامهم، مثل لوحة تحوتمس الرابع التي تركها لنا بين قلمي أبو الهول، أو التي تبين حياتهم الأسرية، مثل المنظر المنقوش علي ظهر كرسي العرش الخاص بالملك توت عنخ آمون، وتتجلي فيه الحياة الأسرية في أروع صورها، يري فيه الملك جالسا، والملكة مائتة أمامه تقوم بتعطيره، وتلك المناظر في مقابر تل العمارنة التي نري فيها أختاتون وزوجته جالسين، يدلان بناتهما، أو المنظر الذي يمثل رمسيس الثالث في معبد مدينة هابو وهو يداعب إحدى زوجاته. أو التي تبين قوة الملك، وحبه لرياضة التجديف والرمية وهوايته لركوب الخيل مثل ما جاء علي اللوحة الكبيرة التي تركها لنا المنحبت الثاني بالقرب من أبي الهول وتحدثنا فيها عن حبه لجياده وركوب العجلات الحربية، وأنه كان يقوم باختيار أحسن الأقوس لإصابة الهدف، أو أنه أخذ يجنف في إحدى المرات في مؤخرة قاربه الملكي مع بقية البحارة، وذلك لمسافات طويلة ضد التيار أو التي تصور لنا بصورة مبالغ فيها قوة الملك الجسمانية، مثل ذلك المنظر علي خاتم يوجد الآن في متحف اللوفر، ويمثل المنحبت الثاني واقفا بمسك بيده اليسري ذيل سبع وقد رفعه من الأرض، والمنظر نفسه نجده مصورا علي درع توت عنخ آمون، أو المنظر الذي نراه علي كتلة من الجرانيت موجودة الآن أمام مدخل متحف الأقصر الإقليمي، تمثل المنحبت الثاني فوق عربته قابضاً ببسراه علي قوس كبير، وقد شد بيمينه القوس ووضع أمامه هدف من النحاس اختراقته خمسة أسهم. هناك نصوص ومناظر تحدثنا بأسهاب عما كان يقوم به الملوك من أعمال في مجال السياسة الداخلية للبلاد، مما قاموا من نشاط في مجال

العبادات بتشييدهم المعابد والمقاصير والهيكل للمعبودات، وما قاموا بترميمه في هذه المعابد لإصلاح ما تهدف فيها، وما قاموا بإضافته فيها، وما قاموا بتشييده من معابد جنازية تشمل في طوقسه عبادة المعبودات الرئيسية، مثل النص الخاص بالمنتحب الثالث والموجود علي لوحة عثر عليها في معبد الجنازي (تلك اللوحة التي اغتصبها مرنبتاح وسجل نصا آخر علي ظهرها) ، ويقص علينا لمنتحب الثالث في السطر ٣ أن ما قام به " كأثار لأبيه آمون سيد عروش الأرضين، أن شيد له معبداً ضخماً علي الضفة الغربية لطيبة (وجعل منه) خصناً لكل الأبدية.. وزين جميع أجزائه بالذهب وأصبحت أرضيته نقية بفضل الفضة".

وفي السطر ٤ يقول أيضاً: " كانت كل أبوابه (مغطاه) بصفائح من الذهب... وزين هذا الأكثر الضخم العظيم بالاكثار من تماثيل السيد (أي آمون) من جرانيت أسوان، ومن الحجر الرملي الصلب ومن جميع (أنواع) الأحجار الصلبة ويذكر في السطر ٩ كيف أنه شيد صرحاً مرتفعاً في معبد الكرنك، وفي السطر ١٦ يقول أنه صنع قارباً مقمداً كبيراً في المرسى (اسمها) " آمون رع أم ومرحات " من خشب شجر الأرز.

ويتضح من هذا النص أن من بين أعمال الملوك هو إقامة المعابد، وترويدها بتمائيل للمعبودات، وإعداد القارب المقدس فيها، أو إقامة المسلات فيها ، مثل النص الذي تذكر فيه حتشبسوت إقامتها لمسلتين للمعبود آمون بين الصرحين الرابع والخامس في الكرنك، ولا زالت إحداهما باقية، وكل هذه النصوص تبين مدى ورع الملك وتقربه للمعبودات.. ولا يخلو معبد من المعابد الكبرى أو الصغرى، أو حتى المعابد الموجودة في مناطق بعيدة مثل بلاد النوبة، من مناظر تمثل الملك ، الذي يقوم بتقديم القرابين لمعبودات المعبد أو حرق البخور أمامها والتعرب إليها، وذلك بصفته ابناً للمعبودات

وهي بالتالي المسئول عن تكريمها ويحل محله في هذا الدور الكاهن الأكبر. ونرى الملك أيضا في جميع المناظر وهو يفتتح المراسيم والطقوس الدينية في المعابد، وكذلك نجده في بداية الاحتفالات بالأعياد الدينية، مثل الاحتفالات بعيد أوبت المسجل على جدران بهو الأعمدة الكبير في معبد الإكصر.

بالإضافة إلى ذلك هناك نصوص تبين ما كان يقدمه الملوك للمعبودات من مآثر وهبات وأوقاف، مثل المراسيم التي أصدرها الملك بيبى الثاني لحماية معبد المعبود مين وكهنته من التعرض لازمات وكذلك عدم قيامهم ومن معهم بأعمال المحرقة، والهبات التي منها التملك رمسيس الثالث للمعابد في الوجه القبلي والوجه البحري طبقا لما جاء في بردية هاريس. وهناك لوحة تف نخت المحفوظة في متحف أثينا، وتقص نقوشها بالهراطيقية أن الملك خصص وقفا من الأراضي لصالح معبد المعبودة نيت في سايس.

وتقص علينا نقوش لوحة نقراتيس من عهد الملك نختنبو الثاني، أن الملك أصدر مرسوما بفرض ضريبة العشر على كل المنتجات المحلية والصادرات والواردات والمواد الخام التي تصل إلى منطقة نقراتيس الجمركية لصالح معبد المعبودة نيت في سايس.

وفي مجال الحكم والأدارة، لدينا نقوش تخص الملوك أو تخص بعض كبار موظفيهم وقوادهم، ممن كانوا يعيشون في عهدهم ويتولون وظائف عديدة ويقومون بتنفيذ كل ما يوكل إليهم من مهام سواء في الداخل أو الخارج، واتجه أغلب ملوك مصر القديمة إلى استغلال ثروات البلاد، فأرسلوا البعثات لاستغلال المناجم والمحاجر وذلك منذ أقدم العصور.

فعثر علي اسم أول ملوك الأسرة الأولى نعرمر - منا منقوشا علي الصخور بين فقط والقصير مما يدل علي إرساله بعثات التعدين إلي محاجر

الصدراء الشرقية وكذلك عثر على اسم الملك وأجي في المنطقة نفسها ،
وعثر في النقوش الصخرية في وادي المغارة على أسماء العديد من ملوك
الدولة القديمة الذين أرسلوا بعثات التعدين إلى هناك لاستغلال مناجم النحاس
منهم: جسر، سخم، خت، سانتخت، ستفرو، ني أوسررع - أني ، جندكارع
اسيسي، بيبي الأول.

ومن الدولة الوسطى قام الملك منتوحتب الثاني بإعداد طريق وادي
الحمامات، وأرسل منتوحتب الرابع وزيره امنمحات إلى محاجر وادي
الحمامات، وعثر على اسم هذا الملك في مناجم الاماتيت في وادي الهودي
جنوبي شرقي أسوان، وأرسل الملك سنوسرت الأول البعثات إلى المنطقة
نفسها وإلى وادي الحمامات. كما أرسل امنمحات لثاني البعثات لاستخراج
المعادن من شبه جزيرة سيناء، وامنمحات الرابع أرسل البعثات إلى محاجر
وادي الهودي.

ومن الأسرة التاسعة عشرة، أرسل سيتي الأول البعثات إلى مناجم
الذهب، وكان هذا الذهب مخصصاً لمنشآت الملك في العربة المدفونة. وتسجل
نقوش لوحة كويان اهتمام الملك رمسيس الثاني بمناجم الذهب في وادي العلاقي.

وبالنسبة لزيادة ثروات البلاد من التجارة. فهناك نصوص خمس
لوحات كبرى كان قد ألفها دوا الأولى تخليداً لذكرى إعادة فتح قناة بين
البحر الأحمر والنيل، ذلك للمشروع الذي بدأه من قبل الملك نكاو وفكر فيه
أحد ملوك الدولة الوسطى.

وهناك نصوص تحدد اختصاصات الوظائف الكبرى ومن يعملون
فيها وألقابهم الإدارية، والإدارات التي يعملون بها . فهناك نص قيل على
لسان تحوتمس الثالث عند تعيينه لرخمى رع وزيراً، ويبين له في هذا النص
ما هي الأعباء الحقيقية لهذه الوظيفة وما يجب عليه أن يقوم به . وهناك

القوانين التي يصدرها الملك من وقت لآخر، للقضاء علي فساد بعض موظفي الإدارات وحماية ممتلكات الدولة، مثل قوانين حور محب التي أصدرها لحماية طبقة المزارعين من استغلال الموظفين. وهناك نوع من النصوص الأدبية في شكل نصائح يوجهها الملوك إلي أولياء عهدهم، وينقلون إليهم عبر هذه النصوص خبرتهم في السياسة والحكم، مثل نصائح الملك خيتي الثالث (أو الرابع) لابنه مزيكارع ، ونصائح امنمحات الأول لابنه سنوسرت الأول.

وهناك نصوص تحدثنا عما كان يقوم به الملوك في مجال السياسة الخارجية فكان عليهم التنبه لما يحدث من تحركات لقبائل البدو علي الحدود الشرقية والغربية والجنوبية، التي كانت تطمع في التمررب عبر الحدود للاستقرار في قبلاذ أو تقوم بالاعتداء علي الحملات التي يرسلها الملوك لاستغلال المناجم والمحاجر. وكان الملوك يقومون بهذه الحملات بأنفسهم أو أنهم يرسلون قوادهم بدلا منهم، الذين يتركون نقوشاً تحدثنا عما قاموا به.

فمنذ الأسرة الأولى عثر علي اسم الملك جر منقوشاً علي الصخر عند مدخل الشلال الثاني يقص علينا حملته إلي بلاد النوبة، وجاء علي حجر بالرمو أنه حارب جماعة من الآسيويين. وعثر في مقبرته في سقارة علي لوحة من المرمر عليها منظر يمثلته وهو يؤذب أحد الأسري الليبيين. ويشير حجر بالرمو إلي أن الملك دن قام بتأديب بدو سيناء، كما تقابل سميرخت معهم أيضا.

ومن الأسرة الثانية، عثر علي اسم الملك نب رع منقوش علي صخرة في واحات الصحراء الغربية. ومن نقوش الدولة القديمة نعلم أن جسر أرسل حملة إلي بلاد النوبة، وأرسل سنفرو حملة تأديبية إلي بلاد النوبة، وحملة إلي ليبيا، ونري في معبد ساحورع أسري ليبين، ونعلم أن هذا

الملك أرسل حملة إلى سيناء لتأديب البدو، وأرسل حملة ثانية إلى بلاد النوبة السفلى. وفي نقوش معبد ني أوسررع- آني نري خضوع الأعداء من الليبيين والاسبويين. وأرسل الملك بيبي الأول حملة إلى بلاد النوبة، وصور في نقوش وادي المغارة وهو يضرب البدو في سيناء. وأرسل هذا الملك القائد ونى خمس مرات إلى فلسطين على رأس جيش منظم، كما يخبرنا بذلك ونى على لوحته التي تركها في مقبرته في لبيدوس.

وفي عصر الدولة الوسطى، أرسل مفتوحب الثاني حملة لمحاربة بدو الصحراء للشرقية، وقام بمنحآت الأول بطرد البدو على الحدود الشرقية وأقام حائطاً لحماية الحدود. وأرسل الملك سنوسرت الأول ثلاث حملات إلى الجنوب والشرق والغرب. وأرسل سنوسرت الثالث الحملات إلى الجنوب لتأديب البدو وإقامة الحصون هناك، كما قام بحملة أرسل فيها أحد قواده سبك خر الذي وصل فيها حتى فلسطين، ووصل جيش الملك بعدها حتى شمال فلسطين ووصل إلى رنتو في سوريا.

وعندما تعرضت مصر للاحتلال الأجنبي في نهاية عصر الانتقال الثاني، تولى سقن رع وكامس وأحمس مراحل حرب التحرير في الأسرة السابعة عشرة، ولدينا لوحة كامس التي تخبرنا عن حرب التحرير هذه وكذلك نصوص قواد أحمس بن أبانا والتي يحدثنا فيها عن لشركه مع الملك أحمس في تعقبه للهكمسوس حتى جنوب فلسطين، وأحمس بن نخبت الذي يحدثنا كيف تغفل مع أحمس في عمق فلسطين.

وفي عصر الدولة الحديثة، زاد الطابع العسكري للسياسة الخارجية، نتيجة لرد الفعل ضد الغزو الأجنبي والاحتلال فيالي جانب مجهودات أحمس في آسيا فقد أرسل ثلاث حملات إلى بلاد النوبة السفلى. وقام بمنحبت الأول بحملة أو اثنتين إلى بلاد النوبة، وحملة ضد قحشي وميتاني في آسيا وقام

تحتل الأول بحملة إلى الجنوب، وحملة أخرى في آسيا وأيضاً تحتل
الثاني الذي قام بحملة إلى الجنوب، وحملة ضد بدو سيناء. وهناك تحتل
الثالث الذي قام بمعركته الشهيرة في مجدو، وقام بعدها بستة عشرة حملة
عن طريق البر والبحر إلى آسيا، ووصل فيها حتى نهر الفرات، بالإضافة
إلى ذلك قام بحملة إلى الجنوب. وهناك قصة لأحد قواده الذي يدعى تحوتي
الذي لجأ إلى حيلة للاستيلاء على مدينة يافا، بعد أن فشل في الاستيلاء عليها
بالقوة.

وقام حور محب بحملة إلى آسيا، وحملة أخرى إلى الجنوب. كما قام
سيتي الأول بحملة إلى آسيا ضد قبائل الشاسو، سجل نصوصها على جدران
معبد الكرنك، كما قام بحملة أخرى في الجنوب في العام الثامن من حكمه
طبقاً لنقوش اللوحة التي عثر عليها حديثاً بالقرب من مدينة ساي في عام
١٩٧٠، وكان قد ذهب إلى هناك للقضاء على تمرد قامت به بلاد أرم. وقام
بحملة أخرى ضد التحو على الحدود الغربية. وقام رمسيس الثاني بحملته
الشهيرة ضد الحيثيين، وتقاتله مع ملك الحيثيين موئلتي في معركة قادش، ثم
توقيع معاهدة الصلح بينهما. وذهب رمسيس بعدها إلى آسيا أكثر من مرة ،
وقام بحملة في الجنوب ضد بلاد أرم وكان معه أربعة من أبنائه وبالنسبة
للحدود الغربية أقام سلسلة من التحصينات لمنع تسربات قبائل البدو وهجرات
الشعوب الهندو أوروبية التي استقرت في ليبيا. وقام مرنبتاح بثلاث حملات
على الحدود الغربية ضد شعوب البحر والليبيين، وضد البدو وبعض المدن
الفلسطينية، وحملة في الجنوب للقضاء على تمرد قبائل كوش. وقام رمسيس
الثالث بحملة ضد الليبيين وحلفاءهم من شعوب البحر على حدود مصر
الغربية في العام الخامس من حكمه ، وقام بحملة أخرى ضد الشعوب الهندو
أوروبية (شعوب البحر) في العام الثامن من حكمه، تلك الشعوب التي جاءت
عن طريق البر والبحر لمهاجمة حدود مصر. وقام رمسيس الثالث بحملة

بعدها إلى آسيا، وقبل العام الخامس قام بحملة في الجنوب لتهدئة الأوضاع الداخلية هناك.

وسجل الملك شمشق الأول من الأسرة الثانية والعشرين، قصة انتصاره في الحملة التي أرسلها إلى فلسطين وذلك في نقوش الجدران الجنوبية الخارجية ليهو الأعمدة الكبير في معبد الكرنك، والحملة التي أرسلها بسماتيك الثاني إلى بلاد كوش، وسجلت أخبارها علي لوحين عثر عليهما في تانيس وفي الكرنك، والحملة التي أرسلها إبريس بقيادة إمازيس لتهدئة الأمور في ليبيا.

وقامت علاقات من نوع آخر غير الطابع العسكري، فهناك آثار ونصوص تدل علي أنه كان هناك علاقات تجارية منذ الدولة القديمة مع بلاد الشرق القديم والمناطق الجنوبية من حدود مصر، فعلم من حجر بالرمو أن الملك سنفرؤ أرسل بعثة بحرية لإحضار أخشاب الأرز من الشاطئ الفينيقي وفي مناظر المعبد الجنائزي لملك ساحورع نري وصول أسطول كان قد ذهب للغرض نفسه. وأرسل جد كارع - أسيسي حملة تجارية إلى بلاد بونت. ومع مري رج عنتي لم يناف إف بدأت رحلات الرحالة من حكام أسوان إلى الجنوب، بغرض إحضار منتجات هذه البلاد البعيدة من بخور وعاج وإبنوس، ويذكر لنا حرخوف أنه ذهب إلى هناك ثلاث مرات أما حملته الرابعة فكانت في عهد الملك بيبى وأحضر من هناك قزماً وفي عهد بيبى الثاني أرسل بيبى نخت إلى بلاد بونت ، كما أرسل ميخو وسابني إلى الجنوب وزادت الحملات التجارية إلى بيبيلوس.

وتوقفت هذه العلاقات التجارية في عهد الأسرة السابعة والثامنة والتاسعة، واستؤنفت بعد ذلك هذه العلاقات مع الشاطئ السوري وعاد استيراد الأرز كما تخبرنا بذلك بردية تعاليم خيتي الثالث (أو الرابع).

وفي عهد الدولة الوسطى أصبح هناك إلى جانب العلاقات التجارية علاقات ود وصداقة وعلاقات دبلوماسية بين ملوك مصر وأمراء الشرق القديم فأرسل منتوحتب الثالث حملة إلى بلاد بونت بقيادة حنو. وكانت هناك علاقات دبلوماسية بين امنمحات الأول وبعض أمراء سوريا العليا. وتأكد هذا النوع من العلاقة بالعثور على آثار تحمل اسم الملك سنوسرت الأول هناك. كما انشأ سنوسرت الأول طريقاً تجارياً يؤدي إلى كرما تحميه الحصون، ومن عهده كان هناك مندوب تجاري مصري في هذه المنطقة لتسهيل عملية التبادل التجاري. واستمرت علاقات الود هذه بين امنمحات الثاني وبين حكام آسيا وذلك بسبب العثور في منطقة الطود على آثار في ودائع الأساس تحمل طابع فني غريب عن الفن المصري.

وفي عصر الدولة الحديثة زادت العلاقات التجارية مع الشاطئ السوري ومناطق الجنوب، فأرسلت حتشسوت في العام التاسع من حكمها حملتها الشهيرة إلى بلاد بونت لأحضار منتجات هذه البلاد، وسجلت كل ذلك في نقوش معبدها بالدير البحري، وفي نص لوحة امنحتب الثالث التي عثر عليها في معبده الجنائزي. يخبرنا الملك أنه قام بإعداد قارب مقدس لأمون من أخشاب الأرز التي قطعت له من هناك ونقلت إلى للشاطئ على زخافات وزاد على علاقات الود علاقات المصاهرة، مثل المعاهدة التي عقدها تحوتمس الرابع مع ميتاني وتزوجه من أميرة ميتانية هي موت لم ويا. وتزوج امنحتب الثالث من الأخيرة الميتانية جيلوهيا ابنة شوتارنا، وتزوج امنحتب الرابع من أميرة ميتانية أيضا هي تادوهيا. وهناك رسائل تل العمارنة التي كتبت على لوحات من الطين المجفف بالخط المسماري، وكان يرسلها الأمراء المحليون في آسيا، والقبائل لملك مصر امنحتب الرابع، وكان هؤلاء الأمراء يستجدون في خطاباتهم بالملك ضد ما يقوم به الحيثيون، شاكرين طالبيين حماية الملك. وهناك معاهدة السلام التي وقعها

رئيس الثاني مع خاتوسيل، وتوج هذا السلام بالزواج من الأميرة الحيثية والتي أطلق عليها اسم ماعت نفوروع والتي جاءت إلى مصر بصحبة أبيها، واستمر هذا السلام لمدة سنة وأربعين عاماً حتى أيام ولده مرنبتاح الذي أرسل حبوا إلى الحيثيين الذين واجهتهم مجاعة نتيجة هجمات الشعوب الهندوأوروبية عليهم. وعندما قام سيتي الأول بحملته على آسيا، وصل إلى فينيقيا، وتشاهد على الجدران الخارجية لصالاة الأعمدة الكبرى الأمراء وهو يقومون بقطع أخشاب لشجار الأرز له.

وهناك بردية ون أمون، من بداية الأسرة الحادية والعشرين، الذي ذهب إلى ميناء بيلوس لاحضار خشب الأرز اللازم لترميم القارب المقدس لأمون، وما لاقى من متاعب نتيجة تدهور نفوذ مصر الخارجي في هذه الفترة.

واهتم بسماتيك الأول أساساً بعلاقاته مع اليونان، ونشطت التجارة مع المدن اليونانية. وأصبح المرتقة اليونانيون يمثلون القاعدة الرئيسية في جيشه، وتركزت القوات اليونانية في دلفي ونقراطيس. وكان المرتقة اليونانيون يعودون إلى بلادهم حاملين معهم منتجات مصر وقصصاً عن رخاء مصر، ويروجون لفنها وصناعاتها وديانتها ومعارف كهنتها. وبدأ الرحالة اليونانيون يتوافدون على مصر، وبدأ الطلبة اليونانيون في الاختلاط بالمدارس المصرية وأهل العلم من الكهنة. وأرسل الملك نكاو بعثة لاكتشافات البحرية حول المتوسط الإفرقية وربما أيضاً بغرض التجارة، وقد تمت هذه الرحلة بنجاح خلال ثلاثة أعوام.

وأخيراً هناك نصوص هامة تشير إلى تغلغل النفوذ الأجنبي أو دخول الأجانب مصر، منها ما يطلق عليها اسم "نصوص اللعنة"، وهي نصوص سحرية عبارة عن قوائم بأسماء أعداء مصر، وهي أسماء أمراء وحكام

القبائل والمدن في فلسطين وفي فينيقيا، وعدد من حكام المناطق الجنوبية وبعض حكام الصحراء الغربية لمصر، كانت تكتب أسمائهم علي أواني من الفخار أو علي تماثيل صغيرة من الطين تمثل لسري مقيدي الأيدي. وكان الكهنة يجمعون هذه الأواني والتماثيل ويتلون عليها قراءات سحرية معينة ثم يحطمونها في حفل خاص، أملا في أن يؤدي تحطيمها إلي تحطيم عزائم المذكورين عليها. أو يقومون بدفن التماثيل في توابيت صغيرة رمزية، وفي اعتقادهم أيضا أن الأعداء يصبحون بذلك محاصرين ويكتب عليهم القضاء والموت.

وكنلك النص الذي نقله الكاتب " يوسيفوس " عن مانيتون في وصفه لغزو الهكسوس. وبردية سالييه رقم ١ التي تتحدث في بدايتها عن حكم الهكسوس للبلاد والنقش الموجود في معبد منحوت في الصخر جنوبي بني حسن (اسطبل عنتر) ويرجع تاريخه إلي عهد حتشبسوت وتتحدث فيه الملكة عن الهكسوس وتخريبهم للبلاد. وهناك نوع آخر من النصوص مثل النص الكبير الذي يقص علينا دخول جيش بعنخي البلاد ونزول الجيش الكوشي النيل فوق أسطول مصر، ووصله إلي طيبة، وبعد ذلك اتجه إلي مصر الوسطي لملاقاة قوات نف نخت، واضطر نف نخت للانسحاب إلي الدلتا، وحصر بعنخي بنفسه وتبع نف نخت الذي لجأ إلي مستنقعات الدلتا، ولكنه اضطر للخضوع له. والنصوص التي تتحدث عن العزوات الأثورية الثلاثة لمصر في نهاية الأسرة الخامسة والعشرين. والنص الوحيد الذي نملكه عن دخول الفرس مصر، هو النص الخاص بقائد الأسطول وجاهر رسنت الذي جاء علي تمثال له محفوظ في متحف الفاتيكان.

٢. بالنسبة للآثار التي تحدثنا عن المظاهر الحضارية:

نقول أنه إلي جانب الآثار التي تحدثنا عن حياة وأعمال الملوك

وأحداث عهودهم في مجال السياسة الداخلية والخارجية، وهناك آثار ووثائق تعبر عما حققه المصريون القدماء في مجالات الحضارة المختلفة، وهي كما يأتي:

للم الحياة السياسية والإدارية..

للم الحياة الاجتماعية

للم الحياة الاقتصادية

للم أساليب التربية ونظم التعليم

للم الحياة الثقافية: الكتابة واللغة، والعلوم، والآداب..

القيم العلمية الفنية والعملية للأثار

إن وصف الآثار من عمائر وتحف وصفا لفظيا، لم يكن يصل في كتب القدماء بدرجة من الوضوح تساعد القارئ على تكوين صورة صحيحة لما كانت عليه العمارة أو للقطعة الأثرية وبخاصة إذا كان جزءا كبيرا منها قد تهدم أو اندثر كله مما يزيد الغموض والإبهام حوله، ويرجع عدم الوضوح إلى عاملين:

أولاهما: انصراف الكاتب عن العناية بالوصف الدقيق إلى سرد الوقائع التاريخية

ثانيا: عدم برائة الكاتب بالطريقة الصحيحة المنظمة لوصف القطع الأثرية، وذلك لأن الكتاب كانوا من الأنبياء ولم يكن من بينهم فردا واحدا يمت للهندسة أو الفن أو الصناعة بصله ما ولعل أحسن فائدة أثرية يمكن استخلاصها من المراجع القديمة هي معرفته أسم صاحب العمارة أو التحفة وتاريخ عملها، وبخاصة إذا حلا الأثر من كتابه نسجبله عليه نوصح ذلك، ولا شك أن الطريقة العملية الوحيدة لوصف الآثار وصفا دقيقا واضحا لا غموض فيه هي التي تقوم على أساس الرسوم التي نعد لها من حيث المخططات الهندسية من مساقط وقطاعات رأسية ولحفية ومناظير ورسوم يدوية وصور، والحق أنه لم يصلنا شيء من تلك الرسوم يمكن الاطمئنان إلى تاريخ، ولكن من الممكن أن نستنتج من أقوال المؤرخين أن تخطيط رسوم العمائر الإسلامية كان معروفا من أقدم العصور، ومن الصعب أن نعرف تحريفا بسيطا وكافيا للأثر وتظهير هذه الصعوبة أكثر وضوحا إذا ما أردنا أن نجيب على السؤالين التاليين: ما هو الأثر؟ ولماذا نسي هذا المعنى بالذات أثره؟ ولن تكون الإجابة على هذين السؤالين إجابة مختصرة وبسيطة كبساطة

واختصار السؤالين، بل إن الأمر سيزداد صعوبة عندما نبدأ عملنا الحقيقي بمقارنة البناء موضوع البحث بنظرياتنا وأساليبنا ومبادئنا.

أقول مبادئ رغم أنني لهدء الكلمة معنى مجردا ينبغي أن يتغير ليصبح مفهوما عمليا عندما نريد أن نتخذ موقفا أمام أثر من الآثار، فالآثار "موجودات" ولكونها خلق فهي لو خلق تاريخي لها حياتها وتخضع لقوانين خاصة بها، فماذا تنفع إذا النظريات أمام تلك الشواهد الحية؟

تقوم للنظريات أساسا على حالات نموذجية، نسمي نحن إلى تصميمها على كل الآثار ويمثل هذا أكبر خطأ يقع فيه رجال الآثار، خاصة أنه من الضروري نحاشي التعميم عند معالجة آثار بعينها، ومن الصحيح أن النظريات كما تؤدي إلى التعميم فإنها تؤدي إلى التبسيط ولو ظاهريا، والتبسيط هو الخطوة الأولى التي يعمى أن تقوم بها حتى نستطيع أن نتعرف على كل الخصائص التي تميز الأثر.

فإذا ما قمنا أثره على أساس مجموع الخصائص التي تميز بها فإنه يمكننا عندئذ أن نتعرف بكل وضوح على أحواله الخاصة والمتوعة، فالأثر مثل الأحجار الكريمة التي لا يستطيع أوجهه أن تعكس الضوء في وقت واحد، ولكن كل وجه منه يعكس الضوء على أفراد، لهذا ينبغي أن يوضح الأثر تحت اختبار من وجهات نظر مختلفة وحيث أن اختلاف وجهات النظر لا يضمن لنا تعريفا كاملا للأثر لذا ينبغي أن نركد أن النظريات ليست لها المقدرة على أن تشمل الاحتمالات والخواص المختلفة التي تبرز شخصية كل أثر، وعلى هذا فهناك دائما آثار لا تنطبق عليها تلك النظريات، وهذه الآثار كثيرة لدرجة أنها توفر لشخصية وقيرة وإدراك الموسم الفني الحرية الضرورية أمام الآثار بصفتها خلق فهي لو خلق تاريخي. وتكون هذه الحرية في بعض الأحيان كثر لزوما من المبادئ النظرية.

إن تحديد "الأثر" هو تعميم في حد ذاته، وغالبا ما يميل المؤرخين إلى إطلاق هذا الاسم على أعمال ليست لها كل الخصائص التاريخية والفنية التي ينبغي أن تكون للأثر الحقيقي والذي يجب ألا تكون هناك أية شكوك فيما يتعلق بقيمته، فإن وجهة النظر الذاتي هي التي تؤدي إلى الإسراف في الإطلاق اسم لثر وكثيرا ما يحدث أن الآخرين لأية أسباب كانت يريدون معاملة بعض المنشآت معاملة الآثار.

ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن إعطائنا صفة الأثر لمبني يحمل في طياته اليوم تبعات في الحياة العامة تتعلق بالجار، وبالجماعة وتتعلق بنا نحن أيضا كأناس ينبغي أن يقوموا برعاية ذلك لثر فالمسئولية أمام الرأي العام وأمام العلم تقوض ذاتها علينا في الحاضر وفي المستقبل.

وحتى سنوات قليلة مضت كانت مهنتنا تبدو أقل تعقيدا فلم تكن هناك أسئلة كثيرة تطرح بخصوص حماية وترميم الآثار وعلي سبيل المثال:

١. مفهوم الأثر لم يكن قد فسر مثل هذه التفسيرات الواسعة المقعدة التي وصل إليها اليوم، فكان هذا المفهوم محدودا عادة بأثر واحد قائم بذاته. ولكن الدمار الذي تسببت فيه الحروب والعوامل الطبيعية أعطي أهمية كبيرة إلى مجموعات الآثار التي نراها اليوم في المناطق التاريخية في المدن أو في المناظر التقليدية للشوارع والميادين، بل وفي مناظر كاملة ترتبط فيها المباني التي شيدها الإنسان على الطبيعة في وحدات متناسقة، ولقد وصلنا إلى إحدى قسم المعرفة بالآثار عندما أدخل جوفاني جوفانوني* Giovannoni المبدأ العلمي لدراسة الآثار.

٢. كانت طريقة الترميم تتركز أساسا على عادات القرن التاسع عشر وكان هذا يتمشى مع تلك الفترة حيث كان لتاريخ الفن تأثيره الكبيرة على طريقة ترميم الأعمال الفنية.

٣. أمام دور العلوم الطبيعية وأسلوب العمل الذي تعطيه اليوم أهمية كبيرة فلم يكن معترفا بأهميته الحقيقية بعد، ولقد كانت نتائج هذه الظروف ذات أهمية كبيرة.

فقد أصبح من المستطاع من ناحية تحديد أسس الترميم بناء على مفهوم جوفانوني في دستور الترميم، والتخدير من ناحية أخرى من سيطرة نظرية أمبروجيو توني A. Annoni التي تنادي "بالأأسلوب" وكلا الرأيين هامين للتطور فإن الدعوة للأسلوب ما زال يتردد صداها في آذاننا وكأنها حية حرب مسندة من الماضي، بينما نعتبر أن الدستور هو وثيقة تاريخية لعصرنا هذا- وثيقة حية وفعالة- وبالرغم من أن بعض النقاط غير واضحة، ويرجع عدم وضوحها إلى طبيعة العمل الفني ذاته والذي يستحيل وضعه في صورة نظرية بحتة فما زال يبين لنا الطريق الذي ينبغي أن نسلكه.

وعندما تم في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن الحالي قبول مفهوم جديد لتاريخ الفن مؤداه أنه ينبغي ألا نهتم بدراسة ووصف العمل الفني من وجهة النظر التاريخية والاهتمام فقط بفكرة التطور، بل أن نهتم على العكس من ذلك بشرح العمل الفني ذاته على أساس قيمته الفردية وعلى أساس ظهوره وعلاقاته الروحية، ولقد بدأت محاولة الاستفادة من هذا المفهوم أيضا في دراسة ترميم الآثار حيث كان يتم تقييمها واعتبارها حتى ذلك الوقت من وجهة النظر التاريخية أولا وقبل كل شيء.

وكان معنى الترميم في يزداد حسب قيمته التاريخية وحسب تعبيره عن عمر محدّد. وكلما كان محتفظا بشكله الأصلي كاملا من حيث الأسلوب كلما كان أكثر قيمة.

وطبقا لهذا فإن إعادته إلى أسلوبه الأصلي بطريقة كاملة ولمنية كان يعتبر الطريقة المثلى والأصح في الترميم.

وإذا نظرنا إلى تاريخ الفن الألماني نجد أن لليوس روجل Alios Ruegl الأستاذ السابق بجامعة فيينا قد بدأ في مراجعة ووضع أفكار القرن التاسع عشر في حجمها الطبيعي، وإذا ما كان كرجل نظري بحث لم يستطع أن يكتشف طرقاً جديدة مثل "لوكابلتراس" الذي يري ضرورة وضع تحاليل المبني أساساً للترميم، فقد حاول علي الأقل بكتابه الذي نشر عام ١٩٠٣ عن الآثار وطريقة صيانتها أن يوضح العوامل التي تقوم عليها قيمة وتأثير الأعمال الفنية، ويميز روجل بين القيمة التاريخية وبين قيمة الأثر كعمل فني، ويؤكد أن القيمة العملية تعتبر مقدمة أساسية وهامة للحفاظ علي الأثر، أي أن القيمة العملية يجب أن تحدد إذا كان للأثر يستحق المحافظة عليه من عدمه، وليس الكاتب روجل في مجموعة أهمية ما في عصرنا هذا، ذلك لأنه مرتبط ارتباطاً مباشراً بالوقت الذي كتب فيه ولكن التيم النظرية والأفكار التي حددها ما زالت تعتبر معاصرة حتى أيامنا هذه فنستطيع أن نستخدم اليوم بعد أن نعطئها مضمونا جديدا ونضيف عليها ما نتج عن المواقف الجديدة الذي نشأ مؤخرا هذا أن أهميتها تتبع أساسا من الخصائص الإيجابية التي تعطينا القدرة علي تحاشي مسئوليتنا الشخصية ولو بعض الشيء، إلي جانب أنها تساعدنا في اختيار الطرق التي نتبعها في عملية الترميم.

ويهمني هنا أن أهتم بهذه القيمة فأفسرها وأضيف عليها في نفس الوقت حسب الترتيب.

١- القيمة التاريخية للهـ (طابع تسجيلي):

١. قيمة علمية.

٢. قيمة انفعالية.

٣. قيمة زمنية.

٤. قيمة رمزية.

بدقيمة الأثر كعمل فني:

١. قيمته في مجال تاريخ الفن. قيمة علمية- للحالة الأصلية - الحالة المحتملة- صورة الأصل".

٢. القيمة الفنية.

٣. الجانب الانفعالي "التأثيري".

للتأثير الفني ينبع من العمل نفسه وحدة تشابك الانفعالات الفنية-
للتأثير الذي يتبع من عوامل خارجة عن العمل الفني علي سبيل المثال "القيمة
التصويرية- الشكل التقليدي".

ج- القيمة العملية:

- لاثار حية- اثار ميتة- الأثر كعمل له استخدامه.

د- القيمة التاريخية:

الخاصية الأساسية لأثر يمثل ذكرى من ذكريات الماضي هي قيمته
التاريخية، هذه القيمة تتمثل في الأثر هو تعبير عن عصر معين، أو عن حدث
معين في تاريخ البشرية الطويل وهو يمثلها في ذاته، وإن كان من الممكن أن
تكون لأنواع كثيرة من الأشياء المحظفة طابع أو خصائص الأثر هذه
الخصائص نستطيع أن نجدها في أحد أزرار بدلة نابليون كما نجدها في
الأهرامات أو في مكتب أثري وفي أداة من الأدوات القديمة.. الخ علي هذا
النحو فهذه الأشياء تكون لها أهميتها بالنسبة لنا من حيث أنها تعتبر وثيقة
وكلما ازدادت أهميتها التاريخية فازدادت قيمتها، وإذا ما بقي من الشيء ولو
جزء بسيط فقط- الأمر الذي يقلل لدرجة ما من قيمته كوثيقة- إلا أنه لا
يمكن أن يستبعد لو يحوا تياما قيمته هذه فالبقايا الحجرية للمتماسكة التي
وجدت في أعماق طبقات الحفريات في تل الملبطان بمنطقة جريكو Gerico
لريحة بالأردن تبين وجود مكان معصن يرجع إلي سبعة آلاف سنة قبل

الميلاد وهذا المكان هو أقدم الأماكن من هذا النوع التي وجئناها حتى اليوم لذلك فإن له قيمة تاريخية كبيرة.

ومن الطبيعي أن القيمة التاريخية موجودة في كل عمل معماري بولكل قطعة تحت أو عمل فني ينتمي إلى الماضي، ولذا فإن هذه الأشياء تكتسب الصفة والقدرة البرهانية التي تتميز بها الوثائق، إلا أن العمل الفني يعتبر في نفس الوقت مرآة تتعكس عليها الخصائص والقدرات النفسية والطبيعية لعصر من العصور، وهو يحمل في نفس الوقت أثر شخصية أو شخصين الفنانين الذين قاموا بخلقه ولذلك فإن العمل الفني ينظر إليه كوثيقة سواء من وجهة نظر العامة التي تشمل العصر الذي خلق فيه بكامله أو من وجهة نظر خاصة تهتم بخلقه.

ومن الأمثلة التي توضح هذا المفهوم مبني البارفينون بأثينا، فهو وثيقة ضخمة لتطويع واتساع مدينة أثينا خلال القرن الخامس، كما أنه يمكن أن يكون في الوقت ذاته وثيقة لتفاصيل الحياة الدينية والطقسية، وبين مهارة مشيدية في علوم الرياضيات ومهارة العمال الفنية في معالجة المواد، وهو إلى جانب ذلك كله وثيقة فنية تعطينا بعد أكثر من ألفي سنة من إنشائه الوسيلة لمعرفة شخصية فيديا Fidia وتقييم قدرته الفنية.

١- القيمة العلمية:

يعتبر البارثينون مصدر الأبحاث تشمل العلوم التاريخية المختلفة في علم الحفريات والتاريخ القديم وتاريخ الأديان وتاريخ الفن.. الخ.

٢- القيمة الانفعالية:

وهي تتمثل في أن العمل الفني يثير إحياءات كثيرة، ليس فقط لرجل العلم ولكن للإنسان عموماً، أو للجمهور بشكل عام، فتتدخل أفكار ترتبط بالمكان أكروبوليس cropolis وهو بأسماء بريكل وفديا وسقراط Pericle

ويظروف أخرى تكل علي مصير وأحداث المعبد خلال فترة وجوده من تحويله إلي كنيسة مسيحية ابتداء من القرن الخامس بعد الميلاد، ثم تحويله إلي مسجد ثم انفجار مخزن البارود التركي الشهير في عام ١٦٨٧م الذي أدى إلي الانهيار الأساسي له .. الخ أي أن البارثينون بشكل عاملا موحيا للوعي التاريخي ومصدرا هاما للتطوير الحضاري.

٢- القيمة الزمنية:

هذا التأثير الذي يبدو اليوم في أمن وفي خيال الناس ينتج أساسا من آثار الزمن التي تبدو واضحة في كل جزء من أجزاء المبنى، وعلي هذا فيمكننا أن نتحدث عن القيمة الزمنية:

لم يكن للقيمة الزمنية مكان بين مفاهيم القرن التاسع عشر، ولما كانت هذه القيمة لا تظهر إلا في حالة الدمار الذي يهدد الوحدة والتكامل التاريخي، فقد بذلت كل المحاولات المستطاعة من أجل استبعاد آثاره غير مباشرين بالتأثير الانفعالي الناتج عن أحداث الطبيعة، وأود أن أضيف أن أعمال التكملة التي تمت للعديد من الأعمال الفنية كانت أساسا علي هذه الفكرة.

فسطح العمل الفني مثل جلد الكائن البشري، يتأثر في حساسية شديدة بكل جرح فيه وتأثير الشيخوخة... ويصفبح بما يرسم عليه من تجميدات وجروح صورة للأحداث والطباع التي كونت شخصية الإنسان، وهذا التأثير الحي هو أول ما يتحرر منه عندما يتقادم به الزمن- هذا يتعلق علي وجه الخصوص باللوحات الفنية وأعمال النحت- فقد نجد جزء من العمل الفني ما زال يحتفظ بلمسات يد الفنان التي أعطته شكل نهائي منذ إنشائه.

ولقد أعيد في أوائل القرن الحالي اكتشاف القيمة الزمنية كنوعية تظهر فوق سطوح أي عمل فني ويمكننا اعتبار تأثيره رودان كتعبير غير

متواز ومماثل لما ذكرنا في الفنون منذ أواخر القرن الماضي. فهو يبرهن ويؤكد أن الجمال الحقيقي لمسطح العمل الفني يتطابق تماما ويعبر عن القيمة الجمالية لعصره، ويمكنني أيضا أن أشير إلي أن الفن في أيامنا هذه سواء كان تصويرا أو نجما يستفيد من التعبير الذي ينتج عن الحركة الحية للمسطحات الفنية وأفكار وأحاسيس عصر معين تتفاعل دائما بنفس المظاهر حتى ولو كانت في قطاعات مختلفة بالطريقة التي تعامل بها الآثار وكذلك الطريقة التي ترمم بها إلي حد كبير علي الأفكار وأذواق العصر الذي تم معالجتها أو ترميمها فيه.

القيمة الزمنية:

قد نكتشف القيمة التاريخية الانفعالية لأثر من الآثار فتتجمد في شكل الشعار وتأخذ طابعا رمزيا وعلي هذا فعلينا أن نتكلم عن القيمة الرمزية لمؤرخ مثل علي هذا هو برج كنيسة سان ماركو بفينسيا فلقد أعيد بناء هذا البرج عام ١٩٠٦ م بمواد جديدة حيث لم يكن من المستطاع استخدام المواد الأصلية وأجزاء منها، فأصبح للبرج الجديد تأثير مختلف رغم أنه في شكله العام نسد من البرج الجديد تأثير مختلف رغم أنه في شكله العام نسخة من البرج القديم فالنسب تبدو مهزوزة والخطوط أشد صلابة، وفيما عدا ذلك فقد بقي الإحساس بالشكل العام لميدان سان ماركو كما كان دون مساس به، وانتقلت القيمة الرمزية بالتالي من البرج القديم إلي البرج الجديد وسوف نري فيما يبدو أنه في حالة ترميم الآثار من هذا النوع فإنه يلزم معاملتها ومعالجتها معالجة خاصة.

بدقيمة الأثر كعمل فني:

مفهوم قيمة الأثر كعمل فني هام جدا لكنه غير محدد تماما ولذا فمن الواجب أن نحاول إعادة تجديده بطريقة أفضل تتماشى مع أهدافنا وعموما فإن

قيمة الأثر الفنية هي إحدى خصائص الأثر التي تتولّد مع قيمته التاريخية، وتظهر في عناصر عديدة، ولكن القيمة الفنية تنمو على المفهوم التاريخي سموا كبيرا في تأثيرها بالنسبة للحاضر، ذلك أنها لا تمثل قيمة فكرية خالصة أي لا تمثل شيئا يتكون على أساس من المعلومات وتجميعها ولكنها قيمة يعبر عنها العمل الفني ينبع من ذاته ويمكن التعرف في الحال على حسناته وعيوبه، كما يمكن في بعض الأحيان دراسته والحكم عليه بطريقة موضوعية وهذا بطبيعة الحال لا يأتي مع القيمة التاريخية.

١- القيمة في مجال تاريخ الفن:

هي في معناها الحرفي قيمة تاريخية، وقد بينا هذا عندما تكلمنا عن البارثينون و هل نحن تعرضها مرة أخرى الآن، وهذه القيمة تتمثل في طابع العمل الفني كوثيقة تعتبر المصدر الأول لكل الدراسات والأبحاث. والمادة التي يقوم عليها تاريخ الفن لهذا السبب فإن مفهوم للحالة الأصلية الذي سنتحدث فيما بعد يكتسب أهمية كبيرة في تاريخ الفن، وعلم الفنون يستمد أبحاثه من التأمل للعمل الفني لو ما بقي منه، فالقيمة الوثائقية التي تشهد بنشاط الفنان وبالتغيرات والاستحداثات الأسلوبية التي وقعت له أثناء نشاطه الفني وإظهار المشاكل الفنية.. الخ- تكتسب دورا هاما في أعمال الترميمي بالمحافظة عليها في المستقبل.

نقول هذا نحن نفكر في حفريات تمضي من طبقة إلى طبقة حتى تصل إلى العمق وتسمح لنا بأن نستخرج إلى السطح الطبقات واحدة بعد الأخرى، فعندما نستطيع قراءة وتفسير ما تفيد كل طبقة، وما تشهد به عن حياة الإنسان فإنها تصبح مصدرا لأبحاث تحدث مرة واحدة فقط، ذلك أن الطبقات تتحطم واحدة بعد الأخرى حتى نصل إلى الطبقات التي توجد أسفلها، ولكن عالم الحفريات يسلك أسلوبا آخر يجب عليه أن يفصل كل طبقة

علي حدة إذا ما أمكنه ذلك بطريقة أو بأخرى.

إن مصدر الأبحاث وهو العمل الفني يجب الاحتفاظ به بإيعاده وعملية الترميم التي تتم دون أن تأخذ في الاعتبار هذه المبادئ يمكنها أن تتسبب فيبعض الأحيان وفي ظروف معينة في خسائر قد تؤدي إلى عدم استخدام المصدر مرة أخرى أو تحطيم قيمته العلمية وبمثل تخليص هذا المصدر - إذا ما كان قد اختفي تحت عوامل طبيعية أو بسبب تغيرات حدثت له بمرور الزمن أو أضرار نتجت عن الترميم، ليصبح مقبولا علميا= يمثل أحد أهم طرق الترميم ليصبح مقبولا علميا يمثل أحد أهم طرق الترميم التي عرفناها.

٢- القيمة الفنية (الذاتية):

لكل أثر قيمة فنية ذاتية تختلف في درجاتها عن قيمة الآثار الأخرى وحتى أوائل هذا القرن كان مفهوم القيمة الذاتية للعمل الفني ما زال سائدا أي أن الناقد فقط هو الذي يستطيع أن يحدد ما إذا كان العمل الفني جيدا أو سيئا، ويعتمد حكمه علي درجة ثقافة وفهم من يتأمله محاولا تفسيرها ولكننا قد عرفنا أيضا أن القيمة الذاتية يمكن تحديدها بطريقة موضوعية وأحد الطرق لتحديد القيمة الذاتية هو تحليل مكونات الأشكال فقيمة العمل الفني قيمة مطلقة لا يمكن تغييرها، هذا يعني إذا ما كانت أعمال الباروك لا تتناسب مع نوق القرن التاسع عشر فإن هذا الحكم السلبي لا ينقص من قيمة أعمال برنيني Bernini ولما كنا نحن اليوم نستطيع أن نقيم نقيمتنا الفني لعمل ما علي حكم موضوعي فإننا مستقلين نسبيا في عملنا، وهذا يعني أننا سنواجه اهتماما لأعمال فنية بالذات حتى ولو لم تتناسب هذه الأعمال مع الذوق الفني المعاصر- فكل الآثار تمثل بالنسبة لنا- دون أن نأخذ في الاعتبار ذوق عصرنا- وثائق فنية يجب أن نهتم بها ونحافظ عليها، لربما يعاد اكتشافها بعد عشرين أو مائة سنة، فالحكم القائم علي اعتبارات موضوعية هام أيضا

عندما نريد أن نقرر أهمية الاحتفاظ بهذا الأثر أو ذاك أو حمايته بواسطة القانون من عدمه فمفهوم القيمة الفنية يؤسس قانون للمرممين يجب مراعاته بأي ثمن وفي كل الظروف، وكلما زادت القيمة الفنية للعمل كلما وضعه موضع التجارب.

٢. الجانب الانفعالي- المؤثر الفني الذي ينبع من العمل نفسه:

يعتمد الجزء الأكبر في هذا المجال علي وحدة تأثير العمل الفني كما يعتمد علي أجزائه المختلفة أيضا، فلو نقصت رأس شخصية من الشخصيات المكونة لإحدى اللوحات الفنية فمن المحتمل أن تفقد بذلك وحدة التأثير والتكوين ويقل بالتالي تأثير اللوحة وليس المقصود بهذا هو نقص الرأس فقط، يكفي عدم وجود أي جزء آخر من اللوحة للميزة- مثل أجزاء من اللون أو من خطوط التكوين ليقول مندرجة تأثيره في النفس وفي النفس من الناحية الجمالية ومن نواحي التقييم الأخر، ويعتبر هذا النقص من أهم المشاكل التي تواجه أي عمل فني أثناء ترميمه للحفاظ علي المعالم المميزة له.

نجد ذلك في القرن التاسع عشر، فقد كانت هناك دائما المطالبة بوحدة وتجانس الإحساس الفني وإن كان بمفاهيم مختلفة، ولشرح ذلك نرجع قليلا إلي الماضي- فلو طلب من أحد طلبة العمارة منذ مائة عام رسم تيجان كورنثية وأشكال قوطية خلال دراسته، فقد كان يطلب منه ذلك حتى يستطيع التعرف علي أشكال البناء السائدة في وقته لاحتياجه لها في ممارسة مهنته في بناء المنازل التي يوكل إليه تصميمها- ونستطيع اليوم أن نقرر أن الأشكال التاريخية كانت معروفة في القرن الماضي معرفة تصل إلي حد الكمال، ذلك أنهم كانوا علي درجة من الكفاءة بتتبع لهم إعادة بناء القصور القديمة والكاتراتيات القوطية بأسلوب متطابق ومتفق تماما مع أسلوب الأثر وعلي نفس طرازه- وبذا كانوا يتخلصون من أي علامة من علامات

التصدع للأثر. ذلك لأن البناء كان يقام جديداً من أساسه. ومن الواضح أن هذا يعكس مشاعرهم ومواقفتهم تجاه آثار الماضي- وبهذا نجد أن المباني الجديدة التي تصل إلى حد الكمال من ناحية الأسلوب قد قللت عندهم من أهمية الآثار التي تأثرت بعوامل الزمن- فكلما كان من الصعب احتمال تآكل العمل الفني، كلما زادت بالتالي أهميته في رأيهم.

وبمرور الزمن فإننا اليوم ننظر إلى ما أدخله أولئك من جديد وتكملة للأعمال الفنية، وما قاموا به من إزالة لآثار الأزمنة المتعاقبة ومن تعديلات تمت على مر العصور، بتغيرات قامت على أساس طرز مختلفة- وهي خطوات أدت في نفس الوقت إلى تحقيق للماضي يتساوى في كمال مع كمال الإنشاءات الحديثة- ننظر إلى ذلك على أنه أثر من آثار ذلك العصر له قيمة بالنسبة له، ونجد أن الأثر المعالج على هذا النحو يمثل بالنسبة لمؤرخ القرن التاسع عشر منجلاً أصيلاً للطرز، وبالتالي أدى إلى زيادة قيمته ومقدرته على تمثيل عصور مضت، ففي الكنيسة الرومانية أعيد وضع مذبح روماني، واتخذت للكنيسة القوطية واجهة قوطية جديدة، وتأكدت من جديد وحدة الطراز بالنسبة للأثر وتأثيره الفني التاريخي، وأصبحت مقبولة لفهم وإدراك الجميع.

كان الشكل معروفاً نتيجة للدراسة القائمة على أسس سليمة ولكن هذه الدراسة كانت تؤدي إلى التعميم، ذلك لأن البداية كانت دائماً من تلك المراحل التي كانت تبدو فيها الطراز في شكلها النموذجي، ولكن طابع كل عمل فني- كل عمل فني ذو طابع تاريخي- يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطور وبالتغيرات الفنية ولا يعزل عنها إطلاقاً. فالعمل الفني مرتبط بالماضي كما هو مرتبط بالمستقبل. وهو التغير الشكلي عن ظروف مختلفة متباينة الأنماط فريدة في نوعها ولا يمكن تكرارها- لأنها الظروف التي عمل فيها الفنان ثم أنها تحمل

إلى جانب ذلك بصمات شخصية الفنان الذاتية- وأمام هذه العلاقات المتشابكة التي تجد في الشكل التاريخي تعبيراً مكثفاً عنها، فإن الشكل العام القائم على تقليد الأسلوب يصبح أكثر عتماً كلما كان تنفيذه أكثر دقة، لأنه يعطي الشمل بدقة، ولكنه يفقده روجه الأصلية.

لم ينته القرن التاسع عشر لهذا الاختلاف وربط بين أشكاله والأشكال التاريخية-ون أن يدرك أن أشكاله لم تكن سوى تعبيراً عن عصره ونتاجاً له ولهذا فأنتنا نلاحظ اليوم هذا التضاد في الآثار المحددة بهذا الأسلوب وكأنه هو سحيقه، فنحن نعتب أن المباني الموحدة الأسلوب التي أقيمت بهذا الشكل ليست نسخاً لأسلوب ما، بل شواهد ووثائق لتطورات فنية مستقلة في ذلك القرن، فالنجاح في إيجاد الشكل التاريخي وإقامته بصورته المتكاملة كما تتطلب الدراسة، دفع المعماريين والمؤرخين إلى أن يقتنعوا ويؤكدوا بأهم تعادوا للأثر حالته الأصلية لهذا فليس من الغريب أن تظهر مفاهيم غير واحدة الحالة الأصلية وأن لا يصم هذا الأسم حتى اليوم.

ولا يمكنني أن أتصور أن يكون مفهوم الحالة الأصلية غير تلك الحالة التي كان عليها العمل الفني لحظة إقامته، ومن الطبيعي أن هذه الحالة تصعب معرفتها تماماً، فكثيراً من الأعمال الفنية لو تكتمل على يد نفس الفنان الذي صممها وبدأها، لذا فهي تحتوي على أكثر من أسلوب، وهذا هو شأن أعمال معمارية كثيرة- خاصة عندما كان البناء يستمر لعشرات السنين وفي بعض الأحوال لقرون عديدة.

وإذا ما طرحنا جانباً التغيرات الطبيعية- وهي تغيرات ذات طابع بيولوجي بسبب التأثير المناخي... الخ- فإن التغيرات والتعديلات التي أدخلها البشر أنفسهم هي التي تؤدي إلى استبعاد هذه الحالة الأصلية، فالمباني كما تصل إلينا تمثل بشكل عام مجموعة من الحالات المختلفة، بينما الحالة

الأصلية ليست سوى جزء منا.

فلو أخذنا حالة أحد المباني الرومانية التي أدخلت عليها بعض التغيرات أثناء المرحلة القوطية ومرحلة الباروك، نجد أنها ليست في حالاتها الأصلية بالرغم من عدم امتداد أي يد لها منذ عصر الباروك وحتى الآن ورغم تجانس شكلها النهائي.

وبالمثل فقطعة نحت قوطية، غطيت أثناء مرحلة الباروك بواسطة من الألوان لم تعد في حالاتها الأصلية، حتى وإن كان الانطباع الفني متجانس وإن كانت قد اكتسبت بهذا الشكل قيمة تاريخية فأصبح لها معنى خاص في تاريخ الفن - ولا يمكن الحصول على الحالة الأصلية حتى لو أزلنا طبقة الألوان التي أضيفت لها في عصر الباروك في محاولة منا لعودة إلى الطبقة القوطية، وحتى لو بقيت آثار الألوان أقدم طبقة مرجعا لنا، لو نجحنا في تقليد الأداء الفني للفنانين القدماء بدقة متناهية فسوف تبقى النتيجة دائما محل الاعتبار مختلفة.

ويرتبط مفهوم المادة الأصلية بمفهوم الحالة الأصلية ارتباطا وثيقا، فعندما يتخذ التغيير أشكالا معينة توجد قيمة فنية مستقلة تغطي بالكامل على الحالة الأصلية - وقد يكون للحالة الجديدة في الغالب نفس القيمة وقد تتمتع بنفس اعتبارات الحالة الأصلية التي قامت بإفائها - وينبغي أن نؤكد أن التغيير الشاسع الذي يخلق قيمة فنية مستقلة لا يمكن اعتباره جزء من مفهوم الحالة الأصلية، ولذا فإن مفهوم المادة الأصلية يهتز بالتالي، ويهمني أن أوضح هذه الأمور لأن هذا التعريف كثيرا ما يستخدم في مجال عملنا ببساطة دون منا أدرك مما يحدث بليلة باستمرار.

وقد انتشرت في القرن التاسع عشر فكرة إعادة الأعمال المعمارية إلى حالتها الأصلية بتنفيذ التجديدات الدقيقة، في حين إنه على العكس من ذلك

لم يتم الحصول إلا على حالة اعتبارية، ربما كانت صورة للأصل الذي ما زالت عليه آثار المادة الأصلية، ولكنه في حد ذاته ليس الأصل نفسه.

لقد استطلعت في هذه النقطة لأن إعادة بناء الآثار قد أكسب هذا التعريف أهمية عصرية، خاصة أن ضرورة إعادة تشييد آثار ضاعت أشكالها يؤدي إلى إحياء طرق الترميم التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر، وإذا ما كانت هذه الضرورة نتيجة حتمية للظروف التي خلفتها الحروب؟ فإنه ينبغي ألا نعطيها مطلقة وألا نمضي على أساس هذه الضرورات.

التأثير الذي ينبع من عوامل خارجة عن العمل الفني:

لما عن ثلثي مكونات التأثير الفني، فينبغي أن نقول أن التأثير الجمالي تابع أساساً من قيمة الجمالية للعمل الفنية، وهذه القيمة الجمالية تعطينا الإحساس بأن اثر لوحة فنية وذلك إذا ما قسناها بقيم أخرى بالآثر مثل القيمة الزمنية على سبيل المثال. ولهذا السبب فإن الآثر يستحوذ بشكل خاص على إعجاب من ينظر إليه، وذلك بتقلبه في كيان، وهذا التأثير الذي يعيد إلى الذهن شكل إحدى اللوحات كثيراً ما يكون تحت تأثير مناظير معينة ويعتمد على الضوء والمناخ- فالمنظر المحيط يمثل أهمية كبرى مثل الأشجار والجبل والقمر، وينظر الأطلال تحت ضوء القمر، فهي تمثل دائماً لوحات ترضي رومانسية البشر- وهذا الإحساس هو أحد المكونات القوية في الروابط التي بين الإنسان والآثار- كما هو معروف فإن التيار الرومانسي، وعلى وجه الخصوص الرومانسية الأدبية هي التي دفعت في بداية القرن الماضي إلى البحوث المنظمة إلى حماية الآثار.

وإذا ما أخذنا في دراسة للقيم التي يتمتع بها عمل ما، فإننا سنلاحظ في بعض الأحيان أنها ليست بالقيم التاريخية، ولا بالقيم الفنية، ولكنها تتمثل

في التأثير الجمالي الذي يشع من الأثر من الناحية الأثرية، يلعب الشكل التقليدي للعمل الفني دورا هاما.

والشكل التقليدي هو الحالة التي اعتاد عليها الناس لفترة زمنية طويلة والتي اتخذت لها وضعاً محدداً في كيانه وبسببها اكتسب العمل شهرته، وواضح أنه ينبغي أن نأخذ هذا الاعتبار عندما نقوم بعملية الترميم خاصة عندما لا يكون الأثر واحد بل مجموعة أثرية متكاملة.

إن عمليات الترميم والحفاظ على الآثار أيا كانت الطريقة التي تستخدم، لا تتم دون أن تمس وتعطل اللوحة والإطار المعتاد - وهذا شيء طبيعي - ولكن التأثيرات الانفعالية التي تستمد قوتها من رؤية الأثر بشكله المعتاد الأصلي إنما يمثل الأساس الذي تقوم عليه حضارتنا وثقافتنا، ففي مواجهة التغيرات الأساسية التي تحدث لمدننا والتي نظراً على المناظر الطبيعية، هذا الأساس يكتسب أهمية أكثر وأكثر، كما تكتسب عملية إعادة بناء الآثار - ذات القيمة الرمزية العالية - حسب شكلها الأصلي أهمية كبيرة.

ج- القيمة العملية:

إلى جانب القيم المعنوية التي تحدثنا عنها حتى الآن فإن جزءاً من الآثار وعلى وجه الخصوص الآثار المعمارية له قيمة عملية، فكل الآثار قد شيدت لهدف معين وتصبح حالات مثالية إذا ما كان تستخدم حتى اليوم في نفس الهدف الأصلي الذي بنيت من أجله، أما إذا لم تعد تتوافق مع الهدف الذي شيدت من أجله، فينبغي أن تجد لها هدفاً جديداً حتى يمكننا المحافظة عليها. ونحن نعلم أن هذا الأمر مع النتائج التي تترتب عليه يشكل بعضاً من المشاكل التي تواجه المهندسين المعماريين، ولقد كثُر الحديث في هذا الموضوع بشأن الآثار الحية والآثار الميتة، فكلما ارتفعت القيمة العملية كلما كان من السهل - حتى من جهة التمويل المادي - المحافظة على الأثر. فالقيمة

العملية عالية في الجامع والكنيسة اللذان مازالا يستخدمان حتى اليوم في ممارسة العبادة، في حين أن للكنائس الصغيرة أو كنائس الأديرة لأنهم كثيراً الإدارة الكنسية- ففي الغالب لا تستخدم وأن استخدمت فنادراً. وبالرغم من أنها ما تزال مناسبة للاستخدام إلا أن قيمتها العملية قد أصبحت ضئيلة فالقيمة العملية تعتمد على الطلب وعلى الحاجة إلى هذه الأماكن فالقيمة العملية تعتمد على الطلب وعلى الحاجة إلى هذه الأماكن، فالقيمة العملية على سبيل المثال لأحد أسوار حصن من حصون العصور الوسطى، يستخدم فقط لزار سياحي، ويكتسب بالتالي طابع القطعة الفنية التي تعرض في المتاحف - تساوي صفراً.

وفي صفتنا الحديثة بمظاهرها الحضارية الواسعة، وفي مجال المهرجانات الدولية والقومية، ولزوال الاهتمام من جديد في السنوات الأخيرة بالقيمة العملية وخاصة بالنسبة لمجموعات أثرية لعينة كالمسارح القديمة على سبيل المثال، وهذا الاتجاه في عصرنا هذا يعطي لأثر مئة طابع الآثار الحية، ونضطر نتيجة لهذا أن نضحى لهذا أن نضحى بجانب كبير من القيمة الوثائقية وقم آخر من قيم الأثر من أجله توظيفه.

وكثيراً ما تتطلب إعادة هذه الآثار إلى الحياة الحديثة إجراءات تفوق كل ما نجده مقبولاً للمحافظة عليها. ففي عصر السياحة الحديثة اكتسبت الآثار المينة أو غالبيتها قيمة عملية، أصبحت عاملاً هاماً في اقتصاد الأمم المختلفة.

أما ماهية خطورة هذا التطور على الآثار نفسها فهو يظهر من أمثلة اللوحات الكائنة في كهوف التأميرا وكهوف لاسكوكس، فإن الزيارة التي يقوم بها آلاف الأشخاص في اليوم الواحد إلى هذه الكهوف تؤدي إلى خسائر تتسبب فيها كثافة بخار الماء، ولكن هذا التخثير يؤدي من ناحية أخرى إلى المحاولات العملية لحماية الآثار.

وينبغي أن نلاحظ أنه في بعض الأحيان تطرح جانبا المشاكل التي تطرأ بسبب الاهتمام بالسباحة دون ما اعتبار للأثر ذاته، ويصبح الأمر أكثر خطورة عندما تتم أعمال الترميم تتناسب ذوق عامة السياح وليس على أساس القيمة الحقيقية للأثر، فالقيمة العملية للأثر تعتمد كما بينا على مطابقته وملاءمته للظروف العملية التي تتناسب مع الضرورات الحديثة.

فإذا ما أريد تحويل قصر من قصور العصور الوسطى إلى دار علاجية، أو تحويل قصر من قصور عصر النهضة إلى فندق أو مكتبة، فلا بد أن يتوافق مع الشروط المطلوبة في المكتبة الحديثة أو في فنادق هذه الأيام، وهذا ينبغي في بعض الأحيان المعاس بالأثر وتغيير جوهره ومما يشكل خطورة على طابعه كوثيقة تاريخية وفنية.

وفي ميثاق الترميم- شروط الترميم- تم تحديد الهدف الجديد الذي يستخدم فيه الأثر، والذي ينبغي إلا يكون كثير من الاختلاف عن الهدف الأصلي، وهذه مثالية لا تتحقق باستمرار. ويخبرنا الميثاق أيضا عن الكيفية التي ينبغي أن يتم بها التعديل.

الاستخدام الحديث للمباني القديمة ذات القيمة التاريخية والفنية:

لو أمكن الحفاظ على شكل المباني القديمة الهامة وعلى استخداماتها الأصلية عبر القرون لكان ذلك مكسبا للتاريخ والفن؛ ولكن الحياة دائما في تجديد وتغيير، ففي بعض الحالات التي لم يتوسر فيها تصميم مباني تتناسب خدمات الحياة الجديدة، اكتفي بتعديل المباني القديمة حسب ذوق العصر. رغم المناداة باحترام القيم الفنية والتاريخية، فقد استمدت أعمال التعديل والتغيير للمباني القديمة أما الصراع الذي تواجهه اليوم فهو يدور بين أنصار الضرورة المادية وأنصار الضرورة الروحية، فالملاك لن يكتفوا بأن يكون لديهم مبنى دون أن يحصلوا من ورائه على إيراد مناسب، بل يجاهدون أن

يكون هذا الإراد في تزايد مستمر، وبالمثل يفكر المسئولون في الدولة.

وكمثال علي ذلك ما حدث لمبنى فندق سميراميس بالقاهرة والذي رغم تمتعه بقيمة تاريخية تتمثل في أنه قد بني خصيصا من أجل استقبال شخصيات سياسية هامة عند افتتاح قناة السويس ورغم قيمة الإيحائية التي تجعل مشاهدته يسترجع تاريخ وذكريات فترة حافلة من فترات تاريخ مصر، إلا أنه قد صدر قرار هدم المبنى بالرغم من ذلك، وذلك بحجة أن الاستغلال الاقتصادي الأمثل لمساحته الشاسعة تحت إعادة بناءه ليشتمل علي عدد أوفر من الحجرات.

كما نري نفس المفهوم في بعض التقارير التي كتبها لثان من المحافظين لبلدة Tonneur الفرنسية بشأن تحويل المستشفى القيم ذو القيمة الفنية المالية إلي سوق تجاري عام، يقول الأول في عام ١٨٣١م أثر غير مستفاد من يمثل عبئا علي الأرض التي تحمله علي الشعب الذي يحافظ عليه. ويقول الثاني في عام ١٩٠٢م من الصعب تعيش الآثار كما كانت في وقت من الأوقات، ككبار الأغنياء دون عمل إنتاج حتى بالقدر الكافي للعناية بهم.

هذا التفكير المادي أصبح عاما في العالم أجمع وهو ناتج عن الرغبة في الاستغلال الاقتصادي، فهم يتناسون أن الآثار حتى دون أن يكون لها خل ثابت، فهي تعمل وتنتج أيضا بطريقة غير مباشر. ومن أمثلة التعديلات التي تجري علي المباني القديمة، ما نراه من تحويل حجرات الأتولر الأرضية إلي محلات تجارية بعمل فتحات لها علي الشارع أو تكملة فتحات النوافذ حتى سطح الأرض، وفي حالات القصور العالية الواسعة من بناء حوائط وأسقف داخلية لتقسيم الفراغ إلي مكاتب عند تحويل القصر إلي مبني حكومي وما يتركب عليه من فتح نوافذ للفراغات المستحدثة، وفي تعلية المنازل والقصور القديمة حتى توفي بالأغراض الحديثة من استخدامها. وفي استخدام الفضاء

الداخلي للمباني بعد تغطيتها في الغالب بالطوب الزجاجي كفاءات للبنوك أو جراجات للسيارات أو محلات تجارية. وما كان شائعا من غلق فتحات البواري لاستخدامها في السكن أو كمحلات تجارية وفتح نوافذ بها. وجميع أعمال التحديل أو التغيير التي تجري على المباني القديمة عامة لاستخدامها في السكن أو كمحلات تجارية وفتح نوافذ بها. وجميع أعمال التحديل أو التغيير التي تجري على المباني القديمة عامة لاستخدامها استخداما جديدا، تسبب أضرارا بالغة- ليس فقط من ناحية المواد الجديدة الداخلية على المبني، ولكن لأن المسؤولين من المهندسين في أغلب الأحوال خاصة في الماضي لم يكتفوا بقصر التغيير على الأجزاء المحلة والمضافة، بل امتد خيالهم ليشيروا من طراز المبني كله وإعطائه طراز العصر مع تغطية الأعمال الفنية الأصلية أو إزالتها نهائيا، وفي حالات أخرى وخاصة في القرن الماضي والحالي أيضا اتبع المعماريون خطأ التقليد معتقدين أنهم يحافظون بذلك على التكامل المعماري للمبني، وكان من نتيجة ذلك ما نراه من الأمثلة العديدة من مباني مخربة ومسموحة من التقليد كالمنازل والقصور والقلاع والأبراج والأبواب والنافذ والعقود والزجاج المصممة لنفس الطراز القديم للمبني.

وكانت لنظريات فيوليت لي دوك V. Le-Duc في القرن الماضي أثر كبير فينكر مما يذكر "في حالات التحديل والإضافة يجب أني ضع المعماري نفسه محل المرمم والفنان الذي عليه ألا يخل بالعمل الفني من ناحية، وأن يرضي الاحتياج الجديد من ناحية أخرى" وعليه أن يضع نفسه محل المهندس المعماري الأصلي للمبني متخيلا ما كان سيراه من إضافات وتعديلات لو تمت في عصره، لذا فطينا أن نحصل على جميع الوثائق القديمة وأن تكون على علم بظروف مهنسي ذلك العصر وطريقهم في البناء، وبذلك نصل إلى التكامل المعماري.

وهذا الرأي رغم ما قد نبدي عليه من ملاحظات فنية يمكنه أن يصلح للتقليد المعماري، فنجد أن التعمق في تاريخ الفن وتاريخ العمارة الفرنسية مع الخبرة العلمية أعطت لفيوليت لي دوك الثقة والحساسية في تعديل المباني وتكاملتها كما لو أنها استكملت علي يد المصمم الأصلي لها، ولكن الخطأ الأساسي هو أنها أعمال تقليد ونسخ، ولا يمكننا بالطبع أن ندين فيوليت لي دوك اليوم فقد كان هدفه هو التطبيق العلمي للنظريات المتبعة في عصره، فجميع أعمال التعديل أو الإضافة كبرت أم صغرت تعتبر خطأ جماليا وفنيا وتقتد تجانس العمل الفني، ويكون الضرر أشد لو كانت ممسوحة بنفس الطراز القديم علي أساس أنها مشابهة للأعمال القديمة، وينتج من ذلك وجوب وضع القوانين المنظمة في حالات التدخل الضرورية حتى تجنب تراثنا الأضرار.

فإذا كانت هناك ضرورة لفتح نوافذ جديدة فيجب أن تكون مبسطة جدا غير ظاهرة بقدر الإمكان وغير متنافرة مع القديم، ولا يجب أن تنفذ بواسطة شاغلي المكان، بل عن طريق لجنة فنية حتى تكون هناك مراعاة للمنظر العام للمنظمة.

وفي الميثاق الدولي للترميم نجد في البند الرابع "إذا كان استخدام الآثار الحية اليوم مخالف أو بعيد بعض الشيء عن الغرض الذي صممت من أجله، فيجب إلا يؤثر ذلك علي القيم الأساسية للمبنى، وفي البند الحادي عشر. "لا يجب أن تستخدم الآثار استخداما يتعارض مع صفاتها التاريخية والفنية الأمر الذي يعرضها إلي أعمال صيانة وأعمال تدخل وتعديل فاحترام للمبني الأثري يكون في الإبقاء عليه متحفظا بقيمة التاريخية والفنية، لما لذلك من أثر علي الدراسات التاريخية والفنية وعلي القيمة الجمالية للمدينة، وعلي السياحة التي تمثل دخلا اقتصاديا لا يستهان به، ويجب أن تراعي في الحالات التي يكون فيها الاستخدام للحديث ناجحا وموافقا مثل تحويل أحد

القصور القديمة إلى المتحف للفنون، الأمر الذي يجعل عرض التحف واللوحات الفنية في مكان لائق بها، يجب أن نراعي ألا يكون هناك خطورة من عدم توافر دواعي الأمن الحديثة مما يعرض المبنى في بعض الحالات إلى الحريق أو السرقة، ولا مانع من أن تحري التعلية في حالات الضرورة القصوى على المباني المنشأة في عصر قريب بعض الشيء من عصرنا ولدور واحد فقط وبحيث لا يؤثر على الشكل الجمالي للمبنى ولا يرتفع ارتفاعا كبيرا مع مراعاة عمل ردود داخلية له.

وفي النهاية يجب أن تكون هناك لوائح تنظم استخدام المباني القديمة حتى لا تستخدم في أغراض غريبة عنها كما ذكرنا، على أن نترك المباني الأثرية لتكون محلا للدراسة الأثرية والتاريخية ومقصدا للسياح نتيجة لهذا العرض الذي يمكن تكملته والتوسع فيه في اتجاهات مختلفة فإبنا نستخلص ما يلي:

ليست كل المفاهيم التي تتعلق بمادتنا قابلة للإيضاح الكامل ولا للتطابق مع النظريات، وأنه لمن الصعب الفصل تماما بين الأفكار بعضها البعض ففي الكثير من الأحيان تتشابه ومثال ذلك القيمة التاريخية وقيمة الأثر كعمل فني، وفي بعض الأحيان تتناقض ومثال ذلك القيمة الفنية والقيمة العلمية، فالأمر إذا يتعلق بسمات يمكن تقديم منها بشكل مستقل من الآخر، وقد يظهر بعضها جنبا إلى جنب في نفس الأثر، وينبغي أن نحاول أولا وقبل كل شيء القيام بالتعرف بقدر الإمكان على خصائص الأثر لأن نتيجة الفحص ضرورية للغاية كمقدار لعملية الترميم، وينبغي أن نسعي إلى تلخيص المفاهيم والأفكار من معانيها المتعددة، وأن ننقيها ونعرفها ونحددها من جديد إذا ما لزم الأمر ويوضح لنا التطور الذي حدث في السنوات الأخيرة أهمية ذلك.

وكثيرا ما نسمع أن المرممين يشكلون عائلة دولية كبيرة لا حدود لها، فإذا ما تحققت هذه القرابة فإنها تكون لصالح العمل الفني، وينبغي أن نتحقق المقدمة- أي أن يستطيع أفراد هذا بالعائلة التفاهم وفهم بعضهم البعض في الكلمات ذات الأهمية الكبرى على الأقل. والتي يستخدمونها جميعا-ذلك من أجل استبعاد أي سؤال فهم مسبقا.

الفصل الثالث

نشأة وتطوّر ترميم وصيانة الآثار

لا شك أن مجالات ترميم وصيانة الآثار أصبحت تستعين في العصر الحديث بما توصل إليه العلماء من نتائج علمية هامة وأجهزة متقدمة في ميادين علوم الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والعلوم الهندسية وغيرها من العلوم التجريبية التي تخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ميادين ترميم وصيانة الآثار.

ويمكن القول أن القرن العشرين قد شهد مولد علم جديد يخدم بطريقة مباشرة التراث الإنساني المادي جلتا إلى جنب مع علوم التاريخ والآثار. ويتمثل هذا العلم في "علم صيانة الآثار" الذي اكتملت شخصيته بعد أن خرج من طور التجارب الفنية واليدوية البسيطة التي كان يقوم بها المرممون في الماضي من أجل إصلاح وعلاج ما قد تلف من الآثار والمقتنيات الفنية المختلفة وانتقل إلى مرحلة للمشاهدة والبحث واستخلاص النتائج الهامة وصولاً إلى أفضل الطرق والمواد الكيميائية التي يجب استخدامها في علاج وصيانة الآثار التي تعرضت للتلف، وتوفير الظروف الملائمة لحفظ وصيانة هذه الآثار بعيداً عن التلف ومصادره المختلفة.

ومع إنشاء المعاهد الأكاديمية المتخصصة في تدريس علم صيانة وترميم الآثار وغيره من العلوم المساعدة وانتشار مراكز صيانة الآثار في كثير من بلدان العالم المتقدمة مع مطلع القرن العشرين التي تهتم بالمحافظة على الآثار وحمايتها من تأثير عوامل التلف المختلفة تأكدت أهمية علم صيانة الآثار ودوره الفعال في حماية الآثار القائمة منها خارج المتاحف أو المحفوظة داخل قاعات العرض بالمتاحف المختلفة.

وأصبحت الدراسات العلمية والتجارب الميدانية التطبيقية التي يقوم بها خبراء صيانة الآثار في شتى مراكز ومعاهد صيانة الآثار الدولية هي المعين الذي بطور علم صيانة الآثار ويمده بالحيوية ويؤكد شخصيته بين العلوم الإنسانية والتجريبية الأخرى.

إن هذه الدراسات التي بين أيدينا التي تتبع مراحل تطور ترميم وصيانة الآثار بدءاً من المحاولات الأولى البسيطة التي كان يقوم بها المرممون والفنانون في الماضي سبيل المحافظة على الآثار والمقتنيات الفنية المختلفة ووصولاً إلى المراحل المتقدمة التي يستخدم فيها المتخصصون في صيانة الآثار طرقاً ومواد كيميائية حديثة في سبيل علاج وصيانة الآثار من التلف في العصر الحديث.

والواقع أن هذا النوع من الدراسات لم يحظ باهتمام الباحثين في عالمنا العربي رغم أهميتها التي تكشف عن المراحل التاريخية المختلفة التي سلكها علم ترميم الآثار حتى وصل في العصر الحديث إلى مرحلة متقدمة، نظراً للتطور الهائل الذي حدث في مواد البناء الكيميائية والفيزيائية بصفة خاصة والعلوم التجريبية التي تخدم مجالات صيانة الآثار بصفة عامة. ومحاولات المتخصصين في صيانة الآثار الاستفادة من التجارب والنتائج التي وصل إليها العلماء في الميادين العلمية التي سبق الإشارة إليها في سبيل المحافظة على الآثار والمقتنيات الفنية المختلفة وحمايتها من التلف حاضراً ومستقبلاً.

من الترميم إلى الصيانة:

أولاً: الترميم Restoration

لقد حظي مصطلح الترميم Restoration وكذلك مصطلح صيانة Conservation باهتمام العديد من الباحثين الأوروبيين في ميدان ترميم الآثار في العصر الحديث وقد اتفق كثير منهم على المعنى الذي يدل عليه

مصطلح "ترميم" Restoration حيث يطلق على الأعمال التطبيقية التي يقوم بها المرممون من أجل حماية المبنى الأثري من الانهيار أو التلف وبالإضافة إلى إصلاح ما تلف من المقتنيات الفنية المختلفة.

لما مصطلح "صيانة" Conservation فيطلق على الأعمال التطبيقية والبحثية التي يقوم بها المتخصصون في صيانة الآثار في سبيل المحافظة على الآثار بشتى أنواعها وصيانتها من التلف في الحاضر والمستقبل مستعنيين في سبيل تحقيق هذا الهدف ما وفرته لهم علوم الكيمياء والفيزياء وغيرهم من العلوم التجريبية من نتائج علمية وأجهزة حديثة يستخدمها المتخصصون في صيانة الآثار وكذلك في فحص مكونات الآثار المختلفة وتعيين خصائصها الفيزيائية والكيميائية وتحديد خطورة التلف الذي ألم بها ومظاهره المختلفة على أسس علمية واختيار أفضل المواد الكيميائية وأنسب طرق علاج وصيانة الآثار وحمايتها من التلف حاضرا ومستقبلا.

وهكذا نجد أن مصطلح الصيانة في منلوله أعم وأشمل من مصطلح الترميم وأن كان مصطلح الترميم يعتبر أقدم استخداما من مصطلح الصيانة في ميدان ترميم وصيانة الآثار.

وبالإضافة إلى الأهمية اللغوية لهذين المصطلحين فإنهما يوضحان في نفس الوقت طبيعة الأعمال والدراسات التي يقوم بها المتخصصون من أجل ترميم وصيانة الآثار كما أن هذين المصطلحين يدلان أيضا على التطور العلمي والتطبيقي الذي حدث في مجال ترميم وصيانة الآثار عبر عصور التاريخ.

فمن المعروف أن ترميم الآثار وعلاجها من التلف بدأ بالأعمال التطبيقية البسيطة التي كان يقوم بها المرممون من أجل إصلاح ما قد تلف من الآثار والمقتنيات الفنية وقد أطلق على هذه الأعمال مصطلح الترميم

وفي العصر الحديث اعتمدت عمليات ترميم وصيانة الآثار على أسس علمية وتطبيقية محددة وواضحة الهدف والتي يدل عليها مصطلح الصيانة Conservation وذلك عندما استعان المتخصصون في ترميم وصيانة الآثار بالنتائج العلمية التي قدمت علوم الكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم التجريبية التي توضح مكونات الآثار وتحديد ما بها من مظاهر تلف وتفسير أسباب التلف وحل المشاكل التي تواجه هؤلاء المرممين أثناء تأدية أعمالهم التي تهدف إلى المحافظة على التراث الإنساني من التلف.

يمكن القول بأن علم الكيمياء وخاصة الكيمياء العضوية قد قام خدمات جليلة لعلم ترميم وصيانة الآثار وذلك عندما طوع علماء الكيمياء والمتخصصون في ترميم وصيانة الآثار من المواد الكيميائية المبلمرة لكي تكون في خدمة الآثار والمقتنيات الفنية المختلفة التي تعرضت للتلف والوهن بسبب تأثير عوامل التلف المختلفة حيث تلعب هذه المواد المبلمرة في الوقت الحاضر دوراً هاماً في تقوية البنية الداخلة الضعيفة لهذه الآثار والمقتنيات الفنية وحمايتها في الحاضر والمستقبل من التأثيرات الضارة لعوامل وقوى التلف المختلفة.

ومن المعروف أن كلمة ترميم الفرنسية Restoration وكذلك نفس الكلمة في اللغة الإنجليزية Restoration قد اشتقتا من الكلمة اليونانية Stauros والتي تعني "إصلاح وتدعيم" كما تؤكد كلمة Stauros على معنى قومي هام وهو "حماية الوطن من الاعتداء".

وقد ورد ذكر فعل Restore ومعناه يصلح أو يرمم شيئاً ذا قيمة تعرض للتلف، في العديد من القواميس والمعاجم اللغوية التي قام بإعدادها اللغويين الأوروبيون إبان القرنين السابع والثامن عشر الميلاديين ومعظم هذه

القواميس والمعاجم كانت تعرف الفعل Restore بفعل آخر قريب إليه في المعنى والمضمون. إلا وهو فعل Repair الذي يعني "يصلح ما قد تلف".

وقد قام Samuel Johnson بتفسير كلمة Restoration في القاموس اللغوي الذي أعده عام ١٧٥٥م لتفسير الكلمات والمصطلحات الإنجليزية بأنها تعني العمل الذي يعود به العمل الفني أو للتحفة الأثرية التي تعرضت للتلف إلى حالتها الأصلية أو أقرب من ذلك.

ويتفق المهندس المعماري الفرنسي الشهير Viollet- Le- due مع S. Johnson في تفسيره لكلمة Restoration حيث ذكر أنها تعني إصلاح ما قد تلف من المباني الأثرية ومحاولة إعادتها إلى حالتها الأصلية قبل تعرضها للتلف كلما أمكن ذلك.

ويمكن القول بأن هذه التصريفات لكلمة Restoration والتي تتفق مع بعضها إلى حد بعيد قد رسخت في أذهان المرممين في الماضي الذين قاموا بإجراء عمليات ترميم واسعة للعديد من المنشآت الأثرية في معظم بلاد أوروبا عندما تعرضت للتلف وإصلاح ما قد تلف من المتحف والمقتنيات الفنية التي تضمها هذه المنشآت.

ومن المعروف أن معظم أعمال الترميم في الماضي كانت لا تحكمها أسس علمية تحفظ للأثر طابعه الأصلي وقيمه الفنية والأثرية والتاريخية التي تميزه عن غيره من الأعمال الفنية والمعمارية. وكان من جراء هذه الأعمال أن فقدت معظم المنشآت الأثرية وما بها من تحف ومقتنيات فنية الكثير من عناصرها الزخرفية وطابعها القديم. لأن المرمم في ذلك الوقت وخاصة في القرنين الخامس والسادس عشر الميلاديين. كان يعتبر مجال الترميم من المجالات التي يحاول أن يظهر فيها براعته الفنية وإتقانه لعمله الذي يجعله متفوقا على غيره من المرممين المعاصرين. ولهذا السبب كان المرمم يحاول

أن يجعل التحفة التي يقوم بترميمها في أجمل صورة وكأنها صنعت من جديد لكي تسر وتسد من يملكها والناظرين إليها وقد أضفى عليها من ملكاته الفنية وخبرته العلمية الشيء الكثير الذي أفقدها لطابعها الأصلي القديم.

وكان من الطبيعي أن ينادي المنقون والمهتمون بأمور المحافظة على التراث الإنساني وكذلك مؤرخي الفنون في القرن الثامن عشر الميلادي بأن تكون أعمال ترميم الآثار والمقتنيات الفنية موجهة لعلاج ما بها من تلف دون أن تفقد شيئا من قيمتها الفنية وعناصرها الزخرفية والمعمارية والأصلية.

وأصبحت كلمة Restoration بمعناها الذي يطلق العنان للمرمم ويجعله حرا في ترميمه للآثار والمقتنيات الفنية دون مراعاة لطابعها الأصلي القديم.. من الكلمات التي لا يحبها المنقون وبيعونها مؤرخو الفنون . كما تعرضت أعمال الترميم التي جرت في الماضي سواء للمنشآت الأثرية أو المقتنيات الفنية لانتقاداتهم الصادة بسبب ما تعرضت له من فقدان لطابعها الأصلي وقيمتها الفنية والتاريخية نتيجة أعمال الترميم العشوائية.

في عام ١٨٥٠م كتب المهندس المعماري الإنجليزي W. Scott في مذكراته أنني لجد في نفسي دائما الرغبة في حذف كلمة Restoration من فواميس اللغة وكتب الصلابة وتاريخ الفنون". وفي عام ١٨٩١ ذكر مؤرخ تاريخ الفنون الإنجليزي W. Ruskin أن أعمال الترميم الخاطئة التي جرت في الماضي في منشآت المعمارية قد أدت إلى تلفها وتزييف الكثير من عناصرها المعمارية والزخرفية.

وقد اتفق معه في هذا الرأي S. Morris حيث ذكر في عام ١٨٩٤ أن Restoration كلمة تعني القضاء القام للطابع الأصلي الذي تميزت به الآثار والأعمال الفنية.

ورغم هذه الحملة الشعواء التي قادها المهندسون المعماريون ومؤرخو تاريخ الفنون علي أعمال الترميم والمرممين إبان القرنين الثامن والتاسع عشر الميلاديين إلا أن S. Merimee المهندس المعماري الفرنسي الذي أشرف علي أعمال الترميم والإصلاحات التي جرت لكنيسة نوتر دام بباريس عام ١٨٤٥. كتب في تقريره أن ترميم الآثار يعتبر من الأعمال الضرورية لحمايتها من التلف والحفاظ علي معالمها المعمارية القديمة ويجب أن تهدف أعمال الترميم إلي حفظ وعلاج ما هو موجود بالآثر ولا يعني الترميم، التجديد الكلي للآثر وتغيير معالمه الأصلية.

وهكذا نجد أن Merimee يعتبر من أوائل المتخصصين في أعمال الترميم الذين نادوا بوضع أعمال ترميم الآثار في إطارها الصحيح، وحددوا أهدافها التي ترمي إلي علاج وحفظ ما أبقاه الدهر من التراث الإنساني دون اللجوء إلي تغيير أو تشويه معالمه الأصلية.

وتجدر الإشارة إلي أنه إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين سادت الحياة الثقافية في أوروبا وجهتا نظر علي جانب كبير من الأهمية فيما يتعلق بترميم المنشآت المعمارية القديمة أما وجهة النظر الأولى فكانت تعكس أفكار Ruskin والتي تري عدم القيام بأي أعمال ترميم للآثر ينتج عنها في النهاية ضياع معالمه الأصلية. وتؤكد وجهة النظر هذه علي ترك الآثر دون ترميم ولا تمتد إليه أيدي المرممين بالتغيير وتبديل عناصره المعمارية والزخرفية الأصلية وتجديدها إذا عجزت عمليات الترميم عن الحفاظ علي المعالم التاريخية والفنية لهذا الآثر.

أما وجهة النظر الثانية فقد عكست أفكار Merimee وكانت معاصرة لمواجهة النظر الأولى إلا أنها لا كانت تؤمن بضرورة ترميم وعلاج ما قد تلف من المباني الأثرية التي تعرضت للتلف مع المحافظة علي معالمها

الأصلية. وأن يعهد بأعمال الترميم إلى خيرة المرممين.

وقد وضع الاهتمام بالمحافظة على المعالم الأصلية للمنشآت الأثرية من خلال خطاب وجهه S. Merimee عام ١٨٥٠ إلى Ruskin وقد جاء في هذا الخطاب أنه من المفيد لحضارتنا ومجتمعنا الإنساني أن نحافظ على منشآت الأجداد القديمة ونصونها من التلف ونحافظ على ما يؤكد شخصيتها ومعالمها الأصلية ويجب أن لا نفرق في المحافظة على هذه المنشآت بين القلاع التي تتميز بضخامة البناء وبين الأكواخ الخشبية التي سكنها عامة الشعب في الماضي البعيد.

ثانياً: الصيانة: Conservation

أن الفعل يصون والذي يعني في اللغة الإنجليزية Conserve مشتق من الفعل اللاتيني Conservare والذي يتضمن نفس المعنى، وأن كلمة صيانة التي تعني في اللغة الإنجليزية Conservation مشتقة من الكلمة اللاتينية Conservatio التي تعني الصيانة والحفظ والعلاج.

وفي القرن التاسع عشر الميلادي ظهرت كلمة Conservatory التي كانت تطلق على البيت أو الحديقة التي تضم النباتات للندرة والمطلوب المحافظة عليها من الانقراض. ولا شك أن هذه الكلمة تقترب من حيث الهدف والمعنى من كلمة Conservation وفي نفس الوقت تدل على اتساع مدلول هذه الكلمة التي لا يقتصر استخدامها على مجال صيانة الآثار. وإنما تستخدم أيضاً في مجال الحفاظ على البيئة.

وهناك كلمة Conservatoire الفرنسية التي ظهرت في الحياة الثقافية الفرنسية لأول مرة عام ١٧٨٩م عندما أطلقت على المعهد الموسيقي الذي يهتم بالحفاظ على التراث الموسيقي الأوروبي وحمايته من الضياع والاختباس ثم تطور استخدام هذه الكلمة. بعد ذلك بحيث أطلقت على البيت

الفني الذي يتدرب فيه الموسيقيون على آلاتهم الموسيقية المختلفة.

ويعتبر هذا المثل مؤشرا على اتساع منلول كلمة Conservation إذا ما أخذنا في الاعتبار تشابه كلمة Conservatoire مع كلمة Conservation من حيث الهدف والتركيب اللغوي إلى حد بعيد.

ومع بداية القرن التاسع عشر الميلادي أخذ مصطلح صيانة الآثار Antiquities Conservation يطلق على الأعمال والدراسات العلمية التي يقوم بها المتخصصون في صيانة الآثار والهدف منها علاج الآثار مما ألم بها من مظاهر التلف المختلفة وصيانتها في وسط لا يهددها بالخطر في الحاضر والمستقبل.

وبناء على هذه الدراسات العلمية للتشخيصية يتم اختيار أفضل المواد الكيميائية المستخدمة في العلاج وتحديد أنسب الطرق لاستخدامها حتى لا ينشأ عن استخدامها بطريقة غير مباشرة أضرار جانبية تضر بحياة الأثر أو تشوه مظهره الخارجي.

ولا شك أن هذه الجهود قد تميزت بهذا الطابع العلمي التطبيقي بعد أن استعان المتخصصون في صيانة الآثار بالدراسات والنتائج العلمية التي توصل إليها علماء الكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم التجريبية الأخرى التي تخدم ميدان ترميم وصيانة الآثار. بالإضافة إلى ما قمنته الثورة التكنولوجية من أجهزة حديثة متطورة التي استعان بها المتخصصون في فحص مكونات الآثار وتحديد خطورة التلف الذي ألم بها. وبالإضافة إلى الأجهزة الحديثة المستخدمة في علاج وصيانة هذه الآثار أو تلك الأجهزة المستخدمة في توفير الظروف المناسبة لعرض وحفظ هذه الآثار.

وطبقا لما سبق ذكره فإنه يمكن القول بأن أعمال صيانة الآثار والمقتنيات الفنية تركز على قاعدتين أساسيتين. قاعدة العلم وقاعدة الفن.

أما عن قاعدة العلم فقد سبق الإشارة إلى مضمونها وأهدافها وقاعدة الفن تشير إلى أن من يتصدى لصيانة الآثار يجب أن يكون على دراسة بالتطور الفني (المعماري والزخرفي والتكنولوجي) للآثار المراد صيانتها بالإضافة إلى تمتعه بالذوق والمهارة الفنية العالية التي تعينه على أداء عمله بإتقان شديد.

ويري Torracà أن مصطلح Conservation يستخدمه الباحثون في الوقت الحاضر في دراساتهم وبحوثهم في ميدان الآثار كمحاولة منهم للتخلي عن مصطلح Restoration الذي كان يطلق في الماضي على الأعمال التطبيقية التي كان يقوم بها المرممون لإصلاح ما قد تلف من الآثار، دون سند علمي لأن مصطلح Conservation يطلق على أعمال صيانة الآثار التي تركز على أسس علمية وفنية وتطبيقية معروفة ومحددة الهدف.

ورغم أن مصطلح Restoration يعتبر أقدم استخدما من مصطلح Conservation في ميدان ترميم وصيانة الآثار إلا أن المصطلح الأول أخذ يتقلص وجوده من على صفحات كثير من الدراسات والبحوث التي يخر بها الباحثون في ميدان صيانة الآثار ويحل محله مصطلح Conservation وربما يكون سبب ذلك الإحساس الذي تولقته أجيال الباحثين من جراء الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها أعمال الترميم الخاطئة التي جرت في الماضي للآثار والمقتنيات الفنية والتي أدت إلى ضياع كثير من المعالم الأصلية لمعظم هذه الآثار والمقتنيات الفنية كما سبق أن أشرنا.

وضع ذلك فإن مصطلح Restoration ما زال مستخدما في ميدان دراسات ترميم وصيانة الآثار جنبا إلى جنب مع مصطلح Conservation خاصة في الدراسات والبحوث التي يقوم بها المتخصصون الفرنسيون حيث

يستخدمون مصطلح Restoration في ميدان الترميم المعماري ومصطلح Conservation في ميدان ترميم الآثار الثابتة والمنقولة وبعض الباحثين الفرنسيين يفضلون استخدام مصطلح Restoration سواء في ميدان الترميم المعماري أو ترميم الآثار المنقولة. اعتقاداً منهم بأن مصطلح Conservation ليس قاصراً على الاستخدام في ميدان صيانة الآثار وإنما يستخدم على نطاق واسع في الدراسات المتخصصة في الحفاظ على البيئة ولبحاث الطاقة بثتى مصادرها. بينما مصطلح Restoration لا يفضل استخدامه هذه المجالات وإنما يستخدم في ميدان ترميم وإصلاح الآثار والمقتنيات الفنية المختلفة.

ويرى Coremans أن مصطلح "صيانة" Coremans يستخدم في ميدان دراسات صيانة الآثار لكي يطلق على الأعمال التطبيقية التي تركز على أسس علمية وفنية التي يقوم بها الباحثون في مجال صيانة الآثار من أجل إطالة حياة الأثر أو العمل الفني المراد ترميمه والحد من خطورة تلفه الطبيعي والسببي لفترة طويلة. أما مصطلح ترميم Restoration فيطلق على عمليات العلاج التي تجري للأثر أو العمل الفني والتي تكون بمثابة العمليات الجراحية التي يقوم بها المرممون من أجل إزالة الأجزاء التي تعرضت للتلف الشديد التي لا تفلح عمليات العلاج المختلفة في إزالة التلف عنها واستبدال الأجزاء التالفة بأجزاء أخرى جديدة من نفس نوع وطبيعة الأثر أو العمل الفني إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ويرى الباحث أن معظم المتخصصين في ترميم وصيانة الآثار يستخدمون مصطلح الصيانة بدلاً من مصطلح الترميم في دراساتهم وبحوثهم لأن مصطلح الصيانة أعم وأشمل من مصطلح الترميم. كما أن أسس الترميم في الماضي كانت غير ثابتة وإنما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحالة التلف التي

وصل إليها الأثر أو العمل الفني والتي يحدد خطورتها للقائمون على العلاج. بينما أسس الصيانة في العصر الحديث تعتبر ثابتة وواضحة لأنها تركز على أسس علمية تهدف إلى دراسة مكونات الأثر المطلوب علاجه وتحديد خصائصه الفيزيائية والكيميائية بالطرق العلمية المتعارف عليها في الاتجاه. واختيار أنسب طرق العلاج وأفضل المواد الكيميائية التي سوف تستخدم في علاج وصيانة وحفظ هذا الأثر في الوقت الحاضر والمستقبل بعيدا عن مصادر التلف.

والواقع أن الدراسات المتأنية التي تهدف إلى توضيح طبيعة عمليات أو صيانة الآثار تؤكد أنه لا توجد اختلافات جوهرية في طبيعة هاتين العمليتين. وأن محاول توضيح الاختلاف بين الترميم أو الصيانة إنما هي محاولات لتحديد مفهوم هذين المصطلحين والتعريف بطبيعة كل منهما.

ومما لا شك فيه أن عمليات ترميم الآثار في العصر الحديث تقوم على أسس علمية وتطبيقية واضحة شأنها في ذلك شأن عمليات صيانة الآثار. فالترميم المعماري للمنشآت الأثرية على سبيل المثال يحتاج إلى دراسات علمية في مجالات مختلفة تخدم مجال الترميم المعماري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مثل الدراسات الجيولوجية والهندسية بفروعها المختلفة وعلوم المناخ والكيمياء والنباتات والتربة وغيرها من العلوم التجريبية والنظرية المختلفة.

وفي هذا الصدد يذكر Winkler أن عمليات ترميم الآثار في العصر الحديث لا تتفصل كل منهما عن الأخرى فهما بمثابة وجهي عملة واحدة وكل منهما مرتبطة بالأخرى، ويعتمد عليهما المرممون والمتخصصون الذين يهتمون بالمحافظة على التراث الإنساني وحمايته من أسباب التلف المختلفة.

ومن المعروف أن هناك علاقة وطيدة بين مصطلح صيانة

Conservation ومصطلح Preservation فكلاهما مرتبطين بالفعل اللاتيني Servare والذي يعني يحفظ ويصون ويعالج.

ولا شك أن عملية حفظ الآثار بعيدا عن مصادر التلف وأسبابه تعتبر من الأهداف الهامة التي يسمي لتحقيقها المتخصصون بكل الوسائل العلمية المتاحة سواء بالنسبة للآثار القائمة والمنقولة.

ومن كل ما سبق يمكن القول أن مصطلح صيانة Conservation يعبر عن تطور ميدان ترميم وصيانة الآثار. بعد أن أصبح هذا المصطلح في الوقت الحاضر يربط بين مصطلح حفظ Preservation وترميم Restoration. ولأن عمليات صيانة الآثار بشمولها ولرعاها على أسس علمية وفنية متطورة أصبحت تشمل على كل العمليات التي يقوم بها المتخصصون في سبيل المحافظة على التراث الإنساني المادي من الفناء والتدهور. كما أصبح المتخصص في صيانة الآثار Conservator يمثل حلقة الاتصال بين علماء الآثار وعلماء العلوم التجريبية التي تخدم ميدان صيانة الآثار وحفظها من التلف.

تطور ترميم وصيانة الآثار

ليس من السهل تتبع المراحل التاريخية التي تكشف عن نشأة عمليات ترميم وصيانة الآثار وتميط اللثام عن تطور هذه العمليات وتلك الفنون بكل دقة وذلك لعدم وجود وثائق كافية يمكن الاستناد إليها لتوضيح هذه الحقائق.

ولكن يمكن القول استنادا إلى مضمون مصطلح Restoration الذي يعني إصلاح وعلاج ما قد تلف من الأشياء المادية التي لها قيمة نفعية أو جمالية أو تراثية بالنسبة للإنسان، فإن عمليات ترميم وإصلاح ما قد تلف من المباني والمقتنيات المختلفة قد عرفها الإنسان القديم منذ أن عرف حياة الاستقرار. وأخذ له مسكنا سواء شيد من جذوع النخيل أو الأشجار وقام

بتسقيفه بسقف النخيل والنباتات الجافة المختلفة وغطي سطحه الخارجي في بعض المراحل التاريخية بطبقات من الطين لسد الفراغات التي قد توجد بين جزوع الأشجار والنخيل. كما توصل الإنسان بعد ذلك إلى تشييد منزل أكثر قوة وصلابة من هذا المنزل البسيط حيث قام بتشبيده بالطوب اللبن المخلوط بالتين مقرط.

وعندما كانت تتعرض هذه المنازل للانهيار بفعل الزلازل أو الأمطار أو العواصف الرعدية أو الحرائق وغيرها من العوامل الطبيعية المختلفة كان الإنسان القديم يعيد بناء هذه المنازل أو إصلاح ما قد تلف من أجزائها.

كما عرف الإنسان القديم كيف يرتق ثوبه ويصلح ما قد تلف من أدوات الصيد والطهي وغير ذلك من الأدوات التي كان يستخدمها في الأنشطة اليومية المختلفة.

وهكذا يمكن اعتبار هذه العمليات البدائية البدائية الأولى لنشأة ترميم المنشآت المختلفة وإصلاح ما قد تلف من الأدوات المختلفة التي تعرضت للتلف كي يستعين بها الإنسان على ممارسة أنشطته المختلفة في حياته اليومية.

وعلى ضفاف النيل وضع الفراعنة منذ القدم للعصور قواعد أقدم حضارة الإنسانية وأكثرها تقدماً. إذ عرف الفراعنة بمرور الزمن كيف يحفظون أجساد موتاهم من البلى والتلف وذلك بتحنيط هذه الموميات. حيث كانوا يقومون باستخراج أحشاء الموتى وبأبقي الأجزاء الأخرى التي إذا ما تركت سواء داخل الجمجمة أو القفص الصدري سوف تتسبب في تعفن المومياء وتعرضها للتلف الشديد.

وحفاظاً على الموميات من التلف قاموا بحشي القفص الصدري

وفراغي البطن والجمجمة بقطع من قماش الكتان المغموس بالمواد الراتنجية كما وضعوا ملح التطرون في هذه الفراغات لكي يمتص الماء الزائد من جسد الميت حتى لا تتسبب هذه المياه في تلف هذه الأجساد.

ومن أجل الحفاظ على المومياءات وحمايتها من التأثيرات الضارة للظروف الجوية المحيطة قام الفراعنة بصب الزيوت والمواد الدهنية والراتنجية الساخنة على هذه المومياءات لسد مسامها حتى لا تتعرض هذه المومياءات.

ويمكن القول بأن الفراعنة قد أدركوا خطورة الظروف الجوية وخاصة الحرارة والرطوبة على النقوش الجدارية الملونة بالأكاسيد المعدنية والمواد الأخرى الملونة ذات المصادر النباتية والمعدنية التي تزيين جدران مقابرهم ومعابدهم. ولهذا قاموا بتغطية أسطح هذه النقوش الملونة بطبقة من زلال البيض لحماية هذه الألوان من التلف حيث أن مادة زلال البيض تحافظ على رونق وجمال الألوان وتجعلها في حالة جيدة.

وقد تمكن Church من التعرف على مكونات زلال البيض ونكر أنه يحتوي على المكونات الآتية:

١- ماء	٨٤,٨%
٢- البومين	١٢,٠%
٣- مواد زيتية ودهنية	٠,٢%
٤- ليسيثين	نسبة ضئيلة
٥- مواد معدنية	٠,٧%
٦- مواد مختلفة	٢,٣%

وقد أشار Church إلى أن مادة الألبومين Albumin تمثل المادة الدهنية اللاصقة في زلال البيض (بياض البيض). وأضاف أن النقوش

الجدارية الملونة التي غطي سطحها بطبقة من زلال البيض، إذا ما أخذت عينة منها وسخنت إلى درجة حرارة ٥٧٥م فإن مادة الألبومين الموجودة من زلال البيض تتحول إلى مادة غير قابلة للذوبان في الماء.

وعلى هذا الأساس تتحول طبقة زلال البيض إلى طبقة واقية تحمي ما تحتها من نقوش ملونة من تأثير الماء والرطوبة بمصادرها المختلفة.

كما استخدم قدماء المصريين المواد الراتنجية الطبيعية الساخنة في تغطية أسطح بعض أثاثاتهم الجنازية التي صنعت من الخشب وبعض تماثيلهم الخشبية وذلك لحمايتها من التلف الناجم عن ارتفاع الرطوبة في الوسط المحيط وهجوم الحشرات والكائنات الحية الدقيقة.

وقد أشار "لوкас" إلى أن مادة الورنيش الراتنجية السوداء التي تغطي أسطح معظم الأثاثات الجنازية مثل التوابيت والتي كشف عنها داخل مقابر الفراعنة ليست هي مادة البتومين Bitumen (الغار الأسود). وإنما هي مادة راتنجية مستخلصة من الكهرمان أو ربما تكون راتنج الدماء.

ويعتقد لوري Laurie بأن مادة الورنيش التي استخدمها الفراعنة في تغطية أثاثاتهم الجنازية الخشبية لحفظها من التلف لم تستخدم في مصر قبل ١٣٠٠ ق.م.

وتعتبر الأمثلة التي سبق الإشارة إليها بعض الدلائل على أن الفراعنة عرفوا فنون صيانة أجساد موتاهم وأثاثاتهم الجنازية وكذلك الأدوات التي كانوا يضعونها مع الموتى داخل المقابر. وذلك بتغطية هذه الأجساد وتلك المواد بطبقة عازلة من الورنيش الراتنجي حتى لا تكون عرضة للتلف بسبب هجوم الكائنات الحية الدقيقة أو الحشرات أو التغيرات المختلفة في درجات الحرارة والرطوبة في الوسط المحيط داخل المقابر التي شيدت بعيدا عن تأثير المياه الأرضية حتى لا تتسبب هذه المياه في تلف محتويات هذه المقابر.

وفي مجالات التشييد وإقامة المنشآت المعمارية المختلفة نجد أن
 الفراغة قد أقاموا منشأتهم المختلفة من معابد وأهرامات ومقابر فوق أراضي
 جافة تتمتع بخصائص موبائكية مناسبة تجعلها صالحة لتحمل المباني
 المختلفة المقامة عليها. وقد استخدموا في تشييد هذه العمارات أجود أنواع
 الأحجار التي جلبوها من المحاجر التي تتميز أحجارها بخصائص فيزيائية
 وكيميائية جيدة حتى تكون صالحة لأعمال البناء والدليل على ذلك أن
 الفراغة عندما شيّدوا هرم زوسر المدرج في الأمترة الثالثة (٢٦٤٩-٢٥٧٥
 ق.م) وكذلك أهرامات الجيزة في الأسرة الرابعة (٢٦٨٩-٢٦٦٤ ق.م) من
 أحجار محلية اقتطعت سواء من محاجر سقارة أو هضبة الجيزة فإنهم قاموا
 بتغطية أسطح هذه الأهرامات بكثل من الحجر الجيري التي جلبوها من
 محاجر طرة والمعصرة لأنهم أدركوا أن الحجر الجيري في هذين المنحجرين
 يتمتع بخصائص فيزيائية وكيميائية جيدة تفوق الحجر الجيري في محاجر
 سقارة وهضبة الجيزة، فالحجر الجيري في محاجر طرة والمعصرة يتميز
 بلونه الأبيض الناصع وصلابته العالية وخلوه من الشوائب والشوّهات
 المختلفة إلى حد بعيد.

ومن الجدير بالذكر أن معظم المعابد والأهرامات المصرية القديمة قد
 تعرضت على مر العصور التاريخية لأسباب التلّف المختلفة مما كان يستدعي
 إجراء عمليات ترميم وإصلاح ما قد تلف منه.
 ويعتبر تمثال أبو الهول من بين التماثيل المصرية القديمة التي
 حظيت بنصيب وافر من أعمال الترميم والتدعيم والتقوية منذ أقدم العصور،
 وحتى وقتنا الحاضر لأن هذا التمثال قد تعرض لتأثير عوامل التلّف المختلفة
 منذ أن اقتطع في هضبة الجيزة إبان عصر الأسرة الرابعة (٢٦٨٩-٢٦٦٤
 ق.م) إذ كانت تغطيه الكتبان الرملية والأثرية التي كانت تحملها للرياح حتى

أدت تخفي معالمه بالإضافة إلى تعرض هذا التمثال باستمرار للتغيرات المفاجئة والمستمرة في معدلات الحرارة والرطوبة والتأثيرات الضارة للأمطار الغزيرة والرياح المحملة بالرمال التي تركت بصماتها المتلفة في جسم التمثال.

ولهذه السباب كان بعض ملوك الفراعنة يأمرون باستمرار بإزالة الرمال والأتربة التي تراكمت فوق تمثال أبو الهول وتنظيف ساحته من هذه التراكومات المتعلقة نظرا للمكانة الدينية التي كان يحظى بها التمثال لدى المصريين القدماء. إذ تشير اللوحة الجرافيقية المقامة أمام تمثال أبو الهول أن الملك تحتمس الرابع ١٤٢٠ ق.م أمر بتنظيف هذا التمثال من الرمال التي غطته وإصلاح الأجزاء التالفة فيه. كما أقام هذا الملك سورا شيد من الطوب اللبن حول أبو الهول لحمايته من الأتربة والتعديبات المختلفة وتشير إحدى المكاتبات إلى أن الملك رمسيس الثاني (١٢٩٠ - ١٢٢٣ ق.م) أمر بإصلاح ما قد تلف في تمثال أبو الهول عندما تعرض للتلف في ذلك الوقت.

ومن أقدم عمليات التدعيم والتقوية التي لازالت موجودة في جسم التمثال تلك التي يعود تاريخها إلى العصر اليوناني والروماني حيث كسيت الجوانب السفلي للتمثال التي تعرضت للتلف الشديد أما بتأثير الرياح أو العوامل الطبيعية الأخرى المختلفة، بكتل من الحجر الجيري تشبه حجم الطوب وتسبب معظم هذه الإصلاحات إلى الملك الروماني Marcus Auereluis (١٦ - ١٨٠م) كذلك إلى الملك الروماني Septimus Serverus (١٩١ - ٢١١م).

ومع قنوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام ١٧٩٨م نجد أن تمثال أبي الهول قد حظي بعناية مجموعة من علماء الحملة الذين أمروا بتنظيفه من الرمال التي تراكمت فوقه ومن حوله. كما قام Cavuglia عام ١٨١٨م

بإجراء عمليات إصلاح وتنظيف واسعة للتمثال. وقد اكتشف Cavuglia بعض أجزاء من دفن تمثال أبي الهول التي كانت قد تساقطت منه. كما قام علماء الآثار الفرنسيين من أمثال Berck عام ١٨٤٠، Mariet عام ١٨٨٤ و Maspero عام ١٨٩٧ بأعمال ترميم وإصلاح ما قد تلف في هذا التمثال وتخليصه من الرمال والأتربة التي تراكمت فوقه ومن حوله. وفي عام ١٩٢٥ قام Baraize بترميم تمثال أبي الهول وملء الفجوات والشروخ التي كانت به بالمونات المختلفة التي ما زالت باقية إلى اليوم في بعض أجزاء التمثال والذي أزاله بعد ذلك عالم المصريات سليم حسن. كما قام سليم حسن بإزالة كميات هائلة من الرمال التي كانت تغطي تمثال أبو الهول وتخفي كثيرا من معالمه.

ترميم وصيانة الآثار عند اليونانيين والرومان:

لا شك أن الحضارة اليونانية والرومانية تعتبر من الحضارات المتطورة سواء في ميدان العمارة أو الفنون الصغرى التي ما زال الكثير منها باقيا إلى وقتنا الحاضر. فلقد خلف اليونانيون والرومان وراءهم منشآت معمارية متنوعة يتميز معظمها بضخامة البناء ودقة التصميم وثراء الزخرفة. وقد أصبحت هذه المنشآت تشكل حلقة هامة من حلقات التطور المعماري والفني لحضارة بني الإنسان.

وتذكر المصادر التاريخية أن اليونانيين والرومان قد اهتموا بإصلاح منشآتهم المعمارية التي تعرضت للتلف أو الانهيار لأسباب طبيعية أو بشرية مختلفة وحافظوا على التحف الفنية التي كانت تضمها هذه المنشآت.

وكان يتولى الفنانون والمهندسون دون غيرهم القيام بأعمال الترميم والصيانة وإصلاح ما قد تلف من هذه المنشآت أو التحف الفنية المختلفة ومن المعروف أن اليونانيين القدماء قد أرسوا تقليدا فنيا يقوم على أساس أن

الفنانين يعتبرون أقدر من غيرهم في ترميم الأعمال الفنية والتحف القديمة لأنهم على دراية بطبيعة العمل الفني وما به من زخارف مختلفة وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقليد الفني ظل متبعاً في ترميم الأعمال الفنية قروناً عديدة في أثينا وخارجها. وقد احتل الفنانون الذين يقومون بأعمال الترميم مكانة طيبة في المجتمع بفضل تشجيع المسؤولين وعليه للقوم وأصحاب المقتنيات الفنية الخاصة لهم. لأنهم في نظر المجتمع يعتبرون المسؤولين عن حماية التراث القومي، وقد شكل هؤلاء الفنانون طوائف حرفية خاصة بهم للعمل في هذا الميدان.

ويمكن القول أن أعمال الترميم المعماري التي قام بها المهندسون أو أعمال الترميم الفني الدقيق التي قام بها الفنانون في ذلك الوقت كانت تعكس أسلوباً ومنهج طوائف المهندسين والفنانين في هذا المجال. إذ كانت تحل كل طائفة بكل الوسائل والسبل أن يبدو العمل الفني أو المبنى الذي أجريت له عمليات الإصلاح والترميم في أجمل صورة. وكان كل مهندس أو فنان يفرض أسلوبه الفني على ما يقوم به من أعمال ترميم مختلفة.

وكان من نتيجة هذه الأعمال التي لم تخضع لأسس علمية وفنية تحفظ للأثر حرمة أن ضاعت المعالم الأصلية للأعمال الفنية وفقدت كثيراً من المنشآت المعمارية عناصرها المعمارية والزخرفية التي أجريت لها عمليات ترميم وإصلاح عشوائية. وقد ذكرت Batchlor أن هؤلاء الفنانين قد بذلوا جهوداً كبيرة في نزع صور للفريسكو الملونة التي كانت تزين جدران المنشآت المعمارية في أثينا من فوق حواملها الجدارية بعد تعرضها للتلف الشديد. إذ قام هؤلاء الفنانين بنزع مساحات كبيرة من طبقة الألوان وأجزاء من الطليقات التي تقع أسفلها في قطعة واحدة. وقد أدى ذلك تعرض صور الفريسكو للتلف وفقدان كثير من أجزائها لأن نزع مساحات كبيرة من

فوق حواملها يحتاج دقة ومهارة عالية يجب أن يتحلى بها من يقومون بهذه العمليات كما أن أداء هذه العمليات يحتاج إلى إمكانيات فنية وتقنية مناسبة تعين على تنفيذ مراحل العمل بصورة جيدة والتي لم تكن متوفرة في ذلك الوقت.

ترميم وصيانة الآثار في العصور الوسطى:

نشأت في العصور الوسطى طائفة أطلق عليها "الفنانون المرممون Aristas restorers في أوروبا- وقد قامت هذه الطائفة بدور هام في إعادة تكوين معظم الأيقونات وأعمال النحت الفنية المختلفة الموجودة داخل الكنائس التي تمثل مناظر دينية مثل السيدة العذراء وهي تحمل ابنها السيد المسيح وصورة القديسين والشهداء والملائكة وغيرها من العناصر الفنية المعروفة في الفن المسيحي. وكانت الألوان الجديدة التي أضافها هؤلاء الفنانون المرممون إلى تلك الأعمال الفنية مخالفة للألوان الأصلية التي تتميز بها هذه الأعمال الفنية والتي تعرضت للتلف وأصبحت داكنة بسبب عوامل التلف الكيميائي الضوئي وغيرها من عوامل التلف ذات المصادر المختلفة. وكان هؤلاء الفنانين المرممين يقومون بتلك الأعمال استنادا إلى حقيقة هامة كانت معروفة في الحياة الثقافية الأوروبية في ذلك الوقت أساسها أن الفن مسخر لخدمة الأغراض والأهداف الدينية. أي في خدمة الرب.

فالمحتوات المختلفة وأعمال التصوير التي تمثل المناظر الدينية غنما هي رموز دينية يجب أن تبدو دائما في أجمل صورة وألوانها جديدة ومشرقة حتى تبعث السرور في نفوس المشاهدين المترددين على دور العبادة.

وقد ظلت هذه التقاليد الفنية متبعة في ترميم وإصلاح الأعمال الفنية الدينية التي تعرضت للتلف سواء المحفوظة داخل الكنائس أو لدى أصحاب المجموعات الفنية الخاصة. وقد تعرضت معظم هذه الأعمال الفنية للتلف

بسبب أعمال الترميم الخاطئة التي أجريت لها وفقدت هذه الأعمال أصلتها بسبب تشويه عناصرها الزخرفية وموضوعاتها الفنية التي اختفت تحت طبقات سميكة من الورنيش الراتنجي والألوان والرسومات الجديدة التي استخدمها الفنانون المرممون في ترميم تلك الأعمال والمقتنيات الفنية.

وترى Rossa Manaressi أن أعمال تلوين المنحوتات للقيمة التي قام بها الفنانون المرممون لم تكن قاصرة على تلوين المنحوتات أو الأيقونات المختلفة التي تمثل معظمها السيدة العذراء وهي تحمل ابنها السيد المسيح وكذلك تمثل القديسين والشهداء والمسيحيين. وإنما قام هؤلاء الفنانين وخاصة في شمال أوروبا خلال العصور الرومانسكي والقوطي بتلوين التماثيل الحجرية وكذلك أغلب المنحوتات الحجرية التي تمثل مناظر دينية أو دنيوية داخل الكنائس بهدف إصلاح أسطحها الخارجية وذلك بتغطيتها بطبقة من الورنيش والألوان حتى تبدو لامعة وتبعث السرور في نفوس المشاهدين.

ويذكر Toesca أن تلوين المنحوتات الحجرية بالألوان المختلفة في إيطاليا امتد من القرن الثالث عشر الميلادي وحتى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي ويضيف Cinnio بأن المسؤولين الإيطاليين أصدروا تعليماتهم إلى المرممين في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي بإعادة تلوين أسطح التماثيل الحجرية القائمة في الميادين العامة بالأكاسيد الذهبية. حتى تبدو هذه التماثيل براقاً ومشعة بالجمال عندما تسقط عليها أشعة الشمس.

وقد أكد المسؤولين الإيطاليون بمرور الوقت أن تلوين التماثيل الحجرية وكافة المنحوتات الحجرية بالألوان المختلفة يفقدها الكثير من قيمتها الفنية والتاريخية ففي القرن الخامس عشر الميلادي حدث تحول هام في الذوق الفني لدى المرممين الإيطاليين تجاه ترميم المنحوتات الحجرية حيث اكتفوا بتنظيف أسطحها من الأتربة والأملاح وحبيبات السناج التي علفت

بهذه الأسطح. ولم يضيفوا إلى هذه الأسطح ألوانا جديدة بناء على تعليمات المسؤولين التي كانت تقضي بعدم تلوين المنحوتات الحجرية لتظل محتظة بطابعها الأصلي القديم وقيمتها الفنية التاريخية.

ويكشف Vassari خطورة الدور الذي لعبه الفنانون المرممون Arsists Restorers في تشويه للمقتنيات الفنية والأثرية والأوربية التي قاموا بترميمها بما يتفق وانطباعاتهم الفنية، دون حرص على ما تتميز به هذه المقتنيات من قيم جمالية وأثرية وقد ظهر ذلك واضحا عندما تعرضت المنحوتات الحجرية والصور الجدارية التي تزيده الكنائس القديمة في إيطاليا والتي يعود بعضها إلى بدايات عصر النهضة والفن القوطي للتشويه وصياع معظم عناصرها الزخرفية بسبب أعمال الترميم الخاصة التي لا تستند إلى أسس علمية وتاريخية وفنية التي قامت بها طائفة الفنانين المرممين في ذلك الوقت حيث قاموا بتغطية أسطح هذه الأعمال الفنية بطبقات من الورنيش ورسما فوق هذه الطبقات مناظر مختلفة تتفق وروح الفن الباروكي.

وتعتبر مخطوطة Volpato المحفوظة في المتحف البريطاني والتي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر الميلادي من أهم المخطوطات التي سجل فيها مراحل ترميم للمقتنيات الفنية التي كانت تجري في الماضي وخاصة صيانة اللوحات الزيتية وغيرها من المقتنيات الفنية التي تعرضت للتلف وقد سجل في هذه المخطوطة أن مراحل ترميم المقتنيات الفنية وخاصة اللوحات الزيتية كانت تبدأ بعمليات تنظيف أسطح هذه اللوحات مما قد علق بها من أتربة وسناج وكذلك لإزالة طبقات الورنيش التي تعرضت للتلف الشديد وأصبح لونها داكنا والمرحلة التالية للعلاج تبدأ بتقوية مبدئية للوحات الزيتية المراد علاجها وتنتهي هذه المرحلة بالتنقية النهائية لكل أجزاء هذه اللوحات التي تعرضت للتلف أما آخر مراحل علاج هذه اللوحات الزيتية

فإنها تركز على وضع هذه اللوحات بعد تنظيفها وتقويتها بقوة شاملة على حامل جديد من قماش الكتان. والجدير بالذكر أن هذه المراحل التي اتبعت في علاج وصيانة اللوحات الزيتية في الماضي ما زالت متبعة إلى اليوم لتحقيق نفس الغرض.

ومن الواضح أن هذه المخطوطة لم تقدر إلى الأدوات والمواد المختلفة التي كان يستخدمها المرممون في مراحل علاج المقتنيات الفنية ولعل السبب في ذلك أن هؤلاء المرممين كانوا يعتبرون عمليات ترميم المقتنيات الفنية سرا من أسرار المهنة التي لا يكشف عنها لأن كل مرمم أو طائفة من المرممين كانت لهم أساليبهم وموادهم الخاصة التي يستخدمونها في علاج المقتنيات الفنية.

إلا أن هذه المخطوطة قد كشفت عن حقيقة هامة فيما يتعلق بعلاج اللوحات الزيتية حيث أشارت هذه المخطوطة إلى أن المرممين كانوا يضعون اللوحات الزيتية فوق حوامل جديدة بدلا من الحوامل القديمة التي تعرضت للتلف الشديد وهي تلك العملية التي يطلق عليها من يقومون بعلاج وصيانة اللوحات الزيتية في الوقت الحاضر مصطلح Relining إذ كان يظن أن هذه العملية قد عرفت لأول مرة مع مطلع القرن التاسع عشر الميلادي. والواقع أن هؤلاء المرممين استخدموها في علاج اللوحات الزيتية في القرن السابع عشر الميلادي وربما قبل ذلك.

وفي دراسة قام بها N. William نذكر أن تاريخ ترميم ألوانى البورسلين مرتبط بصناعة هذه الألوانى وأن الأساليب التي استخدمها المرممون الأوروبيون الأوائل في ترميم هذه الألوانى ترجع أصولها إلى ما قبل القرن السادس عشر الميلادي وهي نفس الأساليب التي اتبعتها الصينيون القدماء في ترميم هذه الألوانى.

وقد سجل هؤلاء الصينيون أسماء المواد اللاصقة التي استخدموها في لصق أواني البورسلين المكسورة وكذلك الأساليب العلمية التي اتبعوها في تحقيق هذا الغرض وذلك في بعض المخطوطات الصينية ففي إحدى هذه المخطوطات التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر الميلادي والتي قام بترجمتها G. Sayer تحت عنوان The potteries of China ذكر أن المرممين الصينيين كانوا يستخدمون دقيق القمح المخلوط بماء الجير لعمل عجينة تلصق بها أواني البورسلين والأواني الفخارية المكسورة.

ومن العجيب أن نفس هذه المواد التي استخدمها الصينيون قد نصحت باستخدامها السيدة S. Beeton في كتابها "إلى ربات البيوت" الذي صدر في لندن عام ١٨٦١ وذلك في لصق الأواني الفخارية والزجاجية وأواني البورسلين المكسورة.

وفي كتاب أصدره E. Spoon تحت عنوان "تجارب علمية وفنية" نصح باستخدام أنواع من الأسمنت في لصق الأواني الفخارية أو أواني البورسلين المكسورة وخاصة أسمنت لندن London cement الذي كان يخلط بقليل من زلال البيض والأسمنت الصيني Chinese cement الذي كان يخلط بالجملكا وبودرة الحظلة. وقد كان هذا النوع من الأسمنت يستخدم في لصق الأواني الزجاجية والفخارية وأواني البورسلين وقطع العاج وقطع الأخشاب التي تعرضت للكسر.

ومن المعروف أن القرن السابع عشر الميلادي قد تميز بازدهار الفنون وخاصة فنون التصوير والنحت. وقد واكب هذه النهضة الفنية تطور كبير في عمليات ترميم المقتنيات الفنية والمنشآت الأثرية حيث أصبح المرممون يهتمون في ذلك الوقت بالمحافظة على القيم الفنية والتاريخية لهذه المقتنيات وتلك المنشآت إلى حد كبير ففي منتصف القرن السابع عشر

الميلادي شاع في الأوساط الثقافية الأوروبية مبدأ ثقافي هام تمسك به المرممون في علاج المقتنيات الفنية. ويهدف هذا المبدأ إلى المحافظة على وحدة العمل الفني عند القيام بترميم وعلاج المقتنيات الفنية والمنشآت الأثرية.

وبالنسبة لترميم وعلاج المنشآت الأثرية، فإن المرممين كانوا يقومون بترميم العناصر الزخرفية والمعمارية في المبني الأثري التي تعرضت للتلف والتي تعود إلى عصر واحد وعند الانتهاء من علاجها ينتقل المرممون إلى علاج العناصر الزخرفية والمعمارية التي ترجع إلى العناصر الزخرفية والمعمارية التي ترجع إلى العصر الذي يليه من أجل المحافظة على الطرز الفنية والمعمارية التي يضمها المبني الأثري الذي يحوي على عناصر زخرفية وإضافات معمارية ترجع إلى عصور مختلفة

وفي القرن الثامن عشر الميلادي قام كثير من المرممين في العديد من البلاد الأوروبية وخاصة في إيطاليا وألمانيا وفرنسا بسد جهود كبيرة في سبل علاج المنشآت الأثرية وحمايتها من التلف الذي ألم بها إذ قاموا بترميم وعلاج العديد من الكنائس والقصور والمارل القديمة وما تضمنه هذه المنشآت من مقتنيات وتخف فنية مختلفة

وكان المرممون في معظم البلاد الأوروبية في ذلك الوقت يتبعون أسلوبا فنيا واحدا تقريبا في ترميم وعلاج المنشآت الأثرية والمقتنيات الفنية ويرتكز هذا الأسلوب الفني على ضرورة علاج العناصر الزخرفية والمعمارية التي تعرضت للتلف الشديد والتي هي في أمس الحاجة للعلاج. وترك العناصر الزخرفية والمعمارية التي ليست في حاجة ماسة للعلاج حتى تحتفظ بقيمتها التاريخية والفنية أطول فترة ممكنة من الوقت.

ومن بين المبادئ الهامة التي أهتم بها المرممون في ذلك الوقت

وعملوا علي ترسيخها عند القيام بعمليات بترميم وعلاج المنشآت الأثرية والمقتنيات الفنية مبدأ المحافظة عيل قيمة الزمن Age value ويعني هذا المبدأ المحافظة علي القيم التاريخية والفنية والجمالية التي تتميز بها العناصر الزخرفية والمعمارية التي تضمها المنشآت الأثرية المختلفة والتي ترجع إلي عصور تاريخية مختلفة وحمايتها من التلف والاندثار لأنها أصبحت تراثا إنسانيا خالدا.

ومع نهاية القرن الثامن عشر الميلادي احتل المرممون الذين يقومون بعلاج المقتنيات الفنية والمنشآت الأثرية ويحافظون علي أصالتها التاريخية وقيمتها الفنية مكانة مرموقة لدي المسؤولين والمسئولين الأوروبيين لأنهم يعتبرون المسؤولين عن حماية تراث الأمة من التلف، وقد انتهى علي أيديهم عصر المرممين للفنانين Artists- Restorers الذين قاموا بتشويه معظم المقتنيات الفنية والمنشآت الأثرية عندما أضافوا إليها الكثير من أساليبهم الفنية وألقوها بذلك الكثير من أصالتها القيمة وقضوا علي قيمتها الفنية والجمالية التي تتميز بها مع مطلع القرن التاسع عشر الميلادي تناولت عمليات ترميم وعلاج الآثار والمقتنيات الفنية. كما أنتقل المرممون إلي مرحلة أكثر تطورا ونضجا وذلك عندما ظهر الباحث الذي يهتم بعلاج وصيانة هذه الآثار وتلك المقتنيات علي أسس علمية ومعرفية تامة بقيمتها التاريخية والفنية والذي أطلق عليه اسم Conservator (أي المتخصص في علاج وصيانة الآثار) حيث ظهر هذا المصطلح لأول مرة علي مسرح الحياة الثقافية في أوروبا مع بداية هذا القرن.

وبمرور الوقت أخذت الهيئات الحكومية والجامعات الأوروبية تهتم بإنشاء المعامل المختصة بعلاج وصيانة الآثار وفحص مكوناتها المختلفة وتحديد طبيعة التلف الذي ألم به باستخدام الأجهزة العلمية الحديثة بالإضافة

إلى التعرف على أهم الخصائص الطبيعية التي تتميز بها المواد الأثرية.

ففي عام ١٩٠٠ أنشئ أول معمل متخصص لفحص المواد الأثرية باستخدام الأشعة السينية وذلك بمتحف Berlin Staatliches Museum بألمانيا الغربية كما استخدمت الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية في فحص اللوحات الزيتية لتحديد مكانتها المختلفة والتعرف على مظاهر التلف وتحديد الإضافات الحديثة بها داخل معامل متحف Vienna Kunst historisches Museum بالنمسا عام ١٩١٥.

وفي عام ١٩٢١ أنشئ بالمتحف البريطاني معمل لفحص وصيانة الآثار وقد ضم هذا المعمل أقساما مختلفة تهتم بترميم وصيانة الآثار العضوية وغير العضوية وفحص مكوناتها المختلفة فحصا دقيقا باستخدام الأشعة السينية وفوق البنفسجية والميكروسكوبات ذات قوي التكبير المختلفة.

وقد شهد عام ١٩٣٠ إنشاء معلمين هامين لصيانة الآثار أحدهما داخل متحف الفنون الجميلة بمدينة بوسطن الأمريكية والثاني بمتحف اللوفر في فرنسا وفي هذا العام أنشئ مركز هام لبحوث وصيانة الآثار داخل معهد Doener Institute بمدينة ميونخ الألمانية كما تم إنشاء مركز معادل في هذا العام داخل معهد Tauber Institute بألمانيا الغربية.

وتعتبر جامعة هارفارد البريطانية أول جامعة ينشأ بها معهد متخصص في دراسة علوم صيانة الآثار على أسس علمية وفنية وتطبيقية وكان ذلك في عام ١٩٤٥ كما أنشئ بجامعة القاهرة أول قسم في الوطن العربي متخصص في تدريس علوم صيانة الآثار بكلية الآثار عام ١٩٧٤ والذي بدأ بتدريس هذه العلوم لطلاب الدراسات العليا.

وفي عام ١٩٣٠ أقيم أول مؤتمر دولي في مدينة روما الإيطالية يهتم بصيانة الآثار وقد ناقشت الأبحاث التي أقيمت في المؤتمر القواعد والأسس

العلمية والتطبيقية التي يجب علي المرممين اتباعها عند القيام بترميم وصيانة الآثار كما ناقشت بعض الأبحاث الأسباب والعوامل المختلفة التي تتسبب في تلف الآثار.

وقد ترتب علي عقد المؤتمر السابق إنشاء للمجالس والجمعيات والمراكز والمعاهد الدولية المختلفة التي تضم الخبراء الدوليين المهتمين بصيانة الآثار وحماية التراث الإنساني من التلف.

ففي عام ١٩٤٦ أنشئ المجلس الدولي للمتاحف International Council of Museums في روما وفي عام ١٩٥٠ أنشئ المعهد الدولي لصيانة الأعمال التاريخية والفنية International Institute of Conservation of Historic and Works of Art ومقر لندن ويعتبر هذا المعهد IIC من أهم المعاهد الدولية التي تلعب دورا هاما في تطوير علوم صيانة الآثار بما يضمه من معامل متخصصة تجرى بها للتجارب العلمية التي تحدد مدى كفاءة المواد الكيميائية المستخدمة في علاج وصيانة الآثار. كما تجري في هذه المعامل الاختبارات الفيزيائية والكيميائية المختلفة لتحديد الخصائص الطبيعية والمكونات الكيميائية المختلفة التي تتميز بها المواد الأثرية.

كما يقوم هذا المعهد بإصدار البحوث والمطبوعات والدوريات العلمية التي تضم البحوث والدراسات التي يقوم بإعدادها خبراء وعلماء صيانة الآثار في شتى أنحاء العالم ولول دورية علمية قام بإصدارها هذا المعهد عرفت باسم Technical studies وقد صدرت في الفترة من ١٩٣٣ حتى ١٩٤١ ثم تغير اسم هذه الدورية إلي اسم دراسات في الصيانة Studies in Conservation والتي ما زال يصدرها المعهد بصفة دورية. وتعتبر هذه الدورية من أشهر الدوريات التي تخدم مجال صيانة الآثار

حيث ينشر بها أحدث الأبحاث التي قام بها خبراء صيانة الآثار ونتائج دراستهم في المجالات المختلفة سواء مجالات فحوص المواد الأثرية أو الطرق العلمية المتبعة في صيانة هذه المواد كما تضم هذه الدوريات التقارير السنوية التي يكتبها خبراء صيانة الآثار الدوليين الذين يعملون في أشهر المراكز الدولية لصيانة الآثار مثل المعهد المركزي للترميم في روما Istituto Centrale del Restauro والمعهد الملكي في بروكسل بلجيكا Institute Royal du Patrimoine Artistique ومتحف اللوفر في فرنسا Louver Museum ومتحف المتروبوليتان في نيويورك Metropolitan Museum .

وفي عام ١٩٥٩ أنشئ في روما أهم مراكز صيانة الآثار وأكثرها نشاطا في العالم والذي يعمل فيه خبراء العالم المتخصصين في صيانة الآثار وقد أطلق على هذا المركز (المركز الدولي لدراسة صيانة وترميم المقتنيات الثقافية :

International Center for the study and the preservation and restoration of cultural property.

ويقوم الخبراء الذين يعملون في هذا المعهد بتقديم الاستشارات العلمية والفنية لدول العالم المختلفة التي تقوم بتنفيذ المشروعات الضخمة لصيانة آثارها وحمايتها من أسباب التلف المختلفة كما يشترك مع هؤلاء العلماء الخبراء الوطنيون في دول العالم المختلفة في تنفيذ المشروعات المختلفة من أجل إنقاذ التراث الإنساني وحمايته من التلف والدمار. والدليل على ذلك ما قام به هؤلاء الخبراء المصريين من جهود كبيرة في سبيل إنقاذ آثار فيلة وأبي سنبل ومقبرة نفررتاري وغيرها من المنشآت الأثرية المصرية القديمة أو القبطية أو الإسلامية التي تعرضت للتلف.

وفي عام ١٩٦١ أقيم أول مؤتمر دولي في روما لدراسة أسباب تلف

الأحجار الأثرية وطرق علاجها وما زال هذا المؤتمر يعد منذ ذلك التاريخ كل أربع سنوات في دول العالم المختلفة كما أن هناك العديد من المؤتمرات الدولية التي تهتم سواء بعلاج وصيانة الأحجار أو النقوش الجدارية والأخشاب وغيرها من المواد الأثرية المختلفة التي تعد بصفة دورية في دول العالم المختلفة وتشرف عليها هيئة اليونسكو ومراكز ومعاهد صيانة الآثار الدولية.

تطور استخدام المواد الكيميائية في علاج وصيانة الآثار:

من المعروف أن مرمي استخدموا في الماضي مواد كيميائية مختلفة في مصادرهما وطبيعتها. وإن كانت معظم هذه المواد ذات مصادر طبيعية (نباتية - حيوانية) كما أتبع هؤلاء المرممين طرقا متعددة في علاج ترميم الآثار والمقتنيات الفنية التي أصابها التلف.

إلا أن معظم هؤلاء المرممين لم يسجلوا ما استخدموا من مواد كيميائية وما اتبعوه من طرق مختلفة في علاج الآثار تسجيلا علميا وأقيا يعين الباحثين من بعدهم على تتبع المرحلة التاريخية المختلفة التي مرت بها عمليات علاج وصيانة الآثار لأن أعمال علاج وترميم الآثار والمقتنيات الفنية في الماضي كانت من الأعمال التي بذل المرممون جهودا كبيرة في سبيل المحافظة على سريتها حتى يظل المرممون الأكفاء متوقفين على غيرهم من المرممين. ولهذا السبب يصعب على الباحث في الوقت الحاضر تتبع المراحل التاريخية المختلفة التي تكشف عن تطور عمليات علاج وترميم الآثار بكل دقة.

ونادرا ما يعثر الباحث في الوقت الحاضر على إشارات ومعلومات واضحة أهم المواد الكيميائية التي استخدمها المرممون في الماضي في علاج الآثار وغيرها من المقتنيات التي قلما يترميمها، وما وصل إلينا في

هذا الشأن مجرد عبارات متفرقة هنا وهناك في كتب مؤرخي الفنون في العصور الوسطى الذين اتفق معظمهم على أن الشموع للمزوجة بالزيوت المجففة Siccative oils كانت من أهم المواد التي استخدمها المرممون في العصور الوسطى لتقوية الأحجار الأثرية الضعيفة.

وينكر Vitruvius Morgan وهو أحد مؤرخي الفنون في القرن الأول الميلادي قد ذكر أن الشموع الساخنة وخاصة شمع عسل النحل Bees Wax المخلوط بزيوت بذرة الكتان كانت من أهم المواد التي استخدمها المرممون في علاج وتقوية التماثيل الرخامية التي تعرضت للتلف.

ومن العجيب أن أهم مؤرخي الفنون من أمثال Bonghini, Vasari, Cellini الإيطاليين وغيرهم من المؤرخين الذين عاشوا في القرن السادس عشر الميلادي لم يشيروا إلا فيما ندر إلى المواد الكيميائية التي استخدمها المرممون في علاج الآثار أو الطرق التي أتبعوها في سبيل تحقيق هذا الهدف إلا أن Estlake قد ذكر أن الشموع المختلفة المزوجة بالراتجات الطبيعية رفقج الدمار Dammar resin قد شاع استخدامها كمواد مقوية للتماثيل الحجرية الضعيفة في إيطاليا منذ القرن العاشر وحتى القرن السابع عشر الميلادي وكان يطلق على هذه المواد المزوجة مع بعضها اسم Cera colla كما أضاف Eastlake أن النحات الإيطالي الشهير pisano قد استخدم المواد التي سبق الإشارة إليها في القرن الرابع عشر الميلادي كمادة ورنوش لتغطية التماثيل وأعمال النحت المختلفة التي قام بنحتها لحمايتها من تأثير الأمطار والرطوبة الجوية.

وقد ورد في مخطوطة Marciana التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر الميلادي والم محفوظة بمكتبة الفاتيكان أن النحات الإيطالي Jacopo de Monte san paolo قد استخدم مخلوطا يتكون من صمغ

السندروس الذي يؤخذ من بعض الأشجار الصنوبرية ، وزيت جوز الهند وزيت بذر الكتان وقليل من مادة البوتاس في علاج أسطح الأعمال الفنية المنحوتة التي قام بتنفيذها لحمايتها من تأثير عوالم التلف المختلفة وخاصة للرطوبة المختلفة.

وأضاف Jacopo Cella Quercia أنه استخدم مجموعة من المواد الكيميائية في تقوية أعمال النحت التي تزين جدران كنيسة patronio التي تقع في مدينة بولونيا الإيطالية ويعود تاريخ إنشائها إلى القرن الرابع عشر الميلادي إلا أنه لم يفصح عن طبيعة هذه المواد الكيميائية وكيفية استخدامها.

وقد كشفت فيما بعد عن طبيعة ومكونات بعض المواد الكيميائية السابقة الأستاذة R. Manaressi التي قامت بأخذ عينات من هذه المواد الموجودة في أعمال النحت التي تزين بعض الكنائس القديمة في إيطاليا وفحصتها بطريقة الفحص الكروماتوجرافي chromatography anlysis . ونكرت في تقريرها أن هذه المواد الكيميائية تتكون من الهيدروكربونات والاسترات الحمضية الدهنية والكحولات. ومن المعروف أن هذه المكونات الكيميائية تدخل في تكوين معظم أنواع وطبقات المواد الأثرية العضوية الأحجار المختلفة التي شيدت منها بعض الكنائس والمنشآت الأثرية في أوروبا.

وفي القرنين السادس والسابع عشر الميلادي لجأ المرممون إلى طريقة جديدة عند استخدام أحجار جديدة التي تحل محل الأحجار القديمة المستخدمة في المنشآت القديمة والتي تعرضت للتلف الشديد. حيث قام المرممون بوضع طبقة من الباتينا patina الصناعية فوق أسطح الأحجار كي تضفي على هذه الأحجار المظهر القديم ولا ينشأ عن وجود هذه الأحجار الجديدة إلى جوار الأحجار القديمة اختلاف واضح في الألوان والمظهر

الخارجي ولتحقيق هذا الغرض كان المرممون يقومون بدهان أسطح الأحجار الجديدة بمخلوط سائل يتكون من حبيبات الكربون المزوجة بمادة اليورين Urine وذلك بعد ترشيحها وتخليصها من الشوائب الضارة. وتكرر هذه الطريقة عدة مرات حتي تكسب أسطح الأحجار طبقة بآئينا لا تختلف في لونها كثيرا عن لون الأحجار القديمة المجاورة لها. وقد أشار إلي هذه الطريقة كل من Bonghini في القرن السادس عشر Baldinucci في القرن السابع عشر الميلادي ولا يخفي علي أحد من المتخصصين في علاج وصيانة الآثار في الوقت الحاضر أن السناج يعتبر من مكونات التلوث الجوي التي تتسبب في تلف مواد البناء المختلفة.

ويذكر النحات الإيطالي Boselli الذي عاش في منتصف القرن السابع عشر الميلادي أن المرممين كانوا يتبعون طريقة استخدموها لأول مرة في علاج أعمال النحت الرخامية التي ترميمها واستكمال أجزائها المفقودة بقطع جديدة من الرخام حتي لا يبدو لون سطح الرخام الجديد مخالفا للون سطح الرخام القديم حيث قاموا بعلاج سطح الرخام الجديد بمحلول مكون من ماء الجير (هيدروكسيد الكالسيوم) المخلوط بنوع من الجبن الطازج الذي كان يطلق عليه اسم provola وكان يضاف إلي هذا المخلوط مسحوق الطوب المحروق حرقا جيدا. ويتكرر علاج سطح الرخام الجديد عدة مرات باستخدام المخلوط السابق حتي يكتسب هذا الرخام لونا قريبا من لون الرخام القديم المجاور له.

وقد قامت الأستاذة Manaressi بتحليل عينة رخام أخذتها من سطح رخام عولج بالمخلوط السابق ووجدت أن هذه العينة تحتوى علي كبريتات الكالسيوم بنسبة ٥٠% كما أنها تحتوى علي نسبة قليلة من الأحماض الدهنية نتيجة اجتواء المخلوط السابق علي الجبن.

ومع حلول القرن الثامن عشر الميلادي بدأ المرممون يستعينون ببعض المحاليل الكيميائية الصناعة في علاج وصيانة الآثار والأعمال الفنية التي صنعت من مواد مختلفة والتي تعرضت للتلف. إذ يذكر Riederer أن أستاذ الكيمياء Von Fuchs بجامعة بفاريا - بألمانيا قام في عام ١٨١٨ وبتقوية الأحجار الأثرية ذات البنية الداخلية الضعيفة باستخدام محلول سيليكات الصوديوم الذائبة Sodium soluble silicate والتي يطلق عليها اسم " الزجاج المائي" كما استخدمت هذه المادة في تقوية أخشاب مسرح قديم بمدينة ميونخ الألمانية كانت تعرضت للحريق.

وفي عام ١٨٦١ اختبر W.Crookes محلول فلووسيليكات الألمنيوم Fluosilicate Aluminiumna في تقوية بعض الأحجار الأثرية كما استخدم نفس المادة لنفس الغرض مع بعض الأخشاب الأثرية أما المحاليل السيليسية العضوية Fluo Soluble organosilicic فقد أمكن استخدامها منذ عام ١٨٥٢ تقريبا في تقوية الأحجار القديمة المستخدمة في بعض الكنائس الأوروبية وخاصة في ألمانيا.

وقد أشار P.Mora إلى أهم المحاليل العضوية وغير العضوية التي شاع استخدامها في تقوية النقوش الجدارية التي تزين جدران بعض الكنائس الإيطالية التي تعود إلى القرن الثامن والتاسع عشر الميلاديين.

ومن أهم المحاليل العضوية التي استخدمت لهذا الغرض ما يلي:-

١. محلول كريمة اللبن المذاب في الكحول النقي.
٢. بياض البيض.
٣. الجمكا البيضاء في الكحول النقي.
٤. الزيوت المجففة (زيت بذر الكتان - زيت جوز الهند) وكانت هذه الزيوت تذاب في زيت الترينتيناب المعني.

٥. شمع عسل النحل وشمع البرافين وكانت هذه الشموع تذاب في الكحول النقي.
٦. الغراء الحيواني المذاب في الماء.

ويمكن القول أن المحاليل العضوية السابقة قد تعرضت بمرور الوقت للتلف الشديد بسبب ما حدث لها من تحولات كيميائية وفيزيائية ضارة غيرت من طبيعتها وألقتها قوة تماسكها وغيرت مظهرها الخارجي نتيجة تفاعل هذه المحاليل مع الظروف الجوية المختلفة ولهذا السبب عدل المرممون عن استخدامها في علاج وصيانة الآثار والأعمال الفنية المختلفة وفضلوا استخدام المحاليل غير العضوية لأنها تعتبر أسهل ذوبانا في المذيبات العضوية وأكثر ثباتا ومقاومة لتأثير الظروف الجوية وعوامل التلف المختلفة من المحاليل غير العضوية التي استخدمت في ذلك الوقت في علاج الصور الجدارية التي تزين جدران بعض الكنائس الإيطالية ومن أهم المحاليل غير العضوية ما يلي:-

Alkaline Silicates	١- المليكات القلوية
Fluorosilicates	٢- الفلوروسيليكات
Silicon esters	٣- استرات السيليكون
Barium hydroxide	٤- محلول هيدروكسيد

وقد أدى التطور العلمي في ميدان الكيمياء خلال القرن التاسع عشر الميلادي إلى ظهور مواد كيميائية جديدة ساعدت على تقدم عمليات علاج وصيانة الآثار وقد لعبت التجارة المزدهرة بين الدول الأوروبية في ذلك الوقت دورا هاما في انتشار هذه المواد في العديد من الدول الأوروبية حيث أخذت هذه المواد طريقها إلى حقل ترميم وصيانة الآثار. ونظرا لأن هذه البلمرات الصناعية بما لها من خصائص فيزيائية وكيميائية جيدة جعلتها

تتفوق على المحاليل العضوية فإن المرممين قد استخدموها على نطاق واسع في عمليات علاج وصيانة الآثار والمقتنيات الفنية المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن البلمرات الصناعية تتميز عن المحاليل العضوية بالميزات الآتية:

١. تعتبر معظم البلمرات الصناعية أكثر ذوباناً في المذيبات العضوية من المحاليل العضوية ولهذا السبب يمكن استخدام تلك البلمرات في تقوية البنية الداخلية للأحجار الأثرية وغيرها من المواد الأثرية المختلفة لسهولة تسربها في مكونات هذه المواد.
٢. تعتبر بعض البلمرات الصناعية أكثر مقاومة من المحاليل العضوية لتأثير الضوء والظروف الجوية المختلفة والكائنات الحية الدقيقة.
٣. تتميز البلمرات الصناعية بسهولة الاستخدام ويمكن استخدامها في ظل ظروف جوية مختلفة.
٤. البلمرات الصناعية تحفظ مواد الآثار التي عولجت بها فترة أطول من المحاليل العضوية وتحافظ على تماسكها وتقوي بنيتها الداخلية.

المخلقات الصناعية واستخدامها في مجال الآثار

استخدمت البوليمرات الطبيعية (الولتجات) في ترميم الآثار ومنذ زمن بعيد وفيما يلي نذكر بعضاً منها: راتنج الدمار وشمع العسل وكذلك الزيوت القابلة للجفاف مثل زيت بذرة القطن والكتان، كذلك الصمغ العربي وغراء السمك وقطران الخشب.

أما المخلقات الصناعية أو المواد المخلقة معملياً فقد بدأ إنتاجها واستخدامها منذ بداية الثلاثينات (١٩٣٠) والهدف من استخدام هذه البوليمرات في ترميم الآثار ينحصر في ثلاث:-

Adhesives

١- لصق الأجزاء المكسورة....

وتوجد للمخلفات تجاريا في صور مختلفة حسب الحاجة لاستعمالها، فهناك اللواصق، وتختلف أنواعها باختلاف المواد المراد لصقها، وتكون لواصلق الأحجار الجيرية أكثر قوة وصلابة من لواصلق الأحجار الجرانيتية، كذلك توجد المخلفات في صورة مواد مقوية للمواد المماسية التي تعرف باسم " consolidants " حيث تستعمل بالغمر أو الرش، كما تتواجد بهدف المعالجات السطحية في صورة ورنيشات لعزل أسطح اللوحات الزيتية أو المعادن أو الأخشاب.

ولقد وجد بالتجربة أن للمخلفات الصناعية أحيانا مميزات قد تتفوق على البوليمرات الطبيعية السابقة ذكرها وعلى سبيل المثال فمن الشموع المخلفة من نوع الشموع عديدة التبلر (polycrystalline wax) والتي يمكن الحصول عليها معمليا في صور فيزيائية متعددة (سوائل - عجائن - مواد صلبة) وذلك بناء على درجة تبلرها (n) بينما كما هو معروف أن الشموع الطبيعية مثل شمع الضل مثلا يوجد في صورة صلبة فقط في الظروف العادية، كما أنه من العيوب الخاصة بالشموع الطبيعية أنه نسمي الملمس، يتلصق به الأتربة بسرعة بينما الشمع المخلق ليس به هذه الخاصية، ومن جهة أخرى فإن الشمع الطبيعي يتآكل في المذيبات العضوية مثل البنزين بأضراره وقابليته للاشتعال وسمية بخاره بينما الشموع المخلفة في أبسط صورها تتآكل في الماء فقط.

والمخلفات الصناعية أو البلاستيكات أو البوليمرات وهي مواد يتم تحضيرها معمليا أو صناعيا من مواد أولية تعرف بالمونيمرات وهي من أصل بترولي غالبا وذلك بإضافة مواد خاصة أخرى تعرف بإضافة مواد

وذلك للحصول على المنتجات أو المواد لها حواجز جديدة، يمكن تطويرها أو تغيير خواصها لتصبح أكثر مرونة أو مقاومة للتأكسد أو بواسطة ذرات المواد المتعددة أو ما يعرف بالبلمرة.

ما هو البوليمر: POLYMER

هو مركب يتكون من جزيئات عملاقة تتكون من مئات أو آلاف أو ملايين من الوحدات الصغيرة من الذرات أو الجزيئات الصغيرة.

Polymer is a name given to very large molecule which contain hundred, thousand or million of atoms or small molecule.

ويتكون البوليمر من خلال وحدات مكونات أساسية تعرف باسم المونيمرات قد تتشابه به أو تختلف تتصل مع بعضها بصورة متعاقبة بواسطة روابط كيميائية وعدد تكرار المونيمرات في جزي البوليمر يرمز له الرمز (n) يعرف بدرجة التبلمر (Degree of polymerization) وتعتمد الخواص الطبيعية للبوليمر على هذه الدرجة وقيمتها، ويختلف البوليمر في خواصه وصفاته عن المونيمر اختلافا كبيرا وبصفة عامة فإن اختلاف الخواص الفيزيائية للبوليمر يعتمد على عاملين:

١- نوع المونيمر.

٢- عدد مرات التكرار في سلسلة البوليمر.

وعلى سبيل المثال كلما زادت درجة التبلمر كلما قلت اللقالبية للذوبان كلما زادت صلابة البوليمر.

عملية البلمرة POLYMERIZATION

هي عملية إتحاد كيميائي بين عدد كبير جدا من الوحدات الأساسية

(المونيمرات) وهي ذات وزن جزئي صغير نسبياً تكون جزئياً كبير جداً يعرف بالبوليمر وهو ذو وزن جزئي.

أنواع البلمرة :

١- البلمرة المتجانسة Homopolymerization

حيث يستخدم في التفاعل نوع واحد فقط من المونيمر الذي يتحد مع نفسه معطياً بوليمر تركيبه الأساسي هو تكرار لتركيب المونيمر الأصلي وفيما يلي مثال ذلك:

٢- البلمرة غير المتجانسة Co-polymerization

حيث يستخدم أكثر من نوع من المونيمر وذلك للحصول على بوليمرات ذات خواص جديدة كما هو الحال في بلمرة البيوتادين والاسيتيرين Butadiene and styrene معاً حيث يكون نوعاً جديداً من المطاط . الكاوتشوك) العادي يختلف عن المطاط التقليدي المصنوع من البيوتادين وحده.

من أمثلة البلمرة غير المتجانسة البارالويد paraloid By₂ ويستخدم كورنيش للوحات الزيتية والعادي وكمادة مقوية وهو كبوليمر مكون من مونيمرات.

Mon.1	Methyl acrylate	مجموعة ميثيل	CH ₃
Mon.2	Ethyl methyl acrylate	مجموعة إيثيل	CH ₃ -CH ₂

ومن أمثلتها أيضا Beva adhesive ويستخدم أيضا في اللوحات الزيتية ويتكون من:

Mon.1 Vinyl acetate

Mon.2 Ethylene

ومثال ثالث لهذا النوع : Polyvinyl ويتكون من:

Mon.1 Vinyl acetate

Mon.2 Ester of maleic acid

تقسيم البوليمرات بناء على طرق ترتيب المونيمرات
داخل جزيء البوليمر غير المتجانس:

أولاً: ترتيب تبادلي
Alternative Co- polymer

ثانياً: ترتيب عشوائي
random Co- polymer

ثالثاً: ترتيب في مجاميع متكررة
Block Co- polymer

الطرق المستعملة لانعام عملية البلمرة (أي تحويل المونيمرات لبوليمرات)
وتتم بالطرق الآتية:

1. الطرق الضوئية، مثل استعمال الأشعة فوق البنفسجية U. V. Rays
2. بتأثير أشعة جاما (radiation) أو أشعة (x) أو بتأثير تيار كهربائي ذو ذبذبة عالية.
3. بتأثير الحرارة المرتفعة.

٤. بتأثير عامل مساعد أو مادة منشطة.

الطرق الكيميائية للبلورة

أولاً: من الناحية الكيميائية !

١- بلورة بالإضافة Addition reaction

مثال ١: الايثلين إلى البولي الايثلين (بلورة متجانسة بالإضافة) .

مثال ٢: بإضافة الكبريت للمطاط الطبيعي يتحول لمادة صلبة طبيعية وتسمى
فلكنة المطاط (vulcaization of Rubber) والمطاط الطبيعي
يتكون من البولي إيزوبرين.

ثانياً: البلمرة بالتكاثف Condensation polymerization

مثال ١: تكوين بوليمر الفينولي فورمالدهيد phenol- formoldehyde

مثال ٢: تكاثف بنزع الماء لتكوين البولي إستر : Terephthalic acid

ويصبح التركيب الكيميائي للبولي إستر هو: " polyethylene terephthalate " ويعرف تجارياً بالتريلين أو الداكرون (terylens, Dacron) .

تقسيم البوليمرات طبقاً لترتيب الوحدات الأساسية في جزئ البوليمر

أولاً: بوليمرات في صورة سلاسل جزيئية طويلة

long chain molecules (linear chains)

وهي بوليمرات ترتبط فيها الوحدات الأساسية للمونومرات برابطتين

جانبين مكونا جزئ خطي طويل منتظم فيه الوحدات الأساسية علي امتداد طول السلسلة البوليمدية ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي:-

جزئ خطي - M - M - M - M - M -

حيث (M) هي الوحدة الثنائية الأساسية (Monomer) وتتميز الجزيئات الخطية بأنها يمكن أن تترتب في صورة موازية لبعضها البعض لتكون سطح نسيجي الشكل أو قد تلتف حول بعضها مكونة شكل كروي كما في المطاط ومن أمثلة البوليمرات الخطية البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبولي إستر والبولي أمين وهي بوليمرات يمكن الحصول منها علي سطح نسيجي أو شرائح بلاستيكية وتتميز هذه البوليمرات بالمتانة (المرونة في نفس الوقت وكذلك قابليتها للذوبان في مذيبات خاصة أيضا تتميز بقدرتها علي الانصهار بارتفاع درجة الحرارة.

Soluble in appropriate solvents or range of solvents and it remain permanently fusible.

وهذا النوع من البوليمرات هو أبسط الأنواع حيث أن الشكل الجزيئي يشبه حبات السبحة أو العقد حيث تتمثل الحبات في شكل الوحدات التركيبية وبتصالها الجانبي تكون سلسلة البوليمر الطويلة وأبسط أنواع البوليمرات الخطية كما سبق هو البولي إيثيلين ويتكون من بوليمر الإيثيلين كما سبق وقد أنتج أول مرة عام (١٩٣٠) وهو أحد المواد الأساسية التي استخدمت فيما بعد بشكل كبير في صناعة البلاستيك ومنتج البولي إيثيلين وهي مادة تستعمل حاليا في صناعة الحقائب البلاستيك والعبوات البلاستيكية ومن أمثلة البوليمرات الخطية الطبيعية السيليلوز.

- بولي فينيل كلوريد (Poly vinyl chloride) (P.V.C)

ثانياً: البوليمرات المتشعبة

وهي في الواقع بوليمرات خيطية ولكن تحت ظروف خاصة يحدث تشعب للسلسلة الطويلة في صورة تشعب جانبي وتسمى بالمتشعبة حيث تكون السلسلة الجانبية أقل طولاً من السلسلة الأساسية ومن أمثلتها: (جزئيات النشا) وبعض الراتنجات والبوليمرات الأخرى الشبيهة بها، ومن أمثلتها أيضاً خلاص البوليفينيل

تعتمد الخواص الطبيعية لهذا البوليمر على درجة التبلر: حيث أن البوليمرات العالية تكون شحيحة اللب، وفي بعض الأحيان لا تذوب بالمدة وبصفة عامة فإن البوليمر يقل قابليته للذوبان بزيادة وزنه الجزيئي.

ثالثاً: البوليمرات الشبكية (net - work polymer)

في هذه الحالة تتكون روابط كيميائية بينية تربط بين جزئيات البوليمرات الخيطية أو امتشعبة مكونة ما يعرف بالتركيب الشبكي وتتوقف

صفات هذا النوع من البوليمرات على عدد الروابط البينية التي تربط السلاسل الرئيسية وهذه البوليمرات يمكن أن تكون مرنة كالمطاط أو صلبة عند زيادة هذه الروابط بصورة كبيرة. تتميز البوليمرات الشبكية بصفة عامة فإنها لا تنصهر (infusible) كما أنها غير قابلة للذوبان (insoluble) ولكنها قد تنتفخ فقط (Swell) في بعض المذيبات إلى حد ما ومن أمثلة هذه البوليمرات الشبكية الفينول - فورمالدهيد واليوريا فورمالدهيد في مراحل بلمرتها المتقدمة.

تقسيم البوليمرات حسب تأثير الحرارة عليها

أولاً: بوليمرات تلين بالحرارة : Thermoplastics

وتتصلب بالبرودة وسبب التسمية لهذا النوع من البوليمرات هو ظاهرة الحالة اللينة للبلاستيك عند تسخينه وبالتكرير يعود البلاستيك للحالة الصلبة مدة أخرى ولهذا توصف هذه البوليمرات بأنها عكسية التأثير بالحرارة:

$$\left(\text{Soft} \xrightleftharpoons[\text{Heat}]{\text{Cold}} \text{Hard} \right)$$

وهذه البوليمرات في الغالب هي البوليمرات الخيطية

ثانياً: بوليمرات تتصلب بالحرارة : Thermosettings

وهذه البوليمرات تتحول بارتفاع درجة الحرارة من الحالة اللينة إلى الحالة الصلبة أو بصورة غير عكسية

(Soft state by heat → solid state)

حيث أن المادة الصلبة المتكونة لا تعود مرة أخرى إلى الحالة اللينة (الرخوة) ويرجع عدم تأثر هذه البوليمرات بالحالة الصلبة في أنها قد تحولت من التركيب الخيطي إلى التركيب الشبكي المعقد، لذلك فإنها تشبه هذا التركيب في خواصه حيث لا تنوب في المذيبات المختلفة بجانب خاصية عدم انصهارها بالحرارة. وقد أمكن حالياً تحويل المركبات الخيطية إلى شبكية بدون رفع درجة الحرارة وذلك باستعمال المواد الكيميائية المساعدة أو المنشطة لهذا التفاعل والتي تعرف بالمصلبات (المجمدات) (Hardners) حيث بإضافتها تتم عملية البلمرة في درجة الغرفة بدلاً من درجات الحرارة المرتفعة وتسمى هذه المركبات الجديدة المحضرة بدون رفع درجة الحرارة باسم " Coldsetting Resins " أو البوليمرات المتصلبة على البارد وفي

كلتا الحالتين فإن تحويل البوليمر الخطي إلى بوليمر شبكي يتضمن تكوين روابط عرضية (cross- linkings) وبذلك تحويل أو تحول إلى البلمرات الشبكية التي لا تنصهر أو تنوب وفيما يلي حدود مقارنة بين البوليمرات من النوعين السابقين.

بوليمرات ثرموبلاستيك : Thermoplastics (تلين بالحرارة)	بوليمرات ثرموسيتنج : Thermosettings (مستقرة بالحرارة)
<p>هي بوليمرات خطية long chain polymer تلين بارتفاع درجة الحرارة وتتصلب بالتبريد مرة أخرى عكسية التأثير بالحرارة Materials capable of being moulded by heating . ويمكن أن تضاف عليها مواد لتحسين خواصها على سبيل المثال لزيادة درجة اللبونة وهذه المواد في الأصل ترجع إلى انزلاق الجزيئات الخطية مع بعضها البعض وتزيد هذه الخاصية molecules can be made to slide over one another relatively easy particularly will increasing temperature .</p>	<p>هي بوليمرات شبكية net-work polymer هي بوليمرات تتكون من جزئ متماسك عملاق في صورة شبكية لا مجال فيها للانزلاق أو خاصية اللبونة. Nosliding between molecules ويرفع درجة الحرارة تزيد درجة البلمرة ليتكون مركب صلب محدد ثابت لا يتأثر بارتفاع درجة الحرارة.</p> <p>Produces permanent set of Materials thermoset</p> <p>وبالتالي يقال أن تأثير الحرارة التكويني غير عكسي على هذه المواد. Irreversible</p>
<p>بعض البوليمرات الثرموبلاستيكية تكون لا بلوري تماما. Some polymer are completely amorphous. والبعض الآخر يكون به نسبة عالية من الشق لابلوري. Some are mainly amorphous والبعض الآخر يكون به نسبة ملحوظة من التركيب البلوري others have a significant deyrce of crystallinity.</p>	<p>والبلمرات الشبكية هي مواد صلبة هشة لا تلين بالحرارة tends to be brittle and hard. It does not soften on heating. وبالتسخين الشديد تنقسم المادة الشبكية أو تحترق منكشبة.</p> <p>When heated it may then burn on or crumble.</p> <p>في الحالة الصلبة تكون البوليمرات الثرموسيتنج</p>

Thermoplastics : بوليمرات ثرموبلاستيك (تلين بالحرارة)

على سبيل المثال في بعض الأشكال بوليمر بولي إيثيلين تكون النسبة البلورية أكثر من 50%.

In some forms of polyethylene more than 50% of crystallinity.

حيث أن درجة التبلر في البوليمر يعتبر عاملا مهما بتحديد خواصه.

The degree crystallinity in polymer is important in determining of properties.

الشكل البلوري: Crystalline structure

يتكون من جزيئات خيطية متجاورة تتكون بينها روابط عرضية ثانوية قوية نظرا لوجود مجموعات قطبية، polar side groups مثل مجموعة الهيدروكسيل OH والكربونيل C=O ومن أمثلة المركبات البلورية الثرموبلاستكية ما يلي = بولي إيثيلين (PE) Poly Ethylene، البولي استر saturated polyester، خلات الميليلور polyamide. E.g. Nylon والنايلون وعند سحب ألياف البوليمرات الخيطية ذات المجموعات القطبية فإنه تزداد نسبة البلورية فيها كما يحدث لألياف ميليلور القطن حيث تعالج الألياف القطن تحت تأثير شد شتتيد وتستطقت الجزيئات في اتجاه واحد ومعظم البوليمرات الثرموبلاستكية خيطية تحتوي على جزي غير بلوري عادة مهما كانت درجة تبلرها ومن

Thermosettings : بوليمرات ثرموسيتنج (مستقرة بالحرارة)

لا بلورية in solidstate, the arrangement of atoms or molecules has regular order

مثال لهذا النوع من البوليمرات: الزجاجات Glasses والتزجيج Glazes، كلما زادت عدد الروابط العرضية في المركب وبالتالي كلما قلت أطوال هذه الروابط كلما زادت صلابة البوليمر الشبكي وارتفعت خواص الميكانيكية للبوليمر الصلب.

Mechanical strength reigidity and hardness

كذلك تريد عدم قابلية الفولان في لشكل القابلوري هو شكل غير منتظم Irregular structure مع عدم وجود مجاميع قطبية جانبية no polar side groups ويشمل هذا النوع الدهانات التقليدية أو الزيوت القابلة للجفاف.

Traditional paints (drying oils)

والتي تتكون من زيت مثل زيت بذرة القطن أو الكتان nature fatty oil (unsaturated) والذي يكون في الأصل بوليمر خطي غير مشبع. مفاعلة مع أكسجين الهواء بالإضافة:

Thermoplastics : بوليمرات ترموبلاستيك (تلين بالحرارة)

المعروف أن البوليمرات ليس لها درجة انصهار محددة ودرجة التحول (T_g): للبوليمرات الترمو بلاستيكية .

Glasstransition temperature (Glass points)

وهي درجة الحرارة التي يتحول البوليمر اللابلوري عندها من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين (T_g)

Solid $\overline{T_g}$ Soften

درجة التبلر لها تأثير على خواصه حيث تكون الجزيئات في المركبات البلورية مرتبطة ببعضها البعض عكس حالة المركبات للابلورية وفي حالة المركبات البلورية تكون المسافة بين الجزيئات أقل وبالتالي قوة التجاذب تكون أكبر لتكوين روابط ثاقوية قوية تعطى قسرا من التماسك والصلابة التي تتميز بها المركبات البلورية عنه في حالة اللابلورية.

High strength and rigidity of crystalline polymers.

كما أن زيادة نسبة التبلر في البوليمر في البوليمر تقلل من قابليته للذوبان أو التخلل بواسطة الهواء أو القلويات.

Thermosettings : بوليمرات ترموسيتنج (مستقرة بالحرارة)

في المناطق غير المشبعة تتكون روابط عرضية لوكسجينية محولة المركب إلى شبكي وبالتالي تحول الزيت من الحالة السائلة (خطي)

All thermosetting are amorphous.

ومن أمثلة البوليمرات الشبكية اللابلورية ما يلي:

Poly methylmethacrylate PMMA & its co- polymers; polyvinyl acetate poly ethylene (copolymer) polystyrene (P.S.)

درجة الانتقال (التحول) الزجاجية

Glass transition temperature Tg

Definition

It is the lower limit of temperature which soften the polymer from being solid to be like liquid.

في الحالة الصلبة يكون البوليمر البلوري صلب ويرفع درجة الحرارة بعد درجة الانتقال والتحول الزجاجية يكون البوليمر اللابلوري يصبح ليئا ومطاطيا ويصبح أكثر قابلية للذوبان ويمكن أن يتخلله الهواء بصورة أسهل (soften & more rubber like properties) والمركبات البلورية أيضا (Tg) حيث أنها تحتوي على جزء لا بلوري وهو الذي يعطي لها هذه الخاصية ولكن بصفة عامة فإنه البوليمرات التي تحتوي على نسبة بلورية تكون ثرموبلاستيكية خيطية مثل:

Cellulose acetate – polymethyl metha acrylate – poly vinyl acetate-

وهي مواد ثرموبلاستيكية خيطية صلبة خشنة مثل الزجاج عند درجة حرارة الغرفة ويخضع هذه البوليمرات بكمالويات خاصة تنخفض (Tg) الخاصة بها ويلتالي تتحول إلى مواد سائلة عند درجة حرارة الغرفة وهذه المواد المضافة لخفض درجة (Tg) تعرف بالمواد الملدنة (plasticizers) .

المواد الملونة:

هي مواد كيميائية تضاف إلى البوليمر لتضفي عليه مزيدا من الليونة flexibility وهي عبارة عن مواد سائلة متطايرة أو غير متطايرة مثل الكافور، زيت الخروع، أو ثنائي بيوتيل الفثالات (Dibutyl phthalate)

المواد المالئة: Fillers

وهي مواد تضاف إلى البوليمر لتزيد من صلابته وترفع من مقاومته للحرارة وتقلل من درجة إنكماشه عند ضغطه مثل مسحوق الخشب أو الزجاج أو الكوارتز أو السبناج أو الجرافيت الناعم أو مساحيق كبريتات الباريوم أو الكاولين أو بودرة التلك أو ألياف مثل ألياف القطن والاسبستوس أو الألياف الزجاجية أو مسحوق المعادن وغيرها.

المواد المضافة:

قد تكون مواد ملونة (pigment) أو مواد تمنع تكسر البوليمر بواسطة الضوء أو الأكسدة compound inhibit the breakdown of the polymer ولكن بعض هذه الملونات للأسف عند إضافتها للبوليمر تظهر أنها تتأثر " by light or oxidation " تؤدي إلى سرعة تقادمه كما هو الحال في بعض اللواصق ومواد التغطية السطحية وذلك في حالة وجود ملدن متطاير " cause ageing problems inadhesion & coatings . "

تجمع بين السلاسل الجزيئية للبوليمر وتتوسط بينها ولهذا فهي تضعف الروابط بين هذه السلاسل وبالتالي تسهل حركة إنزلاقها بين بعضها البعض وبالتالي تسهل وتزيد ليونتها ويفضل بل مطلوب أن يكون الملدن له صفة الإذابة للبوليمر وغير متطاير أي لا يتبخر بسرعة أو يتبخر ببطء، وعادة يكون الوزن الجزيئي للملدن أكبر من (٣٠٠) حيث أنه باستعمال الملدن ذو وزن جزيئي صغير يكون مريع التبخر وبالتالي فإنه مستقبلا يضاف على البوليمر أعراض للتقادم سواء عند استعماله كلاسق أو كمادة تغطية أو كمادة تقوية وهذه الظاهرة يمكن ملاحظتها عند استعمال الكافور (camphor) كمادة ملدنة مع بوليمر خلاص السيليلوز (cellulose acetate) علما بأن نترات السيليلوز بدون إضافات تكون مادة صلبة ثرموبلاستيكية عند درجة حرارة الغرفة ودرجة التحول بهذا البوليمر تكون مرتفعة جدا، أما عند إضافة الكافور كمادة ملدنة له يتحول لمادة لينية في درجة حرارة الغرفة تعرف باسم "celluloid" ومن الأمثلة الأخرى لتأثير المواد الملدنة ما يلي:

مادة (PVC) وهي مادة نقية صلبة جامدة ثرموبلاستيكية

(PVC) pure form → hard - rigid plastic

وهي مادة بوليمرية تصنع منها زجاجات البلاستيك الخاصة بالعصائر التجارية وعند إضافة مادة ملدنة لهذا المركب يتحول لمادة لينية يمكن تشكيلها بسهولة لتصبح نوع من الجلد الصناعي يستعمل تجاريا في صناعة الملابس وأغلفة الكتب ومقاعد السيارات والجلوانات (leather , cloth, book, binding, car seats & gloves)

وهذه المادة الملدنة المضافة هو الاستر (حمض + كحول) والاستر

يتكون كما يلي : كحول يحتوي علي (٨) ذرات كربون + حمض
الارثوفثاليك

Orthophthalic acid + alcohol contains & carbonatoms

وهو يحول (PVC) الصلب إلى مادة لينة سهل تشكيلها.

مثال آخر: للإضافة الملدن :

بالنسبة للدهانات المستخدمة صناعيا (paints) فإنه يجب أن تكون
سائلة عند درجة الحرارة العالية (أي أن درجة التحول Tg تكون أقل من
درجة حرارة الغرفة متى تصبح الدهانات في حالة سائلة عند درجة حرارة
الغرفة حتي يمكن تطبيقها علي الأسطح فإنه يضاف لها ملدن متطاير
(volatile lasticizer) إلي البويات الثرموبلاستيكية المستعملة في
الدهانات (thermoplastic paints polymer) وعند تطبيق البوليمر
الملدن علي الأسطح معرضة للجو يبدأ في الجفاف حيث يتطاير الملدن
المتطاير تدريجيا من سطح البوليمر لترتفع تدريجيا درجة (Tg) لترتد عن
درجة حرارة الغرفة وبالتالي تتحول طبقة الدهان السائلة المطبقة علي
الأسطح لطبقة صلبة رقيقة من خلال عملية الجفاف والتطاير الملدن.

The plasticizers is slowly lost by evaporation, this
producing arise Tg.

الخواص المختلفة واستعمالها في مجال الآثار

ترتبط ذرات المادة مع بعضها البعض بروابط أولية قوية جدا بين
الذرات primary bonds between atoms ثم ترتبط جزيئات المادة
بروابط ثانوية في داخل المادة الصلبة secondary bonds between
molecules.

وعند كسر المادة الصلبة تكون سطح الكسر غير منتظم وإن ظهر

للعين المجردة منتظما، حيث أنه بالفحص الميكروسكوبي يظهر غير منتظم كما هو الحال في كسر الزجاج، وعدم الانتظام عند سطح الكسر يرجع لتفتت هذا السطح عند كسره مما يستحيل معه ضم الأجزاء المكسورة لبعضها البعض بدون وجود فاصل واضح يشغله الهواء بما يستحيل معه الارتباط التام لهذه الأجزاء المكسورة عند خط الكسر. وكما أنه بمجرد حدوث الكسر فإن سطح المادة المكسورة يتعرض للظروف المحيطة الملوثة مثل الأكسجين وبخار الماء والغازات الملوثة للهواء وكذلك لأي كيمائيات تتواجد في بيئة الأثر وتحيط بالمادة الأثرية المكسورة، لذلك فإن ذرات وجزيئات المادة الأثرية عند سطح الكسر تصبح حرة لتكون روابط مع جزيئات وذرات المواد الملوثة البيئة المحيطة السابق ذكرها على سبيل المثال:

ويتأكسد سطح كسر المعدن من خلال تكوين روابط أساسية أو أولية بين ذراته وأكسجين الهواء، كما أنه تتكون روابط هيدروجينية بين بخار الماء الجوي والمواد العضوية مثل الورق والخشب وتتراكم هذه الجزيئات الجديدة ستؤدي لتكون طبقة من الأكسيد في الحالة الأولى ومن الماء في الحالة الثانية على سطح الكسر الفاصل.

كيف يتم ربط الأجزاء المكسورة أو الممزقة مع بعضها

أولا: الطريقة الميكانيكية

وهي وسيلة لا يستعمل فيها كيمائيات، وتستخدم لربط القطع مع بعضها لبعض بطرق ميكانيكية مثل خياطة المنسوجات الممزقة كذلك وصل قطع الخشب مع بعضها بواسطة التراكيب الصناعية (التعشيق) أو المسامير. وفي الحالة الأخيرة من الربط الميكانيكي يمكن أن يحدث تفاعل كيميائي مستقبلا مثل صدأ المسامير في الأخشاب أو تعفن الخيوط في خياطة النسيج مما يؤدي إلى انهيار وسيلة الربط الميكانيكي في بعض الأحيان.

ثانيا: الطريقة الكيميائية

وهذه الطريقة تتضمن استعمال لاصق يمكن أن يملأ الفراغ بين القطع المكسورة ويلصقها مع بعضها البعض مكونا طبقة بينية رابطة صلبة من اللاصق المستخدم يرتبط بسطح المادة المطلوب لصقها بواسطة روابط كيميائية ثانوية بين جزيئات كل من سطح المادة والمادة اللاصقة ويستخدم حاليا العديد من المخلفات الصناعية كإصاق بجانب اللواصق الطبيعية مثل الغراء والنشا وغيرها.

مواصفات اللاصق المطلوب استحداثه في مجال ترميم الآثار

إن تكون خواص اللاصق من ناحية قوة اللصق ودرجة الصلابة مناسبة لظروف المادة المراد لصقها وأن يكون مظهر اللاصق عند تطبيقه ممثلا وصلة غير ظاهرة أو مشوهة من الناحية التقنية، سليمة ومقبولة من حيث اللزوق العام وعلى سبيل المثال:

١. مطلوب لإصق تعطي لحام قوي، "Strong Joins".

٢. تقادم التآكل أو التحلل بالاستعمال أو بالتقادم.

Resist degradation of using or which caused by chemicals in the new environment.

٣. أن تكون اللاصق المستعمل عكسي أي يمكن إذابته مستقبلا عند الحاجة لذلك بمذيبات بسيطة وعامة مثل الماء والمذيبات العضوية البسيطة ولا يحتاج إلى مذيبات قوية أو ضارة بالمادة الأثرية، أما اللواصق غير القابلة للذوبان تماما بمرور الزمن فمرفوض استعمالها في مجال ترميم الآثار.

٤. أن لا يغير اللاصق أو اللحام من مادة الأثر، على سبيل المثال: لحام المعادن على الساخن يغير من خواص المعدن الملحوم (brassing & welding) بينما يكون سبيكة معه مما يغير من خواص المعدن الأثري.

وهو مرفوض ، في مجال صيانة الأثاث.

٥. أن يكون اللاصق غير مكلف (رخيص) وأن لا يكون له ضرر على المرصم الذي يستعمله مثل بعض اللواصق التي تطلق غازات ضارة، واللاصق وهو مادة سائلة تتحول لمادة صلبة عند الحاجة لذلك معطية خواص لاصقة ويفضل في مجال ترميم الأثاث اللواصق التي تتصلب عند درجة حرارة الغرفة ولا تعطي أي انكماش.

ويمكن تلخيص الصفات المراد توافرها في اللاصق المستعمل في ترميم الأثاث كما يلي:-

- أ. صفات خاصة بالسطح المراد لصقه. أن يكون السطح المراد لصقه نظيفاً وخال من الأتربة والدهون.
- ب. صفات خاصة باللاصق.

ب-١: أن يكون اللاصق في درجة لزوجة مناسبة (أي يمكن تطبيقه بسهولة على مكان اللصق بدون أن ينساب بشدة خارج حدود المكان المحدد.

spread easily but does not run away.

ب-٢: أن يكون اللاصق السائل ذو درجة توتر سطحي مناسب حيث يكون له قوة تغطية عالية للسطح المراد لصقه وبالتالي ضمان عدم تكون فراغات هوائية تضعف من قوة اللصق (atmost cover the whole surface) وتعتبر العوامل السابقة من (أ ، ب) صفات مطلوبة لمرحلة تجهيز اللاصق للسطح المراد لصقه أما ثانيا فهي كالتالي.

ثانيا: صفات خاصة بتطبيق عملية اللصق Joining process

١- الزمن اللازم للتصلد setting time أي الزمن اللازم لتحويله من

مادة سائلة لمادة صلبة، وحسب طول أو قصر الزمن اللازم حسب

الحاجة يمكن تقسيم اللواصق لنوعين :

١-أ- لاصق بطيء التصلب Slow-setting وهو يستخدم في الحالات التي تحتاج إلى وقت لضبط القطع المراد لصقه أو لصقها بجوار بعضها البعض .

١-ب- لاصق سريع التصلب Rapid Setting وهو يستخدم في الحالات المطلوب فيها التثبيت السريع المتعاقب للقطع المكسورة فوق بعضها وتحتاج لتثبيت سريع لعملية البناء للمادة الأثرية المفتتة .

التغيرات التي تحدث أثناء عملية التصلب changes setting

١. خاصية إنكماش اللاصق عند تصلبه وهذه الخاصية عند تواجدها فإنها تخلق نوعا من التوتر للمادة الأثرية مما يسبب تفتتها أو تشققها ولذلك مطلوب لاصق لا ينكمش.

٢. هناك لواصق يمكن أن تتفاعل مع مادة الأثر بصورة أو بأخرى وهي مرفوض استعمالها في مجال ترميم الآثار React with the object

٣. هناك لواصق تطلق حرارة عند تصلبها أو تتصلب عند درجة حرارة عالية وكلاهما مرفوض استعماله حيث يفضل استعمال اللاصق الذي يتصلب في حرارة الغرفة ولا يطلق حرارة عند تصلبه.

٤. مرفوض أن لا يغير اللاصق من مادة الأثر.

خواص الوصلة المتكونة بعد اللصق

(The Joint)

١. متانة الوصلة (strength) مفروض أن تكون الوصلة المتكونة قوية وبصورة مناسبة للمادة التي تم لصقها حيث إذا كانت الوصلة أقوى من المادة الملتصوقة فإن الأثر ينكسر عند مناطق أخرى، غير منطقة الوصلة أي تكوين مادة الأثر أضعف من الوصلة المتكونة وبالعكس عندما تكون الوصلة ضعيفة؛ حيث The object breaks rather than the Joint & vice versa. تتعرض الوصلة للانفصال في أضعف نقطة في هذه الحالة.

٢. العكسية : reversibility أي يمكن فك اللاصق المستخدم مستقبلاً بدون الإضرار بالمادة الأثرية.

٣. تظهر الوصلة يجب أن يكون غير ملحوظ قدر الإمكان سواء لحظة اللصق أو مستقبلاً.

خواص اللاصق بالتقادم

مرور الزمن هناك تباين هل يستخدم اللاصق محتفظاً بخواصه اللاصقة أو يفقدها، وهل يحدث أي نوع من التغير بالتقادم مستقبلاً على سبيل المثال بالنسبة لمتانة اللاصق يمكنه أن يفقد المتانة بمرور الزمن وبالنسبة للعكسية (الاسترجاعية) يمكن أن يفقد اللاصق القابلية للذوبان بمرور الزمن، أما بالنسبة للمظهر فإن هناك بعض اللواصق يتغير لونها بمرور الزمن حيث تصفر أو تكتبل لونها.

وبناء على ما سبق فإن اختيار اللاصق المناسب مشكلة معقدة وتحتاج للتأني في الاختيار والمعرفة الكاملة اللاصق المستخدم وللحصول

علي أعلى درجة من الالتصاق وبالتالي فإن قوي الالتصاق يجب أن تكون سطح الالتصاق أكبر ما يمكن وللحصول علي أكبر مساحة ملتصقة هناك ثلاثة أشياء هامة يجب إتباعها.

To attain the maximum contact area, three things are important.

١. يجب تنظيف سطح الالتصاق جيدا ليصبح خالي من الكيماويات والأتساخات مما تمثل عازلا أمام تكوين الارتباط بين اللاصق والمادة المراد لصقها Adhesive & adherent .

٢. سطح الالتصاق كلما كان خشنا كلما كان أفضل حيث أن مساحة السطح الخشنة أكبر من مساحة السطح الناعم، وبالتالي يزيد من قوة الالتصاق، أي أنه إذا كان سطح الالتصاق ناعم يجب تخشينه كتجهيز لعملية اللصق وبالنسبة للمواد اللينة مثل الجلد والخشب فإن عملية التخشين تبرز أليافا بانغماسها في اللاصق البيئي يزيد من القوة للرابطة للاصق.

٣. الضمان الالتصاق الكامل بين القطعتين: مطلوب إنشاء اللاصق السائل علي كل سطح الاتصال وتبلله (wet the surface) ويكون للسائل اللاصق القدرة علي الاتساق بصورة كافية لملأ الفراغات والشقوق علي السطح اللاصق وعدم ترك أي فراغات هوائية تضعف القوة اللاصقة، ويتم تطبيق اللاصق في صورة سائل غالبا حتي يمكن تذليل السطح المراد لصقه ولتكوين رابطة قوية مطلوب تحول هذا السائل إلي مادة صلبة مرتبطة بالاسطح المراد لصقها.

ويتم تحويل اللاصق السائل لمادة صلبة من خلال عدة طرق علي هذا الأساس يمكن تقسيم اللواصق للأنواع التالية:

أولا: لواصق الانضهار والتجمد : Melt. Freeze adhesive

حيث يكون اللاصق في صورة مادة صلبة ويصهرها بالحرارة تتحول إلى مصهور سائل (molten Liquid)، ويتم تطبيقها للسطح المراد لصقه وعند ترك المصهور يبرد فإنه يتصلب متجمدا (Freeze back to solid) مثال: لهذا النوع من اللواصق هو شمع العسل والشموع، وبعض الغراء الحيواني ولحام المعادن soldering & brassing وينقسم هذا النوع من اللواصق إلى الأنواع التالية:

١. لواصل تتصلب نتيجة للتغير في درجة الحرارة فقط دون فقد أي مكونات من تركيب اللاصق الذي يستعمل في صورة مصهور. Setting due to change in temperature alone فقط freezing of a molten solid التي تستخدم في لحام الخشب بطريقة اللحام بالشمع المصهور (seating wax technique) وتستخدم هذه الطريقة بنجاح في ترميم اللوحات الزيتية relining canvas painting .

٢. لواصل تتصلب نتيجة للتغير في درجة الحرارة مصحوبا بفقد للمذيب الخاص باللاصق غالبا الماء واللاصق في هذه الحالة يكون في صورة محلول وليس مصهورا.

Setting due to change in temperature accompanied by loss of solvent usually water.

ويعمل هذا النوع جميع أنواع الغراء الحيواني ويذلل الماء في تركيبها وهي لواصل طبيعية استعملت من قديم الأزل ولا زالت تستعمل حتى الآن خاصة الأخشاب.

(Various types animal glues)

ثانيا: لواصل في صورة معاليل لا تتأثر بدرجة الحرارة

Solutions adhesives setting due to lost of solvent only.

ومن أهم البلمرات الصناعية التي لعبت دورا هاما في علاج وصيانة الآثار البلمرات الأتية:

١- راتنجات البولي استر Polyesters

اكتشفت هذه الراتنجات مجموعة من علماء الكيمياء السويديين عام ١٨٤٧ ، وهي عبارة عن راتنجات تتكون نتيجة التفاعل بالتكثيف بين Polyhydric alcohol و Polybasic acid وقد شاع استخدامها منذ عام ١٩٣٣ كمادة ورنيش . كما استخدمت في عام ١٩٤١ كمادة شعرية أوليافية Fiber .

ونظرا للدولة العالية التي تتمتع بها هذه الراتنجات فلاننا نجد أن كثيرا من المرممين والفنانين يستخدمونها في عمل القوالب المستسخة للتماثيل والتحف المعدنية القديمة وكذلك اعمال النحت الفنية في العصر الحديث .

٢- الايبوكسات Epoxies

عرف العالم هذا النوع من الراتنجات عام ١٩٣٠ حيث استخدمت لأول مرة في الأغراض الصناعية المختلفة وقد استخدمت منذ عام ١٩٤٧ في لصق الكتل الحجرية المتساقطة من المنشآت القديمة التي تعرضت للكسر . وخاصة في إنجلترا وألمانيا . ثم شاع استخدامها لنفس الغرض في معظم أنحاء العالم نظرا لأنها تكسب الأحجار المكسورة التي لصقت بها قوة لصق عالية .

٣- خللات الفينيل Polyvinyl acetate

لم تنتج هذه الخللات وغيرها من العائلة الفينيلية مثل polyvinyl

chloride بكميات تجارية قبل عام ١٩٣٠ وتنتمي هذه الخلطات إلى نوعية الراتنجات التي تشكل بالحرارة Thermoplastic resins وقد استخدمت هذه الراتنجات منذ عام ١٩٤٠ في علاج وصيانة الآثار كمواد لاصقة Adhesives أو مواد مقوية للبنية الداخلية للمواد الأثرية Consolidants أو مواد واقية لأسطح هذه للمواد الأثرية coatings .

٤- الأكريلات Acrylics

عرف العالم هذا النوع من الراتنجات لأول مرة في عام ١٨٤٣ ثم شاع استخدامها في الأغراض الصناعية منذ ١٩٠٠ حيث استخدمتها إنجلترا عام ١٩٤٣ في عمل نوافذ الطائرات. والأكريلات اسم لمجموعة من البلمرات التي تحتوي أساساً على حمض الأكريليك وتعتبر أكريلات Methyl, Ethacrylates من أشهر الأكريلات التي تستخدم في علاج وصيانة مواد الآثار المختلفة.

٥- البولي إيثيلين : polyethylene

أنتجت هذه الراتنجات لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية وهي تعتبر من أشهر الراتنجات التي تنتمي إلى مجموعة الراتنجات التي تشكل بالحرارة وقد توصل علماء الكيمياء العضوية إلى إنتاج مجموعة من راتنجات البولي إيثيلين التي شاع استخدامها في علاج وصيانة مواد الآثار المختلفة وتعتبر راتنجات polyethylene glycol من أهم هذه الراتنجات التي تستخدم في تقوية لتحف الخشبية التي ظلت فترة طويلة من الزمن مغمورة في الماء water logged- Wood .

٦- السيليكونات Sillicons

اكتشفت هذا النوع من الراتنجات عالم الكيمياء الانجليزي F.S.Kiping في النصف الأول من القرن العشرين إلا أن هذه السيليكونات

استخدمت علي نطاق واسع في تقوية مواد الآثار المختلفة التي عرضت للتلط الشديد وذلك منذ عام ١٩٤٣ . وهذه السيليكون عبارة عن مجموعة من المركبات التي تحتوي علي ذرات الأكسوجين والسيليكون بالإضافة إلي احتوائها علي مجموعة من الراديكالات العضوية.

ولا شك أن هناك العديد من المواد الكيميائية المستخدمة في ميدان علاج وصيانة الآثار والتي يصعب علي الباحثين تحديد بدء إنتاجها أو استخدامها في هذا المجال بل وحصرها جميعا في بحث واحد.

الباب الثاني

المقوانين والمواثيق الدولية

للأثار

الفصل الأول

قانون حماية الآثار

أحكام عامة

مادة ١: يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها ، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.

مادة ٢: يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أثرية متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التنفيذ بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولاً عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به ، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

مادة ٣: تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر مسابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على

عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضي أو أراضي المنافع العامة للأثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للآثار .

مادة ٤ : تعتبر مبان أثرية المباني التي اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة .

وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناء تاريخيا أو موقعا أثريا لم يتقرر نزع ملكيته أن يحافظ عليه من أي تلف أو نقصان .

مادة ٥ : هيئة الآثار المصرية هي المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار في متاحفها وفي المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية ولو عثر عليها بطريق المصادفة .

وتتولى الهيئة الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض ، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفي المياه الداخلية والمياه الإقليمية المصرية .

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار والكشف عنها في مواقع معينة وفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للتنازل إلى الغير ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقيق من توافر الكفالة العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العلمية في طالب الترخيص .

ويسرى الحكم المتقدم ولو كان البحث أو التنقيب في أرض مملوكة للجهة طالبة الترخيص .

مادة ٦: تستبر جميع الآثار من الأموال العامة - هذا ما كان وفقا ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له .

مادة ٧: اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار في الآثار ، ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين وتسرى عليهم الأحكام بحيازة المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها في هذا القانون.

مادة ٨: فيما هذا حالات لتملك ،أ، الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ وفقا لأحكامه يحظر اعتبارا من تاريخ العمل به حيازة أي آثار.

وعلى التجار والحائزين للآثار من غير التجار أن يخطرأ الهيئة بما لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون.

ويعتبر جائزا بدون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون كل من لا يخطر خلال المدة المشار إليها عما في حيازته من آثار لتسجيلها .

مادة ٩: يجوز لحائز الآثار التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على الموافقة من الهيئة وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة وبشرط على التصرف إخراج الآثار خارج البلاد .

وتسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الآثار وفقا لحكم هذه

المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المبنية فى هذا القانون .

وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من آثار أو استرداد الآثار المنتزعة من عناصر معمارية الموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل تعويض عادل.

مادة ١٠: يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار للمقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد التعليمية العربية أو الأجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح للوزير المختص بشئون الثقافة.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - تحقيقا لمصلحة العامة - ولمدة محددة عرض الهيئة سواء لكونها من الآثار الفريدة أو التي يخشى عليها من التلف .

مادة ١١: للهيئة حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق الهبة أو البيع بثمن رمزي أو الوضع تحت تصرف الهيئة لأجل لا يقل عن خمسين سنة ، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك .

مادة ١٢: يتم تسجيل الآثار بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ويعطى للقرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقاري.

مادة ١٣: يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك طبقا

لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية :

١. عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية .
٢. عدم جواز نزاع ملكية الأرض أو العقار ، أما الأراضي المتاخمة له فيجوز نزاع ملكيتها بعد موافقة الوزير المختص بشئون الثقافة ، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة .
٣. عدم جواز ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار .
٤. عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أي وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التي رخص بها تحت الإشراف المباشر لمنتوب الهيئة .
- فإذا أجرى صاحب الشأن عملاً من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قامت الهيئة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون .
٥. التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من الهيئة عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المنصرف إليه ومحل إقامته . وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل ، وعلى الهيئة أن تبدي ردها خلال ثلاثين يوماً من تساريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض .
٦. للهيئة أن تباشر في أي وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازماً لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولاً .

مادة ١٤ : يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد أخذ رأى اللجنة الدائمة للأثار شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية ويبلغ إلى الأفراد والجهات التى أبلغت من قبل بتسجيله ويثبت على هامش تسجيل الأثر بالهيئة وعلى هامش تسجيل العقار فى مصلحة الشهر العقارى.

مادة ١٥ : لا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لموقع أثرى أو أرض أو بناء ذى قيمة تاريخية أي حق فى تملكه بالتقادم ، ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة لذلك إخلاءها مقابل تعويض عادل.

مادة ١٦ : للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة - ومقابل تعويض عادل - ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمباني التاريخية لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أ ، أجزاء العقارات التى يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التى ترد على حق المالك أو الحائز تبعاً لذلك .

مادة ١٧ : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو غيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للأثار ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أن يقرر إزالة أي تعد على موقع أثرى أو عقار أثرى بالطريق الإداري وتتولى شرطة الآثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة ، ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه ، وإلا جاز للهيئة أن

تقوم بتنفيذ ذلك على نفقته.

مادة ١٨: يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض في حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل في تقدير التعويض احتمال وجود آثار في الأرض المنزوعة ملكيتها.

مادة ١٩: يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية ، وتعتبر الأراضي الواقعة داخا تلك الخطوط أرضا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون.

مادة ٢٠: لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية .

ويحضر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.

كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو ورفع أنقاض منها أو أخذ أثرية أو أسبدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.

ويمرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق المأهولة أو المسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق .

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بقاء على الدراسات التي تجربها احتمال وجود آثار في باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية على المناطق المرخص بعمل متاجر فيها.

مادة ٢١: يتعين أن تراعى مواقع الآثار والأراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير تخطيط المدن والأحياء والقرى التي توجد بها ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وفي رماحها إلا بعد هيئة الآثار كتابة على ذلك مع مراعاة حقوق الارتفاق التي ترتبها الهيئة

وعلى الهيئة أن تبدي رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليها فإذا لم تبدي رأيها خلال هذه المدة جار عرض الأمر على الوزير المختص بشئون الثقافة ليصدر قراراً في هذا الشأن.

مادة ٢٢: للجهة المختصة بعد أخذ موافقة الهيئة الترخيص بالبناء في الأماكن المتخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة

وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص بالشروط التي ترى الهيئة أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطفئ على الأثر أو يعسده مظهره يضمن له حرماً مناسباً مع مراعاة المحيط الأثري والتاريخي والمواصفات التي تضمن حمايته، وعلى الهيئة أن تبدي رأيها في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها وإلا اعتبر قوات هذه المدة قراراً بالرفض .

مادة ٢٣: على كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به ، ويعتبر الأثر ملكاً للدولة ، وعلى الهيئة أن تتخذ

الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر أما وقع هذا الأثر الموجود في ملك الأفراد . أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التي وجد فيها أو بقاءه في مكانه مع تسجيله طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.

والهيئة أن تمنع من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا ذو أهمية خاصة .

مادة ٢٤: على كل من يعثر مصادفةً على منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزاً لأثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فوراً.

ويصبح الأثر ملكاً للدولة والهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنع من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة .

مادة ٢٥: يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في المواد ١٣ ، ١٤ ، ١٦ لجنة تشكيل بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ويمثل فيها مجلس الإدارة ويجوز لتوى الشأن التنظيم من تقدير اللجنة إلى الوزير المختص خلال سنتين يوماً من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإلا أصبح التقدير نهائياً.

وفي جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ صيرورة التقدير نهائياً.

تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها

مادة ٢٦: تتولى هيئة الآثار حصر الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها فى السجلات المعدة لذلك ويتم التسجيل طبقا للأحكام والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة فى تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها .

وتعمل الهيئة على تعميم المسح الأثرى للمواقع والأراضي الأثرية وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند إعداد التخطيط العام .

وتعد الهيئة تسجيلا للبيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة فى كل موقع أثري تبعا لأهميته .

مادة ٢٧: تتولى هيئة الآثار إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة للزيارة والدراسة لا يتنافى مع تأمينها وصيانتها . وتعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية .

كما تستخدم الهيئة إمكانيات المواقع والمتاحف الأثرية فى تنمية الوعي الأثرى بكل الوسائل .

مادة ٢٨: تحفظ الآثار المنقولة وما تتطلبه الاعتبارات الموضوعية نقله من الآثار المعمارية وتوضع فى متاحف الهيئة ومخازنها . وتتولى الهيئة تنظيم العرض فيها إدارتها بالأساليب العلمية ، وصيانة محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية والأمن الضرورية لها وإقامة معارض داخلية مؤقتة تتبعها .

المدينة أو تعهد للجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها ، وبكلياتها مع ضمان تسجيلها وتأمينها . وتعتبر متاحف ومخازن الآثار فى كل هذه الأحوال من أملاك الدولة العامة .

مادة ٣٠: تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخبراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقا للقواعد المنظمة لذلك ، وتضع الهيئة حدا أقصى لامتناد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة المتحرك فى منطقة ومراقبة آثارها .

ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة محيط كل موقع أثرى تتولى الهيئة حراسته ، ويجوز بعد أخذ وزارة السياحة - أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع وذلك بعد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أ، ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب ، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة (٣٩) من هذا القانون .

مادة ٣٠: تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة بالترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق والمباني التاريخية المسجلة .

يتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة للمسجلة لها .

كما تتحمل الهيئة بنفقات ترميم المباني التاريخية المسجلة التى فى حيازة الأفراد والهيئات الأخرى ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ على استعمال من الحائز حسبما تقرره اللجنة الدائمة المختصة ، وفى هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصاريف الترميم .

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بأداء عمليات الترميم والصيانة ، تحت إشراف الهيئة كما يجوز الترخيص كتابة بها للأفراد المتخصصين .

مادة ٣١: ترتب الهيئة أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتقريب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة في الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس إدارة الهيئة .

مادة ٣٢: لا يجوز للغير مباشرة أعمال البحث أو التقريب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للهيئة عن طريق من تنبئه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين وفقا لشروط الترخيص الصادر منها .

ويرخص لرئيس البعثة أو من يقوم مقامه بدراسة الآثار التي اكتشفها البعثة ورسمها وتصويرها ، ويحفظ حق البعثة العلمية عن حفرها لمدة أقصاها ٥ سنوات من تاريخ أول كشف لها في الموقع يسقط منها حقها في الأسبقية في النشر .

مادة ٣٣: يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالاشتراطات والالتزامات التي يجب مراعاتها وتنفيذها في تراخيص الحفر بحيث يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنطقة التي يجري البحث فيها ، والمدة المصرح بها ، والحد الأدنى للعمل بها ، والتأمينات الواجب ابداعها لصالح الهيئة وشروط مباشرة الحفر ، مع الاقتصار على منطقة معينة حتى إتمام العمل بها ، والالتزامات بالتسجيل المتتابع والمتكفل بالحراسة والصيانة وتزويد الهيئة بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال محل الترخيص .

مادة ٣٤: يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية :

أ. التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة ، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها ، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها .

ب. اقتراح خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى في مصر بخطة مكملتها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها أو ما يناسب استمداها من أعمال المسح أو الحصر وتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو يقررها ، ويتم ذلك بموافقة الهيئة العامة أو بالمشاركة معها .

ج. يكون للهيئة وحدها دون المرخص له نتائج نماذج حديثة للآثار المكتشفة في الحقائق بعد أن يتم المرخص له النشر العلمي عنها ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تمنح المرخص له في هذه الحالة نسخا من هذه الآثار .

مادة ٣٥: جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية تكون ملكا للدولة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر مكافأة البعثات المتميز .

إذا أدت أعمالا جلية في الحفائر والترميمات بأن تمنح بعضا من الآثار المنقولة التي اكتشفتها البعثة لمتحف آثار تعينه البعثة لتعرض فيه باسمها متى قررت الهيئة إمكان الاستثناء عن هذه الآثار لمسانلتها مع القطع الأخرى التي أخرجت من ذات الحفائر من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية وذلك بعد استفتاء المعلومات بها وتسجيلها .

مادة ٣٦: تتولى النظر في نتائج أعمال البعثات واقتراح مكافأة أي منها

اللجنة الدائمة المختصة أو مجلس إدارة المتحف المختص بحسب الأحوال .

واللهيئة الحق في أن تمنح المرخص له بعض الآثار المنقولة ، كما أن لها الحق في اعتبار الآثار التي ترى مكافأته بها نون تدخل منه وبشرط ألا يتعدى مقدار الآثار الممنوحة في هذه الحالة نسبة ١٠% من الآثار المنقولة التي اكتشفتها البعثة.

وإن يكون لها ما يماثلها أن للقطع الأخرى من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية، وعلى ألا تتضمن آثاراً ذهبية أو فضية أو أحجاراً كريمة أو بريدات أو محفوظات أو عناصر معمارية أو أجزاء مقطوعة منها.

ويتعين أن تتضمن الاتفاقيات التي تحقدها الهيئة في هذا الشأن النص على حظر الاتجار في الآثار الممنوحة سواء في الداخل أو الخارج.

مادة ٣٧: يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات والبعثات في الحفائر لمخالفات وقعت منها أثناء العمل . ومع عدم الإخلال بالمقبولت المقررة للاستيلاء على الآثار دون وجه حق أو تهريبها يكون للهيئة حرمان لثرية أو متحف آثار خارجي من مزولة الحفائر الأثرية في جمهورية مصر العربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ثبت اشتراك أحد أفرادها أو أعانته على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها بهذا القانون .

مادة ٣٨: تعفى هيئة الآثار وبعثات الجامعات المصرية من أداء الرسوم الجمركية عن الأدوات والمعدات والأجهزة التي تستوردها من الخارج لأعمال الحفائر وترميم البنية الأثرية والتاريخية وتجهز

المتاحف ومراكز الآثار التابعة لها والعروض الفنية والأثرية.

كما تقوم مصلحة الجمارك بالإفراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة التي تدخلها إلى البلاد ، البعثات الأجنبية للحفائر والترميم والدراسات الطبيعية المتعلقة بالآثار لاستخدامها في أغراضها . وتعفى هذه البعثات نهائيا من أداء الرسوم الجمركية إذا تصرفت أو تنازلت عن هذه الأدوات أو الأجهزة للهيئة أو البعثات الأثرية بالجامعات المصرية وتحمل البعثة بقيمة الرسوم الجمركية المقررة إذا تصرفت في الأدوات أو الأجهزة بعد انتهاء عملها إلى غير هذه الجهات.

مادة ٣٩: ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة - يصدر أخذ رأى وزارة السياحة فرض رسم لزيارة أي من المتاحف أو الآثار بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالتنمية للأجانب.

العقوبات

مادة ٤٠: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية :

مادة ٤١: يعاقب بالشفال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك . ويحكم في هذه الحالة بمصادر الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والألات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .

مادة ٤٢: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع

سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من :

أ. سرق أثرا أو جزء من اثر مملوك للدولة أو قام باختفائه أو اشترك في شئ من ذلك في هذه الحالة بمصادرة الاثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

ب. هدم أو تلف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه أو اشترك في ذلك.

ج. أجرى أعمال الحفر الأثرى دون ترخيص أو اشترك في ذلك . وتكون العقوبة الشغل الشاقة للمؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان القاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المستقبلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم .

مادة ٤٢: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

الفصل الثاني

أسس المبادئ الدولية المنظمة لترميم المباني

بدأ من ميثاق أثينا لعام ١٩٣١ وانتهاء بميثاق فينسيا عام ١٩٦٤ المنبثق عن المؤتمرين الأول والثاني للمهندسين المعماريين والتقنيين للمباني التاريخية قدما لأول مرة المبادئ الأساسية لصيانة وترميم النصف القديمة كتراث عالمي وقد ساهمت بنود هذين للميثاقين في أحياء حركة دولية تهدف لتقنين حفظ الآثار من خلال وثائق المجلس الدولي للمتاحف واليونسكو والمركز الدولي لدراسة وحماية وترميم الممتلكات الثقافية.

ويستعرض بعض فقرات الميثاق الأخير (ميثاق فينسيا لعام ١٩٦٤) نجده يتضمن الأسس التالية خلال فقراته كما يلي:

فقرة (٢)

تنص علي أنه لصيانة وترميم النصب التاريخية لابد من استخدام العلوم والتقنية المتقدمة.

فقرة (٥)

لكن علي المحافظة علي الطرز الأصلية للمباني التاريخية وعدم تغييرها تحت مسمى الترميم أو الإصلاح.

فقرة (٩)

عرف الترميم بأنه عملية تكنولوجية عالية للتخصص يتم من خلالها حفظ الآثار والكشف عن أصلاتها وقيمتها التاريخية- مع الإبقاء علي المواد الأصلية والوثائق القديمة- كما نص علي أن يكون الترميم مسبوقا متبوعا بالدراسات الأثرية والتاريخية.

وامتداد لما نص عليه في الفقرة (٢) فقد أثير في هذه الفقرة أن اللجوء للطرق العلمية الحديثة في ترميم الآثار يكون قد سبق تقنين هذه الطرق وإثبات كفاءتها ونجاحها من خلال تجارب عملية منشورة.

فقرة (١٢)، (١٥):

ناقشت موضوع الاستكمال للأجزاء الناقصة عند ترميم الآثار - واشترك أن يكون الإكمال مميز عن الأثر الأصلي - ويتم الاستكمال أو الإضافة بصورة لا تغير الشكل العام تكون متجانسة معه كما نص علي أن المواد المستخدمة لتجميع مادة الأثر يجب أن لا تكون لها آثار ضارة علي مائه وتكون في أقل الحدود الممكنة لتعيد الأثر إلي شكله الأصلي كما تضمنت هذه الفقرة وجوب اتخاذ الوسائل العلمية للدراسة والكشف عن مضمون الأثر دون تشويهه.

فقرة (١٦):

أقرت أن جميع أعمال الصيانة والترميم والتقنيات الأثرية لابد أن تتضمن التسجيل العلمي في صورة تقارير وصور فوتوغرافية تسجيلية كما أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) أصدرت أيضا اتفاقية لحماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي - أقرها المؤتمر العام لهذه المنظمة في دورته (١٧) في باريس ١٦ نوفمبر سنة ١٩٧٢ وتضمنت هذه الاتفاقية المواد التالية:

المادة (٥):

فصت علي تنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية وتشجيع البحث في مجالات حماية التراث.

كما أصدرت نفس المنظمة توصية بشأن صيانة المناطق التاريخية ودورها في الحياة المعاصرة - وقد أقر هذه التوصية المؤتمر العام للمنظمة

في دورتها (١٩) في بيروني في ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٧٦ وقد تضمنت بنود هذه التوصية ما يلي:

تحت عنوان تعاريف:

أن المقصود بالصون (أو صيانة الآثار) هو حمايتها وحفظها وترميمها.

وتحت عنوان مبادئ عامة:

نص على أعمال الترميم ينبغي أن تقوم على الأسس العلمية مع إدخال عنصر التناغم والإحساس الجمالي خلال عملية الترميم ومع حفظ الطابع الخاص لكل أثر (الأصالة).

وتحت عنوان التدابير القانونية والإدارية:

ورد أنه ينبغي إعداد الخطط واللوائح الخاصة بالصيانة بعد إجراء كافة الدراسات العلمية الضرورية واللازمة من جانب فرقة عمل تشمل أخصائيين من مختلف فروع العلوم لا سيما أخصائيو الصيانة والترميم والمهندسون المعماريون بجانب علماء البيئة ومؤرخو الفن.

وتحت عنوان البحث والتعليم والإعلام:

أكد المشرع حتمية استخدام تقنيات حديثة في أعمال صيانة الآثار - وكذلك التقنيات الحرفية اللازمة لعمليات الترميم.

وفي نهاية التوصيات أثار التقرير أنه ينبغي أن تتعاون الدول الأعضاء في المنظمة في مجالات صون (أو صيانة) المناطق التاريخية وبينتها بالاستعانة (أن رأيت ذلك) بالمنظمات الدولية المهمة بهذا المجال مثل اليونسكو والأيكوم والأيكوموس في صورة تبادل معلومات ومطبوعات علمية وتقنية حلقات دراسية ومنح للعلميين والتقنيين وغيرهم وكذلك مقاومة التلوث

باختلاف أنواعه مما يضر بجميع المواد الأثرية.

ما هو ترميم الآثار:

هو عملية تكنولوجية فنية علي أساس علمي (كما ذكر سابقاً) ولا يمكن إغفال جانبي الخبرة والاجتهاد في هذا المجال- يتم خلال هذه العملية تجميع شتات التحفة أو تقويتها لتأمين سلامة تناولها أو عرضها أو تخزينها بمرور الزمن وباستخدام طرق ومواد سبق تقنينها لهذا الغرض من خلال الأبحاث العلمية المتخصصة أو الهيئات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وخلال عملية الترميم قد يضطر المرمم أحيانا إلي الإضافة أو الإكمال المساحي أو الحجمي أو كليهما.

الإكمال الترميمي:

من وجهة نظر الصيانة فإن الإكمال مفروض أن يتم في أضيق الحدود كلما زاد عمر الأثر- مثل الآثار الفرعونية أو الرومانية البالغة في القدم- كما أنه يكون الإكمال أكثر حرية في الأحدث عمرا مثل القبطية أو الإسلامية.

والهدف من الإكمال من نفس وجهة النظر السابق ذكرها هو ضرورة لخدمة التماسك البنائي والهيكلية لمادة الأثر وبالتالي جسم الأثر ذاته مما يجعل من درجة ثباته نتيجة لتعديل أو تصحيح مركز ثقله خلال عملية الإكمال المساحي أو الحجمي والهدف الجمالي في عملية الإكمال هو هدف ضمني وليس مباشرا بشرط عدم الإسفاف أو المبالغة أو عدم التجانس ودون انقاص للقيمة الأثرية أو للمظهر.

الإكمال والمدارس الفنية في ترميم الآثار عالميا:

هناك مدارس عالمية في ترميم الآثار تري أن الإكمال المطلق من الأمور المسلم بها في ترميم الآثار ما دام يتم علي أساس تاريخي سليم مثل المدارس الفرنسية والروسية والألمانية أحيانا.. ونظرة واحدة إلي كل من

الأثار والتي تم ترميمها تعكس هذا المبدأ:

لحم قناع توت عنخ آمون الذهبي: (المرمم ترميما كاملا برقائق الذهب الجديدة تبعا للمدرسة الفرنسية):

لحم وكنيسة المدينة الرئيسية بالميدان الأحمر بموسكو: ذات الألوان والتي يتم طلائها بالكامل كل سنة.

لحم والبيوت البافارية القديمة بألمانيا الغربية: وما عليها من نقوش زاهية في الحي القديم يتم طلاؤها دوريا للمحافظة علي زهاتها.

مما سبق ذكره من مدارس تعتبرها المدرسة المصرية في الترميم من المدارس المتطرفة ولكن هي وجهات نظر تختلف في إطار حرية الرأي والجدل العلمي المستمر عالميا.

الإكمال والتمايز المتجانس:

التطرف المضاد للمدارس السابق ذكرها هو ترك الأثار بدون أي إكمال أو حتى تنظيف... لأعطاء الجانب الأثري كاملا.... وهي أيضا آراء يصعب قبولها.

والرأي المعتدل هو الأخذ بأسلوب الإكمال المتمايز المتجانس- أي يكون الإكمال متمايز عن الأصل الأثري ومتجانس معه في طبيعة المواد المستخدمة والمظهر مما يتطلب مع الأصول الفنية والذوق العام- التمايز يكون من خلال مشتقات اللون الواحد ودرجاته كذلك في الملمس أو مستوى الترميم، ودرجة التمايز تختلف فيها الآراء فحدة الاختلاف تتفاوت وعلى سبيل المثال نذكر الحالات الآتية منها:

١. الأسلوب المستخدم في الأثار الضاربة في القدم (الفرعونية والرومانية وما في مستواها يجب أن نلتزم بمساحات متعادلة وبلون متجانس وتكون هذه المساحات غير مرسومة ويمكن الاكتفاء بعامل واحد في

التماييز سواء أكان اللون أو الملمس أو المستوى أو بأكثر من عامل ويتوقف ذلك على موقع الإكمال خارجيا أو داخليا، ظاهرا أو غير ظاهرا - سواء أكانت المساحة مرسومة وملونة أو غير ملونة وهكذا. كذلك يتوقف أيضا على نوع مادة الأثر.

٢. الأسلوب المستخدم في الآثار الأحدث (مثل الآثار القبطية والإسلامية) يجب أن تكون وحدة التمايز أقل منه في الأسلوب السابق بحيث يكون التمايز غير واضح للعين من على البعد - ولكن يمكن ملاحظة التمايز عن قرب وغالبا يكون أسلوب التمايز لوني غالبا وحيث بالفحص الدقيق بواسطة الباحثين يكون هذا التمايز دليلا صادقا للتمييز بين الأصل الأثري والجزء المرمم (جزء الإكمال).

٣. الأسلوب الثالث والأخير هو أسلوب يقترب كثيرا من مدرسة التطرف السابق ذكرها والتي بالإكمال المطلق ولكن مع درجات من التمايز القليلة لدرجة الانعدام أحيانا ولمستخدمي هذا الأسلوب أسبابهم الدينية أو الاجتماعية الخاصة وعلى سبيل المثال:

فإن ترميم الأيقونات (وهي رموز دينية مسيحية) يرى أن يتم فيها الإكمال بصورة جميلة - مثل الأصل تماما - بدون تمايز - لعدم تشويه الشخصيات الدينية الممثلة فيها أو المساس بقديسيتها وهو هدف ديني.

كذلك فإن ترميم اللوحات الزينة يتم أيضا بالإكمال المتقن لعدم الإخلال بالتوازن الفني في اللوحة الذي قد يشوها وجود تمايز ملحوظ وأخيرا فإن الإكمال في دور العبادة - أو ما نصفه بالتحديد ونقصد الدور المستعملة وليست المتاحف - فإن طلائها من الداخل يثير البهجة لدى المصلين ولا ينفرهم منها وبالتالي فهو هدف ديني واجتماعي - مع المحافظة فقط على المظهر الأثري الخارجي ليعطي الأصالة الدينية في البعد الزمني.

والأسلوب الأخير هو أسلوب خاص ولا يمكن تعميمه بأي حال من الأحوال ويمكن للباحثين تمييز الجزء الأثري والجزء الحديث المكمل بواسطة الفحص بالأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء - أيضا بالتحليل غير المتلف بالأشعة السينية والتحليل الكيميائي لبيان الفروق في التركيب بين القديم والحديث بواسطة الأجهزة الحديثة المتطورة.

وخلاصة القول أن الإكمال المعتدل يجب أن يتم بالشروط والمواصفات الآتية باستثناء الحالات الخاصة المنطرفة السابق ذكره:

فالإكمال مطلوب منه أولاً وأخيراً أن يخدم تماسك البناء الأثري -
كهدف صيانة رئيسي - باستعمال مادة متجانسة (بدون نشاذ) مع درجة من
التمايز تختلف من حالة إلى أخرى ويتم الإكمال لأي أقل مساحة أو حجم
ممكن - وبنفس المواد والأسلوب القديم الذي استعمل أصلاً في صناعة الأثر -
أو ببديل حديثة مضمونة علمياً وعالمياً. أما بالنسبة للحالات المستتاة
والمنطرفة والخاصة بالإكمال المتقن لو قلل التمايز فإن بعض الآراء ترميها
بالتزوير أو التشويه وهذا مقبول فقط في حالة التنفيذ العشوائي غير العلمي
وما يمكن أن يجعل هذا الأسلوب مقبول أحياناً هو التنفيذ العلمي على أساس
دراسات للأصول التاريخية المصورة والمكتوبة وبنفس التكنيك والمواد التي
صنعت منها الآثار قديماً ومن خلال متخصصين مهرة مع الأخذ بـن التمايز
المتقن كلما أمكن للوصول إلى أفضل النتائج.

الآثار هو مضمون وأبعاد:

عملية الترميم أو الإكمال يجب أن لا تتضمن تغيير في تركيب مادة
الآثار أو أبعادها والتي يتم تسجيلها يوم اكتشافه في الحفائر - وأي تغيير
مرفوض لأنه يغير من مادية ومعنوية الأثر لدى الباحثين ودارسي الآثار.

المواصفات المقترحة لتقنين المواد والطرق المستعملة في ترميم الآثار في مصر:

أولاً: خاص بمواد وخامات وتركيب وعجائن ولواصق ومون ترميم الآثار ذات المواد المختلفة من أصل عضوي أو غير عضوي (سواء كانت طبيعية أو مواد مختلفة كيميائياً).

بند (١): يجب أن تكون المواد ذات تركيب كيميائي ثابت لا تتحلل أو تتحلل أو تتغير بمرور الزمن أي مستديمة نسبياً في ظروف حفظ وعرض الآثار بالمتاحف والمناطق الأثرية ومخازنها ثابتة كيميائياً لا تتفاعل مكوناتها مع بعضها أو مادة النثر بصورة متلفة أو هدامة عند تطبيقها حالياً أو مستقبلاً سواء بصورة مباشرة في شكل حروق أو تشوهات لونية أو غير مباشرة من خلال رفع درجة حموضة المادة الأثرية تدريجياً مما يؤدي إلى تفتت المادة الأثرية أو يؤثر بالضعف على خواصها الميكانيكية ويزيد من هشاشتها.

بند (٢): لا تتفاعل هذه المواد كيميائياً مع مادة الأثر لإنتاج مادة جديدة تغير من تركيب مادة النثر - مما يدخل في نطاق تغيير المعالم الأثرية أو التزييف وهو ما يفقد الأثر قيمته ويضلل البحث العلمي الأثري مستقبلاً واستخدام هذه المواد مرفوض حتى ولو كان يعطي مميزات خاصة من زيادة التماسك أو الدوام للأسباب السابق ذكرها.

بند (٣) المواد المستعملة في ترميم الآثار مطلوب أن تكون ذات خاصية عكسية أي يمكن إزالتها أو نزعها عند الحاجة - أي تتفصل عن الأثر دون إحداث أي تلف له عند انفصالها عنه - حتى توفر لدينا إمكانية إعادة الترميم أو تعديله مستقبلاً عند استنباط طرق ومواد جديدة للترميم من خلال الأبحاث العالمية المتخصصة في هذا المجال.

بند (٤): يفضل استخدام نفس المواد التي كانت مستخدمة قديما في صنع أو علاج الأثر (وبنفس الطريقة) ولكن عند عدم خضوع هذه المواد لمواصفات مواد الترميم الواردة في الفصل الأول فإنه يتم اختيار مادة أخرى متشابهة أو غير متشابهة (طبيعية الأصل أو مختلفة كيميائيا) بشرط أن تتوافر فيها مواصفات مواد الترميم السابق ذكرها في البنود السابقة.

بند (٥): عند استخدام مواد أو تراكيب جديدة مأخوذة من أبحاث تطبيقية عالمية منشورة فإنه لابد من عمل تجارب واختبارات تحقيق لصلاحيتها للاستخدام مع المواد الأثرية المصرية والتأكد من نجاح تطبيقها في الظروف المصرية المناخية والبيئية المحيطة بها - وذلك بإجراء تجارب معملية يليها تجارب حقلية في ظروف تشبه واقع التطبيق - أيضا إجراء تجارب التقادم الصناعي واختبار الخواص الفيزيائية والكيميائية قبل وبعد التقادم مع التطبيق - (هذا بجانب التأكد من أن هذه المواد تخضع للمواصفات الأساسية لمواد الترميم السابق ذكرها).

بند (٦): من الأسس العامة لترميم الآثار أن استخدام الكيماويات والمواد الغريبة يتم في أضيق الحدود ويفضل عدم استعمالها إذا لم تكن هناك حاجة ماسة لذلك وهذا لتلافي أي احتمالية للضرر الناتج عن تواجد هذه الكيماويات والمواد الغريبة على الأثر.

ثانيا: خاص بالطريقة (أو التكنيك) المستخدمة في ترميم الآثار بصفة خاصة:

بند (١): يفضل استخدام نفس طريقة وأدوات صنع وترميم الأثر قديما - مع إيجاد بعض الاختلاف المتجانس لمكان الترميم - أو استنباط وتطبيق طرق حديثة ومواد جديدة.

(بعد التأكد من مطابقتها لمواصفات مواد الترميم كما سبق ذكره).

يراعي في التنفيذ أن يكون الترميم عكسي - أي يمكن إزالة عند الحاجة دون أن يسبب أي تلفيات في مادة الثر أو طبيعته - في حالات قليلة قد يسمح بالتطبيق غير العكسي وفي أضيق الحدود وعندما يكون هو الحل الوحيد لحفظ الأثر نهائيا مع عدم الرغبة في إزالة الترميم مستقبلا لشدة هشاشيته.

بند (٢): يراعى عدم الإكمال بصفة عامة في ترميم الآثار الضاربة في القدم ما عدا في الحالات التي يخدم فيها الإكمال تحسين الخواص الميكانيكية لمادة الثر ويحميها من الاتهاب.

وفي أضيق الحدود وقد يكون الهدف الضمني من الإكمال هو إزالة التشويه عن الأثر مع احتفاظه بصورته القديمة (أي عدم تجديده).

ينم الإكمال أن احتاج الأمر - بواسطة مساحات أو كتب من مادة متعادلة كيميائية ولونها ومظهرها مع مادة الأثر مع عدم إعادة التشكيل أو إضافة الخطوط أو التلوين بصورة تعتبر تزويرا للأثر.

لا ترسم أو تكون المساحات أو تشكيل الحجوم المضافة في الإكمال - وتكون مميزة بدون نشاذ بصورة لونية ذات لون متجانس ومميز قليلا في الدرجة عند الاقتراب منه لتمييزه بواسطة الباحثين والأثرين - أو يكون الإكمال ذو مستوى مساحي منخفض قليلا عن السطح الأثري الأصلي - أو يكون سطح الإكمال يختلف في الملمس عن السطح الأثري (أكثر خشونة أو أقل نعومة) والهدف من إصطناع هذا الاختلاف هو لتمييز الجزء المرمم حتى لا يلتبس الأمر مستقبلا علي الباحثين والدورسين للآثار.

بند (٣): عدم الاكتمال وفي الحدود السابق ذكرها في الآثار القديمة المصرية

واليونانية والرومانية ثم الآثار القبطية والإسلامية- ويكون التشدد في عدم الكمال كلما زاد قدم الأثر (على سبيل المثال في حالة الآثار المصرية القديمة الإكمال مرفوض نهائيا).

بند (4): قبل البدء في الترميم- خاصة في مرحلة الإضافة أو الإكمال سواء المساحي أو الحجمي أو اللوني- يجب التعرف على تركيب المواد الأثرية- ودراسة التكنيك القديم الذي استخدم في تصنيعها. حتى يتم برنامج الترميم المتجانس مع المادة الأثرية (مع الالتزام بمواصفات مواد وطرق الترميم).

ثالثا: خاص بوضع برنامج ترميم الآثار وأسلوب تنفيذه:

برنامج ترميم الآثار لا يجب أن يترك عشوائي لكل مرمم بل يجب أن يوضع من خلال لجنة عليا للترميم مشكلة من كبار المرممين وبعد مناقشة المرمم المناسب المكلف بالتنفيذ في أسلوب التطبيق والخامات المطلوب استعمالها والمسجلة في برنامج الترميم السابق ذكره- كذلك تكون هناك متابعة من هذه اللجنة العليا للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقته للبرنامج مع التصوير التسجيلي للأثر قبل وخلال وبعد عملية الترميم.

رابعا: خاص بنسبة الخطأ ونسبة الإهمال في العمل الترميمي:

لكل مرمم (هو إنسان) نسبة خطأ بشري مسموح بها وهي نسبة تزيد أو تقل معتمدة على حالة الأثر من ضعف وهشاشة أو قابلية للتلف بشكل أو بآخر... ولكن بزيادة نسبة الخطأ إلى حد معين تصبح إهمالا يحاسب عليه المرمم المنفذ بعد دراسة ظروف العمل بشكل عام دراسة دقيقة. والمهم المهمل أو الغير قادر على العمل لأسباب صحية أو نفسية يعاقب أو يستبعد من العمل اليدوي أو الفني إلى عمل آخر بقرار لجنة عليا.

كلمة أخيرة... حتى نضمن نجاح برامج ترميم الآثار بصورة عامة-
فلا بد من الالتزام بما سبق من أسس علمية- مع الرجوع إلى الأصول
التاريخية المصورة والمكتوبة- والاستعانة بكبار الفنانين والمتخصصين في
مجالات الصيانة والترميم مع الإشراف المباشر على عمليات الترميم لنوى
الخبرة الطويلة والتنفيذ من خلال العمالة الفنية الماهرة وقفل الباب أمام
العشوائية وعدم التخطيط- فالترميم علم وفن وخبرة.

الباب الثالث

العوامل المؤثرة على

تلف الآثار

الفصل الأول

العوامل المتلفة للأثار والمقتنيات الفنية والثقافية

١- عوامل طبيعية مثل الكوارث الناتجة عن البراكين والسيول والعواصف والحريق الطبيعي غير المتعمد أو المتعمد ويدخل ضمن هذه العوامل الحروب وما ينتج عنها من تلفيات غير مقصودة للمناطق الأثرية والمتاحف والمكتبات. وظهر في العالم أخيرا عامل التلفيات الناتجة عن أشخاص مختلفين عقليا أو مجرمين وللصوص كما أن هناك التلف الأدمي الذي يمكن أن ينتج عندما يتناول أو يرمم الأثر بغير المتخصصين.

٢- العوامل البيولوجية المتلفة من تأثير الكائنات الدقيقة من فطريات وبكتريا التي تنمو عن الآثار العضوية مسببة تحللها وتستهلكها كمادة غذائية لها وما ينطبق على الكائنات الدقيقة ينطبق على التلف الناتج عن الحشرات والقوارض وأحيانا أخرى التلف الناتج من الطيور والحيوانات والإنسان.

٣- التلوث الجوي بالأبخرة أو الغازات أو الأيروسولات الضارة بالآثار وعلى سبيل المثال غاز كبريتيد والأيدروجين الذي يتفاعل مع مركبات الرصاص فتسود النقوش الزيتية البيضاء في اللوحات لتكون كبريتيد الرصاص كذلك تطوحي المعادن التي تدخل في صناعة التماثيل والنقوش لتكوين كبريتيد الفلز. كما أن تواجد غاز ثاني أكسيد الكبريت الناتج عن دخان المصانع في وجود رطوبة الجو يتحول إلى حمض الكبريتيك الذي يزيد من حموضة المواد المختلفة ويسبب تفتتها وتغيير

لوانها وطبيعة سطحها وداخلها أما الأتربة المعلقة في الهواء مع وجود رطوبة مرتفعة تسبب تبقع الآثار بما يسمى بالبقع الترابية وصعوبة إزالة هذه البقع يعتمد علي مدى التصاقها وعلي مدى طبيعة النقوش أسفلها ومدى حساسية الألوان لمواد التنظيف المائية. ذرات الرمل والأتربة المعدنية المعلقة في الجو عند تحريكها بالرياح تكون لها تأثير المبرد فتسبب تآكل المسطح للأثر وبالتالي ما عليه من نقوش أو كتابة أو رموز ولندثارها في النهاية.

٤. ارتفاع الحرارة والرطوبة بجانب أنه يزيد من احتمال التلف بالكائنات الدقيقة وخاصة الفطريات وما يحدث يسمى بالعفن أو التعفن كذلك تشكل بيئة صالحة لمعظم الآفات مثل الذمل الأبيض والسمك الفضي وقمل الكتب والصراصير وغيرها من الحشرات التي تعضل البيئة الرطبة ومن جهة أخرى فإن تأثير الصدمات من حرارة وبرودة يؤدي إلي تشقق وتلف المواد كما أن ارتفاع الرطوبة يؤدي إلي امتصاص مادة الأثر لها وتغير لبعده بما يسمى بالتشوه الشكلي deformation كذلك التبقع سواء بالبقع الترابية أو الفطرية أو الكيميائية كما أن الرطوبة تضعف ألياف المواد من لفشة وأخشاب وبردي وخلافه وتسبب صدأ المعادن وتآكلها. ومن جهة أخرى فإن الجفاف الزائد يفقد المواد محتواها المائي فتجف ويؤدي هذا إلي هشاشيتها وسهولة كسرها وتآكلها كما أنه قد يؤثر عليها بطرق مختلفة في مظهرها مثل قتواء الأخشاب وتقشر النقوش الجدارية نتيجة تشييط الأملاح الذائبة داخل الأحجار.

كيف تسهم العلوم والتكنولوجيا والفنون في صيانة وترميم الآثار؟

١. علم المتاحف وعلم مناخ المتاحف

Museology and Museum Climatology.

٢. علم البيولوجيا (الكائنات الدقيقة والآفات سواء الحشرات أو الطيور أو

Biology	القوارض أو الحيوانات الأخرى
.Chemical Technology	٣. تكنولوجيا الكيمياء
Physical Technology	٤. تكنولوجيا الطبيعة
Material Science	٥. علم خواص المواد
Storage and Packaging	٦. التخزين والتغليف
Art	٧. الفن

(الفن التشكيلي من نحت وتصوير وديكور وتنسيق فني وخلافه
بجانب فن التفصيل)

علم المتاحف MUSEOLOGY

يدرس طرق عرض التحف في المتاحف من الوجهة الديكورية من تصميم القناريين وخلفيات التحف ونوعية قواعد وحوامل التحف التي تبرز جمالها وتكون اللون المناسب لإبرازها بالنسبة لعين المتفرج من الوجهة اللونية والشكلية أيضا فن الإضاءة وما يلعبه من دور كبير ووحدات الإضاءة تقاس بكل دقة على جوانب مفهومه الهندسي ممكن أن يتكفل في تصميم وبناء المتاحف وصالات العرض والقناريين وتوزيعها في أسلوب مدرّس في فن العرض.

علم مناخ المتاحف MUSEUM CLIMATOLOGY

وهو علم يدرس ظروف البيئة المحيطة في جو المتاحف من هواء وما يحمله من رطوبة أو حرارة أو غازات أو إضاءة بطريقة مصوبة داخل المتحف أو حتى داخل القناريين أو في كل ١ سم^٢ من حجم الهواء داخل القنارية. من المعروف أن الرطوبة العالية والحرارة المرتفعة وكذلك وجود بعض الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الأيدروجين وخلافه كذلك بعض الموجات الضوئية غير المرئية مثل الأشعة فوق البنفسجية تعتبر

من العوامل الضارة لكثير من المواد والألوان وبعض أحبار الكتابة لذلك يدرس هذا العلم توفير جو نقي سليم لحفظ التحف داخل المتاحف بطريقة محسوبة ويوصي باستخدام التكييف المركزي كلما أمكن مع استعمال مرشحات الهواء لمنع الغازات الضارة كذلك مرشحات الضوء لمنع موجات الضوء الضارة بمادة الأثر.

علم البيولوجيا أو الأحياء BIOLOGY

وهذا العلم تخصص في دراسة المجاميع الحية من آفات حشرية أو كائنات دقيقة (فطريات - بكتريا) وقوارض أو طيور أو حيوانات أخرى ممكن أن تتواجد في الأماكن الأثرية وتلف التحف والأثار ويدرس هذا العلم أنواع هذه الكائنات الحية، يعرفها ثم يدرس دورة حياتها وطبيعة الضرر الذي تقوم به وأشكال ومظاهر الضرر التي يمكن أن تحدثه ثم يدرس الطرق المختلفة الحديثة لمقاومة هذه الآفات الحية سواء باستخدام المبيدات بالملامسة أو التبخير بالاستعمال المباشر أو غير المباشر ولكن بطريقة غير متلفة كذلك باستخدام الطرق الطبيعية مثل الإشعاعات والموجات الكهرومغناطيسية أو المصائد الضوئية أو الموجات فوق السمعية أو تراكيب التدخين الأكسي وخلافه.

تكنولوجيا الكيمياء CHEMICAL TECHNOLOGY

وباستخدام تكنولوجيا الكيمياء تستخدم الدهانات التي تحول المواد التي يبنى منها المتحف إلى مواد منيعه للحريق أو للرطوبة أو للغات كذلك استخدام التراكيب الكيميائية المدخنة للتدخين الذاتي داخل القناريين كذلك تصنع لنا أنواع اللواصق المختلفة لجميع المواد التي تدخل في صناعة وتركيب الآثار وتعطينا التراكيب والتكنيك اللازمان لعلاج المواد الأثرية المختلفة سواء الهشة أو المكسورة أو القشور البارزة المحتاجة للتثبيت وكذلك

المحاليل أو العجائن والمراهم لمعالجة الأخشاب والنقوش الجدارية والتماثيل والأوراق الأثرية والبردي والجلود والموميات والمعادن وخلافه والتكنيك قد يكون بالرش أو الدهان أو الغمر أو الحقن العميق وهكذا، كذلك يقدم لنا علم الكيمياء كيفية إزالة البقع من المواد المختلفة بتكنيك غير متلف للمواد أو للرسوم أو للكتابات، لجميع أنواع البقع من دهنية أو مائية كذلك إزالة الحمضية والأملاح الضارة من مادة الأبر ويوصي بالتكنيك الواجب استخدامه حسب نوع مادة الأثر وطبيعته فقد يلزم لحام الكسور والتقوية بعد التنظيف في بعض الأحيان. ويظهر جبروت علم الكيمياء التطبيقي في فك الصفحات الملتصقة وفرد الجلود المتصلبة ولصق الأحجار الفسحة وهكذا. وعموما يرجى استعمال الكيمياء بصورة غير متلفة للأثر وهذا يعتبر القانون العام في استعمال الكيمياء في مجال الأثر.

تكنولوجيا الطبيعة PHYSICS TECHNOLOGY

للحصول على جو ملائم حول الآثار في متاحف يلزم ضبط درجة الحرارة والرطوبة واستعمال مرشحات الغازات وأجهزة التعقيم وهنا تساهم تكنولوجيا علم الطبيعة بالأجهزة القياسية النوعية كذلك تصميم دوائر التكيف المركزي المعقم للهواء، كذلك توفير جو متقل مكيف وجو مندرج للحرارة والرطوبة عند نقل الأثر من بلد إلى آخر.

يشارك هذا العلم في عمليات التعقيم للآثار باستخدام الإشعاعات مثل الأشعة السينية أو الكوبالت ٦٠ أو أشعة جاما أو الأشعة فوق بنفسجية وخلافه كذلك الموجات فوق الصوتية منوارة لقتل الميكروبات والأفات الفشرية أو لإزالة الصدا من على المعادن الذي يمكن أن يزال أيضا بالتطهير الكهربائي البطيء تحت جهد كهربائي ضعيف جدا واستعمال الخلايا الصوتية الأتوماتيكية لحماية الآثار من اللصوص والحريق كذلك أجهزة التطهير

الطبيقي والتحليل بالأشعة السينية للتعرف علي تركيب مادة الآثار بطريقة غير متلفة وسريعة وهناك عملية تقدير عمر الآثار بالطريقة العلمية (الكربون المشع ١٤) وأبعد من هذا فإن القياسات غير المتلفة لمادة الآثار لاستعمال مواد شبيهة لمادته في عمليات الترميم أمر ضروري. كذلك التصوير بالأشعة السينية للمواد الهشة لتحديد الكسور الداخلية كذلك لستخدام الموجات فوق الصوتية والمصادد الضوئية لاصطياد الآفات إلي مصادر مهلكة كلها استخدامات لعلم الطبيعة كبديل لاستخدام المواد الكيميائية المباشرة الضارة وهو المخرج الثاني بعد استخدام الكيماويات بصورة غير مباشرة وغير متلفة عالمياً.

التخزين والتغليف STORAGE AND PACKAGING

عند تخزين الآثار سواء نتيجة للعثور علي كميات كبيرة من الآثار وليس لها مكان حالياً في المتحف أو المتاحف فإنها تخزن كذلك في حالات الحرب والكوارث فإنه تلجأ الدول إلي تخزين مؤقت. في هذه الحالات تتضح أهمية التخزين العلمي السليم الذي يحفظ لنا الأثر من التخزين السيئ الذي يتلفه بمرور الزمن وللتخزين عموماً مواصفات (تعتمد علي نوع مادة الأثر) من ظروف بيئية منظمة من حرارة ورطوبة وتكييف مركزي مع مرشحات للغازات الضارة والكائنات الدقيقة المتلفة لمادة الأثر. أي يحتاج لجو نظيف وتطبيق القواعد القياسية في التخزين للمواد المختلفة والمواصفات العامة للمخازن وحواملها وبحيث توضع المواد المراد تخزينها علي أرفف ترتفع عن الأرض بارتفاع مناسب ومحسوب وقد يكون للتخزين في دواليب وقبب يكون علي أرفف سبق تعقيمها ومعالجتها لتقاوم الآفات كذلك يمكن تغليف هذه الآثار لتصبح في معزل عن أي عامل متلف بيولوجي أو كيميائي أو طبيعي والتغليف هنا يتم بخامات مختلفة ومتطورة مخلقة أو طبيعية وتكنولوجيا يتلائم مع طبيعة الأثر ونوعيته.

والتغليف قد يلعب دوراً آخر أكثر أهمية خاصة في حالات نقل الآثار سواء لعرضها داخل أو خارج البلاد حيث يتم التغليف بمواصفات تقلل احتماليات التلف عند سقوط الأثر بطريق الخطأ أو غرقه وذلك باستعمال مواد مقاومة وقد استخدم في لوحة الجيوكاندا عند نقلها من فرنسا إلى الاتحاد السوفيتي بحراً لعرضها سنة ١٩٧٣، كذلك عند نقل الأثر من ظروف مناخية إلى ظروف مختلفة يجب أن يحاط الأثر بجو انتقالي تدريجي للتأقلم حتى نصل إلى الظروف المعتادة. مواد التغليف يفضل أن تكون مقاومة للحريق وللآفات الحشرية والفطرية والقوارض عازلة للرطوبة والحرارة وغير متلفة للأثر وقد تكون مطاطة وقد تكون هشة حسب الغرض المطلوب منها.

MATERIAL SCIENCE علم خواص المواد

دراسة المواد والخامات التي تتكون منها مادة الأثر مثل القماش ونوعياته من كتان أو صوف... الخ، والخشب وأنواعه وخواص كل نوع كذلك الورق وأنواعه والرق والجلد ومعرفة تكنيك صناعة الخامات القديمة مثل التحنيط والصناعات القديمة يساعد كثيراً في ترميمها وصيانتها واختيار المواد اللازمة لعمليات الترميم والتكنيك اللازم استخدامه لترميمه في كل حالة. فالمادة المفروضة استعمالها في عمليات الترميم يجب أن تكون مشابهة أو يمكنها أن تتجانس مع مادة الأثر بتكنيك لا يختلف عن التكنيك السابق استخدامه في الزمن القديم. بدراسة الخامات المختلفة الداخلة في تركيب الآثار وخواصها يمكن معالجتها بالطريقة الصحيحة ومعرفة الاحتمالات مقبلة للنتائج مثل استعمال عجينة الورق في ترميم الورق أو المونة لترميم تمثال أترى حجري واستخدام رق ملائم طيناعي أو طيني. كذلك نظرية الجلود بالزيوت أو باستعمال البروتينات في معالجتها لتستعيد حيويتها بالمواد المناسبة لها كما أن هناك مواد هيدروسكوبية أكثر من غيرها ويمكن مراعاة ذلك في حالات حفظها فإنه يلزم توفير جو له رطوبة مناسبة لتستمر في حالة

لينة وكذلك يمكن معالجة هذه الخاصية أحيانا بالمعالجات العازلة لسطح هذه المواد عن الجو المحيط أو وضعها في جو محتل محدود (فترينة مثلاً) بالرغم أنه أحيانا لزيادة الحرص يستعمل التكنيكين أو قد تستعمل هذه الخاصية في علاج جفاف بعض المواد بتطريتها أو حالات الرطوبة العالية بتجفيفها بوضعها في جو مخلق من رطوبة عالية أو جفاف عالي لمدة معينة حتى الحصول على النتيجة المطلوبة، كذلك الترميم بمواد لها خواص مماثلة لمادة الأثر من تمدد وطبيعة ولون وملمس وخلافه أمر هام جداً حتى لا يطردها جسم الأثر أو عين المتفرج.

الفنون التشكيلية ARTS

(من نحت وتصوير وزخرفة كذلك الديكور وعلوم النحت الفني وفن (التفصيل).

هي العلوم الفنية التي لا غنى عنها في عمليات الترميم المختلفة فترميم التماثيل تحتاج خبرة في فن النحت واللوحات الزيتية كذلك يحتاج أن يكون المرمم علي دراية بالتصوير الزيتي ومن جهة أخرى ترميم الأقسام يحتاج إلي دراسة لطباعة المنسوجات ودراسة لفن التفصيل وهذا ما يحتاجه أيضا المرمم في ترميم الورق وأغلفة الكتب فهو يحتاج دراية بفن تجليد الكتب والطباعة وترميم المعادن يحتاج لدراسة بعلم المعادن وتشغيلها وهكذا فإن المرمم لابد أن يكون فنانا يعطي اللون الملائم والخطوط الفنية الانسيابية المريحة للعين والملائمة للذوق الفني الرفيع فالترميم هو جراحة تجميل أو هو عملية لزرع الأعضاء، فإن لم تتم بالطريقة السليمة نتج مخلوق مشوه وفقدنا الأثر لخطأ المرمم وهي جريمة لا تغتفر في حق البشرية.

الحد الفاصل بين الترميم والتزوير الإقلافي الفني

عملية الترميم هي عملية تكنولوجية فنية يتم فيها تجميع التحفة المنقطة وتقوية السطوح الهشة والضعيفة وقد يستخدم فيها أحيانا اكمال لبعض المساحات وهذا الاكمال الذي لابد منه في عملية الترميم ولا يسمى تزويرا علي أن يكون الاكمال من مادة متجانسة مع مادة الأثر ولا تتفاعل مادة الترميم مع مادة الأثر من ناحية التركيب الكيميائي ومن الناحية اللونية وأن تكون متعادلة ومحايدة وفي أقل مساحات ممكنة، ومن جهة أخرى لو نظرنا إلي الاكمال ومحاكاة الأصل بصورة مماثلة فإنه يصبح تزويرا وليس ترميما وهذه وجهات نظر طبعا مع اختلاف مدارس الترميم، وهناك مدارس أخرى في الترميم مثل الفرنسية والرومية من وجهة نظرها أن الترميم هو الاكمال حتي تصل التحف في النهاية إلي شكل جديد ومع استمرار الجديد للتحف دوريا وهذا المبدأ يبتعد بنا تدريجيا عن يد الصانع الأول للتحفة وتصبح فنا حديثا وليس قديما وتقتد قيمتها من وجهة نظر الترميم المصرية.

الخط العام لعمليات الترميم والصيانة

بصرف النظر عن نوع الأثر المراد ترميمه

الأثار والتحف هي تراث من عاشوا من آلاف السنين أو مئات السنين ولها مدلول تاريخي وفني وثقافي وقد تكون مخطوط نادرا أو تحفة خشبية أو رداء أثري أو ورق مكتوبة أو مومياء أو نقوش جدارية وخلافه. هذه المواد الأثرية نتيجة لعملية التقادم الزمني وهي عمليات تغير فيزيوكيميائية لها آثار دلخية وخارجية علي مادة الأثر من تشققات أو كسور أو التواء نتيجة جفاف زائد أو هشاشة أو حالة ضعف في التماسك الداخلي أو تكون بعض الرواسب أو الاتسلاخات التي يعطي النقوش أو تراكم صيدا علي المعادن وطمسها، وكل حالة من حالات التقادم هي محصلة لعديد من

العوامل ليس فقط تأثير مرور الزمن ولكن محصلة التأثيرات الكيميائية من الوسط المحيط سواء الغازية أو الأملاح أو التأثيرات الطبيعية من تغيرات الحرارة والبرودة والرطوبة العالية والجفاف كذلك التأثيرات البيولوجية المختلفة من كائنات دقيقة أو حشرات أو حتى القوارض أو الحيوانات البرية. أو نتيجة لعبث إنسان في صورة لصوص الآثار أو المزورين وخلافه.

ويمكن مجازا القول أن الأثر هو مريض والأمراض التي به قد تكون هشاشة أو شقوق أو كسور أو صدأ أو بقع وهكذا.. والمرمم هو الطبيب الذي يجري على الجراحات والمعالجات حتى يصبح الأثر صحيحا. الأثر المريض ينقل على نقالة مثل المريض إلى معامل الترميم أو نهزع إليه مسعفين لترميمه في مكانه إذا كان ثابت أو كبير الحجم أو ليصعب نقله حيث يتم علاجه بتثبيتته وتقويته ولحام كسوره ومعالجته الكيميائية وتنظيفه وكشف نقوشه وتجهيزه للعرض للزوار وللدارسين في التاريخ والفن، هذا مع توفير مناخ نظيف ذي درجات حرارة ورطوبة ثابتة في الحدود للأمانة والمعمول بها عالميا في أماكن العرض ومخازن الآثار.

هناك خط علمي أكاديمي بجانب الخط العلمي التطبيقي المختص بعمليات الترميم والصيانة هو خط البحث العلمي لتفسير بعض الشواهد والتراكيب والفحوص الطبيعية والكيميائية للغير متلفة.

ونورده فيما يلي :

Micro- or trace analysis

١- التحليل الدقيق بالآثار

Spectro photo analysis

٢- التحليل الطيفي

٣- تقدير العمر بالكربون المشع - ١٤ X- ray diffraction analysis

كذلك كشف الرموز والنقوش والكتابة المطموسة بالأشعة غير المنظورة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء، كذلك كشف التركيب الداخلي

بالتصوير بأشعة أكس من كمور وشروخ ومناطق ضعف. بعض هذه العمليات يتم قبل الترميم أو بعده حسب رأي أخصائي عمليات الصيانة والترميم. تتم عمليات الترميم بعد التسجيل بالصور قبل وبعد الترميم فهي تسجيل للجهد المبذول في الترميم ومن جهة أخرى فإنها تكشف ضعف أو خطأ المرمم إن وجد

الفصل الثاني

الرطوبة في الجاني التاريخية

من النتائج الضارة للتعرض للرطوبة تلف الرسوم الجصية ، تشوه وتتشقق الرخام ، تهشم الجص والزخارف ، فضلا عن راحة الناس وصحتهم العامة.

أن التحري الدقيق عن مصدر الرطوبة هو ضرورة أساسية للوصول إلى معالجة مرضية . فالرطوبة كالحمل تماما هي علامة المرض ويجب على الطبيب أن يشخص أولا المرض الذي أحدث الحمل ، لأن الرطوبة تعتبر نتيجة لاحقة لتأثير قوى فيزيائية محددة وغير متوازنة في بناء ما ، نصيب أثرى ، أو قطعة منفردة من مادة البناء . ففي حالة الرطوبة يجب أن يؤدي المعماريون والمهندسون ما يشبه مهمة الأطباء فيقومون بكافة الفحوص الضرورية لتحديد طبيعة المرض ، إذ من الخطر الاعتماد على الإحساس العام كما كان الحال في الماضي بل على العكس من ذلك يجب أن تترجم الظاهرة إلى أرقام بعد أن يتم تجميع دقيق للمعلومات السياسية .

ولنبدا من الفكرة الأساسية وهي أن الرطوبة تأتي من الماء أما في حالته السائلة أو بشكل بخار . وأول شيء يجب عمله هو الكشف عن الماء ومكان انتشاره ، ويتم ذلك باستخدام الأجهزة فقط . فالأجهزة الملائمة يمكنها أن تسجل إذ كان هناك ماء في الحائط ، مثلا تحت بقعة خضراء من العفن ، وتمكن للأجهزة كذلك أن تسجل نسبة الماء مقارنة بكتلة الحائط ، وتوزعه وقابليته على الزيادة في التركيز في الكساء الجصي باتجاه لب الجدار أو بالعكس .

فالكساء الجصي يمكن أن يكون خافا في حين يكون لب الجدار رطبا

ولكل حالة تفسير منطقي خلاص بها ففي بعض الأحيان وفي ظاهرة التكاثف مثلا قد لا تجد الماء مطلقا لأنه يظهر في فترات متقطعة نظيفة رقيقة من الماء تظهر لدقائق قليلة فجر كل صباح . عند ذهاب القرويين إلى الكنيسة ونكون كافية لنشوء كمية كبيرة من العفن فوق رسم قديم بالتعميرا تتفد بوسيط رابط غرائي وحالما تشرق الشمس فإن الماء يختفي لكن العفن يكون قد استلم مؤنثه لليومية من الماء ،

يجب علينا الكشف عن الماء وقياسه ، فإن كان غير موجود أو إن كميته أقل من أن تعطى تفسيراً للتلف ، فعندما يتم تقصى درجات الحرارة إضافة إلى دراسة الرطوبة ، ويمكن القيام بتقصى درجات الحرارة عن قياس درجة حرارة السطح الجدار المحيط بالغرفة الرطبة إضافة إلى درجة حرارة الهواء في الحقيقة إن الرطوبة الحاصلة بفعل التكاثف من الهواء ، على وجه الحصر ، تعتمد على زيادة الفرق بين حرارة الهواء وبرودة الجدران. ولنفس السبب ، ترى في بعض الأحيان أثناء فصل الشتاء الشبائيك مرطبة بفعل الندى في غرف النوم المدفئة جيدا . السبب في هذه الظاهرة يمكن في الفرق الكبير بين درجة حرارة الهواء الداخلي والخارجي على وجهه الزجاج . في وقت الصيف نفس الفرق في درجتى الحرارة يحدث ندى فوق قدح بارد على طاولة نادى مكتظ بالرواد . وحالما نبذل الهواء داخل الغرفة ، يختفي الندى وتزول الرطوبة من فوق القدح ، شريطة أن يترك القدح فوق الطاولة لعشر دقائق، ليقل الفرق بين درجة حرارة الهواء والسائل .

أن تشخيص الميكانيكية التي يدخل بواسطتها الماء داخل الجدار شيء أساسي . فالشكل رقم (٢) برينا تخطيطا يوضح الطرق الأربع الممكنة لدخول الماء . فالرطوبة ربما ترتفع من الأرض، أو يمكن أن تأتي من الهواء عن طريق التكاثف على جدار منتظم بالبرودة ، أو من الممكن أن

تتجمع في بقع تظهر وتختفي تبعاً لتغير المناخ خلال اليوم .

ويحدث هذا لأن تركيب الجدار غير متجانس فالحائط يكون أكثر برودة في المكان الذي يكون فيه حجر ثقيلًا وأكثر حرارة في تلك الأماكن المبنية من مواد خفيفة في بعض الأحيان ترتفع الرطوبة بفعل مسببات عديدة تعمل مجتمعة ولذلك تتلف جسم ما هو نتيجة هذا النظام المعقد كما يحدث مع (جدارية) الغشاء الأخير داخل شئ شكل رقم (٢) .

أن النظر الذي يسقط بصورة مائلة قليلاً ما يدخل خلال الجدار ، لكنه يبرده أحياناً ، مسبباً التكثف عن وجهه الداخلي كما يحدث في القاعات وفي الأماكن المزخمة في المسكن ، حيث يرفع تنفس الساكنين رطوبة الهواء النسبية بشكل متزايد .

أهم سمة تميز الرطوبة المرتفعة بالخاصية الشعرية هي كونها غير متغيرة . فكمية الماء لدخل الجدار تكون ثابتة بعض النظر عن أي فصل من فصول السنة أو أي وقت من أوقات اليوم . إضافة إلى ذلك ، أن الرطوبة توجد في الطابق الأرضي فقط وفي الجزء الأسفل من البناء ، وارتفاعها لا يتعدى أبداً أربعة أمتار ، من مستوى سطح الطريق لأن كمية ماء إلى حد ٢% من الوزن في بناء من الآخر تكون كمية مقبولة ومقدار من الماء إلى ٥% من الوزن يكون مقبولا في التركيب المحتوية من موارد معتدلة الامتصاص ، مثل الطوفه حجر الكلسي الخفيف ويتم تقدير الرطوبة عن طريق أخذ عينات من ١٥-٢٠ سم من تحت الجص ، أي من داخل مادة لب الجدار يتم وزن العينات وهي رطبة ، ثم تجفف بعد ذلك ويعاد وزنها ، إن سبب أخذ العينات من عمق ١٥-٢٠ سم من حيث السطح هو أن محتوى الماء في ذلك العمق يكون ثابتاً خلال السنة ، بغض النظر عن التغيرات اليومية والفصلية . وبين الاختلاف في الوزن بين العينة الرطبة والحافة كمية الماء

إلى تحتويها تلك العينية . وضمن الحدود المذكورة اعلاه ٣% من الأجر
٥% في الطوفه والحجر الرملى فإن الماء في الجدار لا يؤثر في الأبنية أو
الساكنين فيها شريطة أن تحتوى الغرف على وسائل تهوية جيدة.

ويظهر العفن والتآكل إذا وصلت الرطوبة إلى أعلى من هذه الحدود
، ويشعر بعدم الراحة حالا أولئك الذين يتوجب عليهم العيش أو العمل في
مثل هذه الأماكن للرطوبة المخلقة ، والعلاج الناجح للرطوبة يكمن في قطع
الأكياس الشعرية في الحائط، أو في إيقاف الماء قبل وصوله إلى الحائط
نفسه.

للتكاثف ميزة هي كونه ظاهرة غير مستمرة ، ويحدث دائما بسبب
الحرارة الواطئة . عندما يتواجد الماء بفعل التكاثف يكون تواجد غزيرا في
الجص ونادرا في مادة الجدار الداخلية . ويكون الجص المتضرر دائما في
المساحة التي تعرضت للهواء الدافىء ، أي يكون على الوجه الداخل للجدار.
ولكن الماء قد يكون معدوم تماما في وقت أخذ القياسات فعندما يكون هناك
شك في أن التكاثف محتمل للحدوث ، يكون من الضروري معرفة أي من
السطوح الداخلية للغرفة الرطبة أكثر برودة وذلك باستخدام الحرارة .
ومعالجة التكاثف يجب أن تعتمد دائما على زيادة الحرارة ، أعلى درجة
حرارة سطح الجدار الكثير برودة يجب أن ترتفع قليلا. وفي نفس الوقت يجب
أن تتم تهوية الغرفة جيدا لكي لا ترتفع الرطوبة النسبية للهواء كثيرا.

أن المعدل الأفضل لرطوبة الهواء (النسبية) هو بين ٥٠% و ٧٠%
وفي المناطق المخلقة حيث يكون الهواء عديم الحركة فإن العفنيات تبدأ في
النمو عندما تصل الرطوبة النسبية إلى ٧٥% وخاصة عند وجود مواد
غذائية عضوية مثل الصمغ الحيواني ، الورق ، الجلد والرق . أن الفطر هو
أسوأ أنواع الفطر البيئي ويستطيع العيش بدون ماء في حالة انعدام حركة

الهواء شريطة أن يكون ناميا على الخشب وأن تبقى درجة الحرارة أقل من ٢٧م . أن العلاج الأكثر فاعلية ضد العفنات والفطريات هو التهوية الجيدة (غيران) التهوية الجيدة من الناحية الأخرى قد تكون ذات خطر على اللوحات الخشبية المرسومة على بناء رطبة فهذه الرسوم تتلف بسرعة عندما تخضع إلى حالات متعاقبة من الجفاف والرطوبة . فاللوحات الخشبية المرسومة على جدران غرفة تحت الأرض تكون فيها للرطوبة ثابتة ، وبعيدة عن تأثير الشمس ، تبقى في حالة مثالية من الصيانة لقرون عديدة ، وهذا غالبا ما يشاهد في إيطاليا . ولكن بعد سنوات قليلة من فتح المقابر الأثروسيكية ذات الرسوم الخشبية للجمهور تلفت تلك الرسوم بسبب التهوية غير المنتظمة وتبدلات رطوبة الهواء الناتجة من وجود الزوار ، وعندما ثبت تشخيص الداء ، أعنى حالما يصبح مؤكدا فيما إذا كانت الرطوبة ناشئة عن الخاصية الشعرية وخدما أو بسبب التكثيف، أو لكلا السببين معا يكون العلاج قد أُملى منطقيا لمقاومة الرطوبة الصناعية يجب أن نضع حلولا جزئية عبر الطريق الذي يملكه الماء، أو تمنع من الدخول إلى أنيس الجدار . وللمقارنة رطوبة التكثيف يجب التخلص من الفرق في درجات الحرارة بين الهواء الرطب الدافئ والجدار البارد . وهذا يمكن الحصول عليه بوقاية الجدار ، حتى تتبدد الحرارة باتجاه الخارج . أو عن طريق عمل تكفئة بسيطة للوجه الداخلي ، أو بتقليل رطوبة الهواء أيضا . وإذا كانت الرطوبة موجودة بنوعها في وقت واحد يكون من الضروري تعيين أي منهما المتغلبة والابتداء بمقاومتها أولا وعلى أية حال احذر من المنتجات التجارية العجيبة وحاول أن تحكم على أي علاج بشكل نقدي وبفهمك الخاص ، دون تصديق الباعة المتخصصين بالمعجزات والاحذر للتقنيية المفرطة في التبسيط على سبيل المثال التيطين العمودي بالقار أو الملاط بالأسمنت (اللبخ بالأسمنت): فالرطوبة ، بدلا من أن تأتي من الهواء ، قد تأتي من داخل الجدار نفسه .

مقدمة وشرح للألات المستخدمة لدراسة الرطوبة في الجدران .

هناك ثلاث مجموعات من الألات التي تستخدم لهذا الغرض مبينة كل على حدة .

أ. آلات لقياس الرطوبة النسبية للهواء : مثل المرطاب الشعري ، مقياس رطوبة الجو التقليدي ، مقياس رطوبة الجو الفوري الكهربائي .

ب. آلات تحديد محتوى الرطوبة في الجدران : المسمار الكهربائي لقياس رطوبة الملاط ، مقاييس الضغط الكهربائي في الملاط ، ميزان وفرن اعتيادي لتحديد محتوى الماء في العينات المأخوذة من البناء . فرن حراري جديد عازل للكهرباء للتحقيق السريع جدا لهواء العينات (طريقة مزاري).

ج. محرار كهربائي فوري مع طوق كهربائي حراري لقياس الحرارة في الهواء وفوق سطوح الجدران محرار سيمس للأشعة تحت الحمراء غير المرئية لقياس درجات الحرارة عن بعد لسطوح الجدران في الغرف الكبيرة (الكنائس ، القاعات ، الخ).

لأجل دراسة توزيع الهواء الرطب في القاعات الكبيرة تعتمد مبادئ كتناجر بخصوص درجة تشبع الهواء الساكن في المناطق الغربية من الجدار الرطب . فقد برهن كتناجر أن ظاهرة رطوبة خطيرة ربما تظهر على جدران الغرف المظلمة ، حتى وإن كانت كمية محتوى الماء في الجدار قليلة نسبيا ، أعنى أعلى قليلا فقط أو متساوية إلى ٣% من النسبة التي سبق ذكرها على أنها الحد الأعلى المسموح به في الجدران المبنية من الحجر على سبيل المثال عندما تبلغ كمية ماء في جدار من الحجر ٣,٥% يمكن القول أن يجاوز الجدار سيصبح مشعا ببخار الماء (٩٠% - ١٠٠%) ولكن لمسافة (تبعد) من ٥-٦ سم من الجدار فقط ، بينما تبقى الرطوبة النسبية للهواء في

وسط الغرفة اعتيادية ، مثلاً ٦٥-٧٠% حينئذ تتمكن كميات كبيرة من العفنيات من النمو خلف الرسوم، أو فوق ، أو ربما تتواجد في الخزانات وكل هذا يبدو غير مناسب وحالة الجفاف داخل الغرفة على وجه العموم ، ويعتقد في بعض الأحيان خطأ أن العيب كامن في الجدار فقط ويخطط لأجل إصلاحه لعمل غالي التكاليف ، وفي الحقيقة ليست هناك حاجة لمثل هذا الإصلاح ويكفي كعلاج كل إجرائين منفردين: تهوية يومية ، وإزالة كافة الرسوم ، الرفوف والخزانات من الحائط، شرط أن تترك مسافة ٩ - ١٠ سم لحركة الهواء الطلق، لأنه في مثل هذه الظروف لن يصل الهواء إلى درجة التشبع مطلقاً.

الباب الرابع

مراحل العلاج والتزميم للأفراد

الطرق والمواد المختلفة المستخدمة في عمليات التنظيف والتقوية

Cleaning التنظيف

وتبدأ أولى مراحل العلاج بعمليات التنظيف المختلفة حيث يعتبر التنظيم من الوسائل السهلة الفعالة للمحافظة على الآثار ويشترط في هذه المرحلة أن تتوفر للقائم بأعمال الصيانة الخبرة اللازمة والمهارة الشخصية وانتقاء الطريقة المثلى في التطبيق مع دراسة نوعية وظروف السطح الذي سيتم تنظيفه، وترجع هذه الشروط إلى أن الظروف العاكسة لها تؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة.

مفهوم التنظيف Cleaning

يعتبر التنظيف من العمليات التي تلعب دورا هاما في إعادة الآثار الحجرية إلى رونقها وبهائها حيث يتم استخدام مختلف المواد والطرق من أجل إزالة الاتساخات والأتربة والمواد الغريبة عن مادة الأثر الحجري، التي تقلل من الجاذبية وجمال مادة الحجر الطبيعية مع مراعاة أن لا تغير هذه المواد والطرق المستخدمة في التنظيف من الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية للأثر الحجري ولذا فقبل القيام بعملية التنظيف يجب التعرف على مواد الاتساخات وطبيعتها وخواصها الكيميائية لمعرفة أفضل الطرق والمواد الصالحة لإزالتها بدون التأثير على مادة الأثر وقيمتها الفنية والجمالية وهو ما سيتم توضيحه كالاتي:

تعرف الاتساخات على أنها مواد موضوعة في موضع خاطئ ومن أمثلتها الأتربة والسناج والمعلقات الهوائية وهذه المواد الغريبة عن مادة الأثر الأصلي أما مواد ناتجة عن تعلقها أو ترسيبها على الأثر الحجري والتصقت به مثل الدخان والأتربة والصبغات.. الخ أو عبارة عن مواد نتجت عن تفاعل المواد الغريبة عن الأثر الحجري مع مادة الأثر نفسها، أو نتجت عن مدة الأثر نفسها نتيجة لتغير الظروف المحيطة ومن أمثلتها الأملاح المختلفة مثل أملاح الكبريتات والكلوريدات وغيرها.

وتتعلق هذه الاتساخات على سطح الأثر ميكانيكياً مثل تدخل حبيبات الأتربة في الحفر الميكروسكوبية الموجودة على سطح الحجر الأصلي مثل الأملاح الموجودة على السطح والمتداخلة فيه، وقبل البدء في إزالة هذه المواد المشوهة لجمال الحجر يجب معرفة الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة في التنظيف والترميم ومدى نجاح الطرق المستخدمة في تحقيق أغراض التنظيف لذا يجب أن تتوفر في المواد والطرق المستخدمة المميزات الآتية:

١. يجب أن لا تكون ذات تأثير فيزيائي أو كيميائي على مادة الحجر.
٢. أن تزيل مواد الاتساخات دون إزالة مادة الأثر الحجري الأصلي.
٣. أن لا تؤدي إلى مزيد من الاتساخات للأثر الحجري.
٤. أن لا تؤثر على المرمم وتكون منخفضة التكاليف.

أساليب التنظيف Cleaning Techniques

وهي الأساليب التي تتبع لإزالة الأتربة والاتساخات السطحية وغيرها من المواد التي تضر الأثر الحجري وتشتمل على الأساليب الميكانيكية والكيميائية الآتية:

وهذا النوع من التنظيف يعمل علي كسر الاتصال بين الأتربة وبين الأثر بدون التأثير علي الأثر نفسه ومن مميزاته أنه لا يضيف أي مواد قد تتلف الأثر نفسه مثل المذيبات التي قد تحمل الأتربة والأتساخات إلي داخل مسام الحجر أو مواد كيميائية ربما تتفاعل مع الأثر وتنتفخ أو أنها قد تضر المرمم نفسه وتبدأ عمليات إزالة طبقات الأتربة والأتساخات من علي السطح أما يدويا باستخدام الأدوات البسيطة المختلفة كالفرش بنوعها الخش والناعم والفرر والأزاميل أو آليا باستخدام ماكينات الإزالة التي تحمل رؤوس الكربوراند المخرطية الشكل. ويمكن إجراء عمليات التنظيف الميكانيكي أيضا بالقذف بالحبيبات علي سطح الأثر المتسخ والبودرة المستخدمة كمادة حكاكة تكون كربونات الكالسيوم والماغسيوم، وبيكربونات الصوديوم، وحرر راجي أو أكسيد الألومنيوم وبودرة كربيد السليكون وهي تتفاوت في صلابتها من كربيد السليكون (صلب) إلي بيكربونات الصوديوم (ناعم) وذلك لتعدد استخداماتها علي حسب نوعية الاستخدام ومواد الأتساخات الموجودة علي الأثر، وتختلف هذه الحبيبات من خرطوم يبرر من ماكينة قذف الحبيبات، والتي تعتمد علي الهواء أو بعض الغازات الأخرى مثل النيتروجين أو ثاني أكسيد الكربون في عملية القذف.

ويجب قبل الإقدام علي هذه العملية معرفة درجة الصلابة المطلوبة للمواد الحكاكة المقذوفة ونوعها وشكلها ومعدل الضغط، حيث تستخدم المواد الحكاكة الدائرية إذا كانت طبقة الأتساخات متصلبة، كما يجب توفر معد الأمان للعاملين من خلال استخدام القفازات والملابس الواقية.

كما يجب الاحتياط أثناء تنفيذ هذه الطريقة والتوقف عن التنظيف إذا ثبت تلف السطح بها ولا يجب الإسراع بالعمل أو الاندفاع فيه خاصة في

الأسطح المسطحة، وسواء كان التنظيف بالمواد الحكاكة قد نفذ جافاً أو مبتلاً يجب استخدام خرطوم مياه لإزالة بقايا الأتربة والمواد الحكاكة، وفي الأماكن الصغيرة يمكن استخدام رشاشات اليد.

بد التنظيف الكيميائي Chemical Cleaning

يلي التنظيف الميكانيكي التنظيف الكيميائي وذلك إذا لم تفلح الطرق اليدوية أو الميكانيكية الآلية في إزالة الأتربة والانساختات السطحية حيث تستخدم مختلف المذيبات والمواد الكيميائية والطرق لإزالة بقايا الانساختات صعبة الإزالة ويجب أن يتم استخدام المواد والطرق بمنتهى الدقة والحدس وفي أصيق الحدود الممكنة حتى لا تعرض الأثر الحجري للتلف ونعتمد عمليات التنظيف الكيميائي على

١. المحاليل الحمضية والقلوية Acid and Alkaline Solutions

وتعتبر المحاليل الحمضية والقلوية القوية من الطرق غير المناسبة والخطرة على الآثار الحجرية وذلك لثأثر مادتها بهما ولكن يتم استخدامها في ظروف خاصة مع الحرس والحدس الشديدين ومن بين الأحماض القوية حمض الهيدروفلوريك HF وهو من المواد الرخيصة وهو يذيب بسهولة الغشاء الصلب الكلسية ولكنه خطر جداً إذا لامس سطح الحجر. وكذلك من المحاليل القلوية القوية هيدروكسيد الكالسيوم NaOH والتي يتبع علاجها بحمض الهيدروكلوريك لمعادلة الحمض بالقلوي ثم يتبعها الغسيل بالماء ونظراً لتأثير هذه المواد القلوية على سطح الحجر مباشرة لذلك يجب عدم استخدامها في إزالة طبقات الانساخت للرخام إلا إذا كانت هذه الطبقات سميكة وفي وضع لا يسمح بعلامسة هذه المواد الخطرة لسطح الحجر مباشرة والتوقف عن استخدامها عند ملامستها للسطح الحجري واستخدام الطرق الأخرى الآمنة في إزالة بقايا هذه الطبقة من على السطح الحجري.

٢. عجائن المذيبات الجيلاتينية: Gelatinous Solvent Pastes

وهي تحضر بإضافة عامل جيل Thixotropic إلى محلول قلوي ضعيف للحصول على عجينة وهذه العجينة تقرد على الأسطح العمودية والأسقف ويبقى المحلول في اتصال مع الحجر، وللاحتفاظ بها رطبة خلال وقت التطبيق تغطي العجينة بفلم بلاستيكي خفيف ومن أهم العجائن الشائعة عجينة: AB57 والتي وضعت بواسطة Mora من مركز الترميم في روما وتتربك كالآتي:

Water	1000 ML
Ammonium Bicarbonate	50 gr
Sodium icarbonate	50 gr
.. Bdisodium Salt of Ethylene Diamino ret acetic Acid De Sogen (Ammonium Quate na y Salt)	100 ML
Ca boxy Methyl Cellulose	50 gr

وقيمة PH للمحلول تكون ٧,٥، ويعمل الكربونات والبيكربونات على تسهيل عملية التنظيف وإذابة الأملاح مثل الجبس.

ويعمل (De Sogen) كمخفض للتوتر السطحي ومطهر ومبيد للجراثيم، ويتصرف كربوكسي ميثيل سلولوز كعامل جيل Thixotropic وفعل عجينة AB57 يكون مؤثر خاصة على القشرة السوداء الغنية بالجبس ووقت التطبيق يتراوح من ٠,٥ ساعة إلى ٢٤ ساعة ويمكن إضافة عجينة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبعد انتهاء عملية التنظيف يغسل الحجر بالماء لإزالة الترسيبات المختلفة عن العجينة.

٢- طرق معتمدة على الماء: Water Based Methods

وهذه الطرق مؤثرة جدا إذا كانت الأتربة والانساختات المراد إزالتها تحتوي علي مواد قابلة للذوبان في الماء وأهم هذه الطرق طريقة الغمر والتي تنفذ في حالة الآثار الحجرية الصغيرة والقوية ويستعمل فيها الماء المقطر وذلك لإزالة الانساختات ولكن من عيوبها أن هذه الانساختات قد يساعدها الماء في التغلغل داخل مسام الحجر، كما أنه في حالة الآثار الحجرية الضعيفة يعمل رش الماء تحت ضغط عالي أو ضغط منخفض إلى أن ينفصل ميكانيكي يؤدي إلى نزع القشور من سطح الحجر وبالرغم من يعتبر ذلك الماء من أهم السوائل المنظفة وذلك لرخصة وسهولة تطبيقه بدون مخاطر وخواص الشد السطحي له ومقدرته علي إذابة المركبات الأيونية.

٣- استخدام الصابون والمنظفات: Use of Soaps and Detergents

ويمكن استخدام محلول مائي مخفف مع صابون ذو جودة عالية ومحضر في ألواني زجاجية ولا يسمح مطلقا أن تكون في اتصال مباشر مع الحجر.

وذلك لتنظيف الأحجار المتسخة ويجب أن تنظف المناطق في أجزاء صغيرة وذلك حتي لا تسمح للماء المتسخ أن يظل فترة طويلة في تجاويف النحت، وبعد التنظيف يسمح الجزء المنظف بواسطة قطعة قماش نظيفة وتاغمة وذلك قبل الانتقال إلي منطقة أخرى ثم يغسل الحجر كله بالماء حتي تزال آثار الصابون وفي حالة إذا كانت عمليات التنظيف غير قياسية والأتربة زائدة فإنه يمكن استخدام منظف مثل Teepol X, Lissopol N .

عند تركيز ٦٠ جم في ٥ لترات ماء ويستخدم الماء كما في الحالة السابقة لإزالة آثاره.

ويوجد أنواع من الأحجار مثل الرخام الأبيض سهل التشويه والتغير

اللونى ولذلك فلابد من الأخذ بالاعتبار عدم استخدام الصابون الملون أو الأقمشة أو حتى الجرائد الصنعة. والمنظفات المسحوقية لابد من تجنبها وذلك لرواسبها المكونة لأملاح الصوديوم التي تتشأ خاصة في أماكن الربط بعد تطبيقات كثيرة ويمكن استخدام Methyl Cyclohexyloleate في الماء والكحول مثل الكحول الأبيض أو التراي كلوروايثلين والقانز على إزالة معدل واسع من الأتربة والامتساخات وله قدرة جيدة على التغلغل في التشققات الدقيقة والشروخ.

وهذا الصابون لا يملك رغوة ويظل نشط عند وجوده على السطح عادة حوالي ٥ دقائق وبعد التنظيف يجب الفسيل بالماء لإزالة كل آثار الصابون، والنسبة الملائمة تتراوح من ٣-٩ أجزاء من الماء والكحول إلى أجزاء من الصابون ثم ينظف بالكحول ثم بالماء. كما أن استخدام الكحول الأبيض مع Liment of Soap والأمونيا وعجينة الشمع تعطي نتيجة جيدة في التنظيف.

٥. التنظيف بالبخار: Steam Cleaning

التنظيف بالبخار يستخدم لتنظيف التماثيل الحجرية حيث يعمل ضغطك البخار المتحكم فيه على طرد الأتربة وقد صنعت الآلة أو لا لتعقيم وتنظيف أدوات أطباء الأسنان ثم تم استخدامها في مجال الترميم ويستخدم في حالة الأسطح القوية أما الأسطح الهشة فيضرها هذا النوع من التنظيف ويتم التنظيف بالبخار تحت ضغط من ٥-١٠ Atm (وحدة قياس الضغط الجوي) وتستخدم نفس الطريقة عند تنفيذ التنظيف بالبخار في حالة التماثيل الحجرية.

ومن الطرق الأخرى للتنظيف استخدام الموجات فوق الصوتية Ultrasonic Waves وهي عبارة عن أداة خاصة مزودة بساق يندفع منها

موجات فوق صوتية بقوة من ٢٢ : ٤٤ كيلو هرتز حيث تؤدي إلى تفكك العوالق والتكلسات الموجودة على السطح فيمكن إزالتها ويجب أن تستخدم هذه الطريقة بحرص وعناية شديدة.

كما يمكن استخدام أشعة الليزر في عمليات التنظيف حيث تتميز طريقة التنظيف بالليزر بالدقة والفاعلية الكبيرة حيث يمكن بواسطتها إزالة الانساخات من على الأسطح الهشة بأمان وبسرعة كبيرة وتعتمد فكرة التنظيف بالليزر على حرق التكلسات السطحية السوداء وتفجيرها بفعل الحرارة العالية الناتجة عن امتصاص للشمع المنبعث بعد الاحتراق الكامل للقشرة الصلبة وبالتالي لا يحدث أي امتصاص على سطح الأثر مما لا يسبب له أي خسائر حتى مع تكرار التطبيق على نفس المنطقة وهذه الطريقة مأمونة الجانب في حالة الأسطح الملونة حيث أن التنظيف بالليزر يصل إلى السطح في صورة ضوء نون وجود اتصال ميكانيكي مع السطح مما يؤدي إلى المحافظة عليه، ولكن هذه الطريقة لا تزال تحت الدراسة والتجريب ولا بد من تدريب المرممين عليها.

٦- طرق استخلاص الأملاح : Methods of Salts Extraction

تلعب الأملاح القابلة للذوبان في الماء دوراً هاماً وخطيراً في تلف الآثار الحجرية سواء عند تواجدها على السطح الخارجي أو على مقربة منه أو عندما توجد على مسافات بعيدة داخل البنية الأساسية لتركيب الحجر مما قد يؤدي إلى انهيار بنية الأثر على المدى الزمني للبعيد نتيجة لعمليات التبلور والإذابة المتكررة بسبب تنذب المحتوى المائي داخل وخارج الأثر، الأمر الذي يسترعي انتباه العاملين في حقل صيانة الآثار لإيجاد الحلول العلمية والتطبيقية لحل هذه المشاكل من خلال توظيف نفس القوى المتسببة في تراكم الأملاح لاستخدامها في عمليات الاستخلاص نفسها وتتمثل هذه

القوى في الخاصية الشعرية Capillarity وخاصية الانتشار Diffusion والعملية الكهروكيميائية التي تحدث داخل بنية الحجر (خاصة الجذب الكهربى - الخاصية الكهروسموزية) ولقد أعطى العلماء تصورا عاما لطرق استخلاص الأملاح التي يجب اتباعها والتي تعتمد على نوعية الأثر الحجرى وظروف تواجده هذا إلى جانب نوع الملح المتراكم ومصدره وتوزيعه داخل بنية الحجر، كذلك مظهر التلف الذي قد يتراوح ما بين حالة التردى الكامل للأثر والحالات التي تحتفظ بتماسكها.

وتبدأ أولى مراحل استخلاص الأملاح لإزالة الجافة للبلورات الهشة من على الأسطح الحجرية المتماسكة حيث تزال ميكانيكيا باستخدام العدد والأدوات البسيطة كالمشارط والقرقر كما تستخدم الطرق الميكانيكية الآلية في حالة تصد البلورات الملحية على الأسطح الحجرية.

ويكتفى بالإزالة الجافة للأملاح في حالة توازن الأثار الحجرية مع البيئة المحيطة مع ضمان ثبات هذا التوازن على المدى الزمنى البعيد، حيث تلعب الأملاح دورا هاما كمادة رابطة لحبيبات المعادن الأساسية المكونة للصخر المشيد منه الأثر الحجرى، أما في حالة فقد التوازن بين حالة الأثر والبيئة المحيطة فيجب اتباع الطرق للرطوبة المكتملة لعمليات الإزالة الجافة حيث يمكن استخلاص الأملاح من الطبقات تحت السطحية أو المترسبة على مسافات بعيدة داخل البنية الأساسية لتكوين الحجر، وتوجد العديد من الطرق المستخدمة في عمليات استخلاص الأملاح من الأثار الحجرية:

إزالة الأملاح بالكمامات : Removal of Salts by poultices

وتزال الأملاح بهذه الطريقة معتمدة على خاصية الامتصاص العالية لمادة الكمادة، واستخدم الكمادة، الماصة تزيد من الاتصال بين سطح الحجر والماء وتستخدم المواد اللزجة كمكونات صلبة للكمادة مثل عجينة السورق،

مناديل الورق، عجينة الخشب ، بعض الطفلات مثل السيوليت Sepsolite وطفلة الأتابلوجيت Attapulgite ويستخدم الماء لترطيب المواد الممتصة وهو يستخدم في إزالة الأملاح القابلة للذوبان بدون خطورة علي تلف الحجر، وقد ترطب الكمادة بكميوات أخرى مثل المذيبات العضوية المخففة للشد السطحي التي تساعد علي إزالة المواد للتغير قابلة للذوبان من سطح الحجر، وقد تستخدم البنتونيت Bontonite والتي لا تسبب مشاكل صحية للقائمين علي العمل علي عكس الأتابلوجيت والذي عبد بواسطة وكالة حماية البيئة Environmental protection Agency (EPA) كمادة مسببة للسرطان والبنتونيت تطبق باستخدام الفرد وقد يستخدم أكثر من تطبيق لها للحصول علي نتيجة مرضية وتغطي الكمادة بطبقة من البيولي إثيلين ، كما قد تستخدم عجينة Mora كمادة والتي سبق ذكرها وبعد عملية الرفع وإزالة الكمادة يتم غسل السطح بالماء النظيف ومميزات هذه الأنظمة أنها آمنة كيميائيا.

العلاج بالاستخلاص Treatment with Render

إذا لم تأتي طريقة الكمادة بالغرض المطلوب في إزالة الكمية الزائدة من الأملاح تستعمل طريقة الاستخلاص المصامية إلي السطح مما ينتج عنها تبخر الرطوبة ومعها الأملاح وتتكون مواد الاستخلاص من جزء واحد من الجير إلي أربعة أجزاء من الرمل الناعم وتضاف بمسك ١٢ مللي وتنتقل الأملاح إليها، واستخدام طبقة واحدة منها تكون غير كافية لذلك تحتاج إلي معالجات متكررة حيث تزال الطبقة الأولى ويتم بلل السطح وإضافة الطبقة الثانية وتعتبر هذه الطريقة من الطرق البطيئة لإزالة الأملاح وربما تحتاج إلي عدة شهور معتمدة علي منسوب الأملاح وكمية البخار ولكنها تعتبر غير مكلفة وسهلة التطبيق.

Extraction of Salts by Electrolysis

ويعتمد أساسها العلمى على العمليات الكهروكيميائية التى تتم داخل بنية الحجر وطبقا لخاصة الجذب الكهربى حيث تتجه الأيونات الموجبة تجاه القطب السالب والأيونات السالبة تجاه القطب الموجب إلا أن هذه الطريقة لا ينصح باستخدامها وذلك لخطورتها على الآثار الحجرية لما تسببه من حامضية المحلول بالقرب من للقطب الموجب وقاعدية المحلول بالقرب من القطب السالب، عدم فاعليتها فى خفض تركيز الأملاح من منتصف المنطقة الواقعة بين الأقطاب، استخلاصها السريع للمركبات الملحية والتي ربما تمثل المادة الرابطة لحبيبات المعادن المكونة للصخر مؤدية إلى إتهيار الآثار.

إلا أن فريز قام بتطبيق هذه الطريقة بنجاح بعد تطويرها حيث عدل القطب الموجب فى شكل قضيب موجف يعد أن كان مصمت ثم اتصل بنهاية أنبوبة غير منفذة للمجاليث تقوم بتجميع المحلول الملحي المتميز الذي تم استخلاصه من الأثر الحجرى وصبه فى وعاء مخصص لذلك كما غطيت هذه الأقطاب بمخلوط صلب من هيدروكسيد وكربونات الكالسيوم ووضع القطب السالب فى الأرض المحيطة بالآثر وعند غلق الدائرة تتحرك الأيونات الموجبة تجاه القطب السالب المتصل بالأرض حيث تنتشر فى التربة بينما تتحرك الأيونات السالبة تجاه القطب الموجب وينتج عن تفاعلها مع معدن القطب الموجب أو مع الطبقة المغطى بها السوائل المتماة (هيدرات السوائل) عند معدل رطوبة أعلى من 40% وتتجمع هذه السوائل المتماة فى الوعاء المخصص لها من خلال الأنبوبة غير المنفذة والموضوعة بشكل منحدر يخدم نزع هذه السوائل خارج الجسم الحجرى.

Treatment of Biodeterioration

نظراً لأن التلف البيولوجي للأثار الحجرية يؤثر على الناحية الجمالية حيث يؤدي إلى تشويه مظهرها علاوة على فقدان الآثار الحجرية متانتها وتماسكها، ولعلاج التلف البيولوجي والسيطرة عليه يجب دراسة أسباب مهاجمة الكائنات الحية الدقيقة للرخام والعوامل المختلفة التي تسوثر على نموها، وقبل إزالة مظاهر التلف البيولوجي يجب القضاء على أسبابه والكائنات الحية الدقيقة المسببة له ويتم ذلك بالطريقة الآتية:-

١. الطرق غير مباشرة: Indirect Methods

وذلك عن طريق تحويل البيئة المحيطة بالآثار الحجرية إلى بيئة غير مساعدة لنمو الكائنات الحية الدقيقة وذلك بالتحكم في درجة الحرارة والرطوبة والمواد الغذائية والضوء وهذه العوامل ممكن السيطرة عليها في المتاحف والمخازن، أما في البيئات المفتوحة فمن الصعب التحكم فيها ولكن هذا لا يمنع من تخفيف حثتها وذلك عن طريق عمل مظلات فوق الآثار المكشوفة لمنع تعرضها للبلل عن طريق المطر وعمل عزل عن الأرضية وذلك بمنع تسرب المياه الأرضية إليها بالإضافة إلى العناية بتنظيفها بصفة دورية وإزالة المواد الغذائية التي قد تترسب عليها وتكون بيئة مناسبة لنمو الكائنات الحي الدقيقة.

٢. الطرق المباشرة: Direct Methods

وهذه الطرق تعمل على إبادة الكائنات الحية الدقيقة وهي مفيدة لأوقات معينة ولكن إذا كانت الظروف البيئية مساعدة للنمو فإن مميزات العلاج السابق تفقد سريعاً وهذه الطرق تشمل على:

١- الطرق الميكانيكية: Mechanical Methods

وتهدف هذه الطرق إلى إزالة التشنج ذات الأصل البيولوجي والتركيب النباتي، ويستخدم لذلك مختلف أنواع الفرر والفرش الخشنة والناعمة، وقبل الإزالة يضاف محلول كلوي (٥% من الأمونيا) والذي ينفش ويمنع التلوث ويسهل عملية الإزالة.

٢- الطرق الفيزيائية: Physical Methods

وعامة تستخدم الإشعاعات الإلكترونية ومغناطيسية، الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، أشعة جاما والموجات القصيرة وذلك لاستخدامهم في التعقيم وزيادة الكائنات الحية الدقيقة كما يمكن استخدام المجالات الكهرومغناطيسية ذات التردد العالي.

وقد تلورت الدراسات العديدة التي تناولت هذا الموضوع في نظريتي بفسران الدور الذي تلعبه في زيادة الكائنات الحية الدقيقة حيث يرى أصحاب النظرية الأولى أن الحرارة الناتجة عن التيارات الكهرومغناطيسية ذات التردد العالي هي العامل الأساسي في زيادة الكائنات الحية الدقيقة بينما يرى أصحاب النظرية الثانية أن تردد التيارات الكهرومغناطيسية وطول موجاتها هي العامل الأساسي في زيادة الكائنات الحية الدقيقة أما الحرارة الناتجة عنها فتلعب دوراً ثانوياً وقد أجريت دراسات عديدة انتهت جميعها إلى إمكانية استخدامها في التعقيم وزيادة الفطريات وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة.

٣- الطرق الكيميائية: Chemical Methods

وتعتبر هذه الطرق من الطرق الشائعة للقضاء على الكائنات الحية الدقيقة وذلك لسرعة تأثيرها وبقاء فاعليتها فترة من الوقت بعد المعاملة وسهولة تنفيذها وتعتمد هذه الطرق على المبيدات والتي يجب توفر فيها

١. الفاعلية الكافية لأكبر مساحة من التلف البيولوجي وبأقل جراحة.

٢. لا تتفاعل مكوناتها مع مادة الأثر الحجري.

٣. لا ينتج عنها تغيير في لون الأثر وسمية قليلة أو عديمة السمية للإنسان.

وتستخدم المبيدات الآتية للقضاء على الكائنات الحية الدقيقة وقد

تستخدم مركبات مشتقات حمض Carbamic of benzothria Zoles.

Bezalkanium chloridesbes Isotiazoilnane chlorides

formaldehyde بالإضافة إلى مركبات الألومنيوم الرباعية مثل :

Hyamines Alkibenzil trimethyl Ammonium and benz Alkyl dimethyl Ammonium promides.

وقد تستخدم مواد التبييض مثل Phenolic Compounds,

Sodium Hypo choride, Murcury Compounds and Organic

Tin compounds. كما تستخدم مركبات الألومنيوم الرباعية مع

Tributyl Oxide وللسيطرة على الطحالب والأشنه يتم رشها بمركبات

سامة والتي يكون نشاطها ضد نظام التمثيل الضوئي وأهمها:

Sodium Salts of Dimethyl Thio Carbamic acid and Mecapto Beniapto Benzo Thriazoles, Borates, uracils, Derivates of Complexes of Copper and Hydrazinc and Chiefly Quaternary Ammonium Compounds (ofen mixtures with tri - Nbutyl tinoxide).

وفي حالة الأشنة فإن المبيد الفطري يكون.

Lithuim hypochloride, Ammonia, Ortophenyl phenate, penta Chlorophenate, Formaldehyde, Zn and Alsilica fluorides Cuprum Carbonate.

وهناك بعض المبيدات التي تسبب الصبغ مثل مركبات النحاس أو المعالجات الفينولية أو محاليل مركزة من الأمونيا أو كلوريد الكالسيوم ممكن أن ينتج

عنها رواسب متلفة من أملاح قائمة بالزيان في الماء أو قد تسبب قشرة صلبة مثل Silicofluorides .

طرق تنظيف التلف البيولوجي:

Cleaning Methods of Biodeterioration

وهذه الطرق تستخدم لإزالة التركيبات البيولوجية والمصادر الغذائية التي تساعد علي نمو الكائنات الحية الدقيقة وإزالة القشرة ذات الأصل الكيميائي والبيولوجي تستخدم أنواع الفرش الخشنة والناعمة والفرر لإزالة طبقات النمو وكذلك تستخدم الكمادات الماصة وبعض الطفلات مثل السبوليت والأتابلوجيت Sepolite & Attapólgite .

كذلك يمكن استخدام الكمادات الجيلاتينية Gelatineous Peultice مثل AB57 واستخدام الأنظمة الحكاكة، كما يمكن أيضا استخدام الليزر في تنظيف السطح في المعمل، واستخدام الكائنات الحية الدقيقة المختزلة للكبريت وبخاصة (Desulfovibrio, Desulfuricans) وذلك لإزالة القشرة الصلبة من كبريتات الكالسيوم.

ويستخدم محلول الصابون مع إضافة بعض المحاليل المائية الأتية لزيادة قوته في تنظيف مخلفات نمو العفن والموس والطحالب:-

- Aqueous Sodium Pentachlorophenate (1/100 liquid).
- Aqueous Sodium Salicylate (1/100).
- Aqueous Zinc or Magnesium Silico Fluoride (4/100).
- Aqueous Formaldehyde (5/100).

ويجب إضافة العامل المعقم بعناية والذي يضاف إلي محلول الغسيل، وقد تكون الصبغات الناتجة عن النمو الفطري صعبة وغير ممكنة الإزالة لذا

يمكن استخدام عامل مبيض فقط لمحلول ضعيف جدا وهو الكلور أمين ت حوالي ٢% والذي يشطف تماما بعد استعماله وإذا قاومت للصبغة هذا العلاج تعرض للهواء وضوء الشمس الذي يمكن أن يزيلها ويساعد على ذلك إذا كانت ذات طبيعة تخريرية وهناك خطوة هامة يجب اتباعها بعد استعمال الكلورامين ت هي استخدام محلول فوق أكسيد الهيدروجين مع قطرة أو اثنين من الأمونيا ثم تغسل بعد العلاج بالماء، أما صبغات العفن فيمكن إزالتها بتقشرها بفيلم بلاستيكي وهذه الطريقة مطورة من خلال إزالة الحفريات من الفم وذلك من خلال فيلم لزج من النتروسليلوز والتركيبية التي تعد للجفاف السريع ميثانول ١ جم، إيثر ١ جم، زيت الكتان بطئ الجفاف ٢ جم، Acetone 2 Vol وأستيات الأميل ٢% بالحجم.

ثالثا: إزالة الصبغات Removal of Stains

١. صبغات الألوان الزيتية:

وتزال الألوان الزيتية بقشط الطبقات الخارجية السطحية بواسطة المشرط والبقايا ممكن إزالتها بخليط من ٣ : ١ من ميثانول وتراي إيثل أو ربما البريديين أو الموفورلين أو حتى شمع الكاربو (بولي إيثلين جليكول) (Ploy Ethylene Glycol)

٢. صبغات القار البيتومينية:

وهي تستجيب للعلاج بخليط من ١:١:١ من البنزين والألومينا (0.88) والميثانول والتي تضاف بواسطة فرشاة استنسل ثم تغسل المنطقة بعد ذلك بالماء النقي وذلك بواسطة قطعة قماش قطنية.

٢. إزالة صبغات النحاس Removal of Cuprous Stains

يمكن إزالة صبغات النحاس من علي الحجر عن طريق اتباع الطريقة الآتية:

١. خلط علي الجاف أجزاء من كلوريد الأمونيوم + أربعة أجزاء من التلك أو طفل الأتابولوجيت أو سيبوليت Sepolite Attapulgite وإضافة ١٠% محلول الماء النشادر.
٢. يبلل السطح قبل إضافة العجينة وتترك لتجف.
٣. إزالة العجينة بواسطة سكين خشبية بعد التنظيف.
٤. يعاد وضع العجينة وإزالتها.

٣. إزالة صبغات الحديد Removal of Iron Stains

ولإزالة صبغات الحديد من علي (الآثار الحجرية تتبع الخطوات الآتية:-

١. إضافة محلول من ١ جزء من نترات الصوديوم + ٦ أجزاء ماء إلي حجم مماثل من الصوديوم.
 ٢. إضافة طفلة الأتابولوجيت Attapulgite إلي محلول حتي الحصول علي عجينة.
 ٣. إضافة العجينة إلي السطح المصبوغ Stained surface وتركها لتجف.
 ٤. إزالة العجينة بواسطة سكين خشبية غير معدنية.
 ٥. إعادة وإزالة العجينة حتي إزالة الاتساخات تماما .
- وبالنسبة للصبغات الصعبة الإزالة تحتاج الآتي:

١. يبلل السطح بمحلول مكرن من جزء من نترات الصوديوم + ٦ أجزاء ماء.

٢. إضافة عجينة الطفلة من الأتابولجيت Attapulgite وتحتوى علي

Sodium bicarbonate .

٣. إزالتها بواسطة الغسيل السطحي بكمية صغيرة من الماء ويمكن أيضا

استخدام عجينة لأزالة صبغات الحديد تتكون من المحاليل الآتية:-

« ترطيب بلورات من أكسالات البوتاسيوم بالماء وإضافتها كعجينة.

« استخدام محلول مشبع Dimmommium Monhydrogen

.Phosphate

حيث تضاف إليه حمض الفوسفوريك حتي وصول الرقم

الهيدروجيني من ٧-١٠% من محلول Disodium Salt of E.D.T.A

والمحلولان الأخيران مؤثران في إزالة صبغات الحديد ولكنهما يتفاعلان

أيضا مع أملاح الكالسيوم وعلي ذلك فهما أمان جدا للأحجار السيليكاتية

ولكن عند استخدامهما علي الأحجار الكلسية مثل الحجر يجب الحذر وتجنب

أي تلف للرخام.

رابطا: الطرق المستخدمة في تقوية الآثار الحجرية وطريق تنظيفها

نظرا لتأثير عوامل التلف المختلفة علي مظهر ومتانة الآثار الحجرية

والتي باستمرارها تؤدي إلي ضياع الأثر الحجري كلية لذا وجب وقف هذه

العمليات المتلفة وتأثيرها علي الحجر والعمل علي تقوية الحجر لمجابهة هذه

العمليات، وأحيانا تسبق عملية التنظيف عملية التقوية وذلك إذا كان بالحجر

شروخ وفتحات أو مفتتا إلي حبيبات دقيقة وضعيفا لدرجة كبيرة تجري له

عملية تقوية مبدئية وبعد الانتهاء من عمليات التنظيف تجري عملية تقوية

نهائية له وهي عملية تعطي للحجر وضعفا أفضل للوقوف ضد الظروف

البيئية المتغيرة.

وتعتبر الوظيفة الهامة للمقومات Consolidants قدرتها وعملها

على ربط حبيبات الأحجار الثالفة وأن تتغلغل إلى أعماق كبيرة داخل الأحجار الثالفة حيث أن التغلغل السطحي فقط للمقويات يميل إلى ملء المسام وبالتالي توقف نفاذيتها وهذه الظروف تؤدي إلى تراكم الأملاح والرطوبة خلف الطبقات المعالجة مما يؤدي إلى مزيد من الانفصال للطبقات لاختلاف الخواص الحرارية للحجر المعالج والغير معالج وقد ذكر Price أن المقوي الجيد هو الذي له القدرة على التغلغل في الأحجار المسامية المعرضة للتجوية على عمق يصل إلى ٢٥ مللي.

أما تورাকা Torracca فقد اقترح أن يتغلغل المقوي الحجري في الحجر ليربط الجزء الثالف بالقلب السليم، ومقدرة التغلغل تعتمد على الخواص المختلفة للمقوي والخواص الفيزيائية للحجر وخاصة مضامية الحجر والتوزيع المسامي والمحتوي الرطوبي والخواص التي تحكم تغلغل المقوي تشمل على التزوجة للمحلول المقوي، الشد السطحي له معدل التبخير ولا بد أن يكون معامل تمدده الحراري متناسبا مع معامل التمدد الحراري للحجر.

وهناك مواد عديدة تستخدم للتقوية وهي تنقسم إلى المواد غير العضوية والراتجات الصناعية. وسوف يتم كالآتي:-

أولا: مواد التقوية غير العضوية

وتتكون أساسا من المركبات المعدنية التي لها القدرة على التصلب نتيجة عمليات التميؤ Hydration عند خلطها بالماء مكونة هيدريد الملح ومن أمثلتها المركبات الأتية:-

« سيلكات الصوديوم والبوتاسيوم Sodium and Potassium Silicates
« ألومينات الصوديوم والبوتاسيوم Sodium and Potassium
Aluminates.

حيث تتفاعل سيلكات الصوديوم Na_2SiO_3 أو سيلكات البوتاسيوم

SiO_2 و K_2 مع الماء وينتج حمض السيليسيك H_2SiO_3 وهيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم وهما من القلويات القوية وتعتبر نواتج تفاعلات التميؤ والتكاثف لحمض السيليسيك هي المسؤولة عن عمليات التقوية وذلك لترسب الحمض بين مسام الحبيبات في صورة كتلة جيلاتينية، ولكن لا تفضل هذه المواد لتقوية الحجر وذلك لأنه ينتج عنها أحماض وقلويات قوية تتفاعل مع مكونات الحجر ويتلفه كذلك تتصرف كل من مركبات فلوسيليكات الزنك والمغنسيوم $\text{Zinc and Magnesium Fluosilicates SiF}_6$ وألمنيوم الصوديوم والبوتاسيوم تقوم بنفس سلوك سليكات الصوديوم ولذلك يجب استبعادها من تقوية الآثار الحجرية.

التقوية بماء الجير (هيدروكسيد الكالسيوم):

وقبل استعمال ماء الجير لابد من إعداده إعدادا جيدا يكون أكثر تركيزا وليس به أي عوالق، كما يجب عزله عن الهواء الجوي إلا سوف يتحول إلي كربونات ولذا يجب تغطيته بورق من البولي إثيلين وتستمر عملية التطبيق به والتي قد تصل إلي ٤٠ تطبيق في عدة أيام .

وقد يكرر عدة مرات حسب حالة العلاج علي فترات متباعدة وقد تطلق المسام لتكون طبقة رقيقة علي السطح تحول دون انتشار المحلول الجيري إلي الداخل. وتعتمد الطريقة علي تفاعل ثاني أكسيد الكربون CO_2 مع هيدروكسيد الكالسيوم حيث تترسب كربونات الكالسيوم في التركيب المسامي للأجزاء التالفة من الحجر إلي مزيد من الدراسة وهذا يرجع إلي أن ترسب كربونات الكالسيوم في الأجزاء التالفة أمر صعب من الناحية العملية، وقد تم تقييم التقوية بماء الجير عن طريق معرفة درجة مقاومتها للاحتكاك وذلك بوضعها أمام نافورة مسدس من المواد الحكاكة بواسطة Price حيث وجد أنه لا يوجد دليل علي أن ماء الجير قد أعطي أي ارتفاع في مقاومة

الحجر للإحتكاك كما أنه قد تم تآكل الحجر بواسطة ماء الجير ولم يحدث للمعينات التي أجري التجارب عليها أي درجة مفيدة من التقوية.

استخدام هيدرات الباريوم (Baryta(Barium Hydrate)

وقد قدم لوين تجارب عديدة لإعادة تبلور الكالسيوم باستخدام هيدروكسيد الباريوم وألومينات الصوديوم وألومينات الكالسيوم فبالإضافة إلى إعادة التبلور فلقد حدث أن استبدلت بعض أيونات الكالسيوم بأيونات الباريوم وفي حالة استخدام هيدروكسيد الباريوم تعتبر الألومينات مسهلة ومنشطة لإعادة التبلور ولكنها لا تؤدي إلى استبدال الأيونات وعندما تكون مادة البوريا غريزة في محلول هيدروكسيد الباريوم فإنها تتحول إلى كربونات الباريوم وتملأ المسام كما أن تطبيق هذه الطريق في تقوية الآثار الحجرية صعب من الناحية العلمية.

استخدام المخلفات الصناعية في مجال الآثار:

وتعمل الراتنجات الصناعية على زيادة مقاومة الآثار الحجرية للتأثيرات الميكانيكية الناتجة عن الضغوط الناشئة من تبلور الأملاح داخل المسام بالإضافة إلى مقاومتها للظروف البيئية المحيطة والراتنجات الصناعية عبارة عن مركبات عضوية مخلفة ذات أوزان جزيئية عالية للتبلور وينتج من اتحاد كيميائي لإثنين أو أكثر من نفس جزيئات المركب أو ومن جزيئات مركبات مختلفة ويطلق مصطلح البلمرة Polymerization في التفاعل الذي يحدث للجزئ الابتدائي المعروف Monomer حيث يتم اتحادهما مكونة سلسلة طويلة تسمى بوليمر ويجب قبل استخدام الراتنجات الصناعية لعلاج الآثار الحجرية التعرف على خواصها الكيميائية والفيزيائية والحرارية وعمل تقييم لها لمعرفة مدى ملائمتها لعلاج وصيانة الآثار الحجرية وطرق تطبيقها وذلك للوصول إلى أفضل النتائج.

١. الخواص الميكانيكية: Mechanical Properties

وهناك عدة عوامل تحكم فيما تتميز به الراتنجات من خصائص ميكانيكية لعل أهمها الوزن الجزيئي وحرارة التحول الزجاجية وطريقة إعدادها للاستخدام وتعرض للتقادم الزمني والتلف الكيميائي الضوئي وكذلك علي الطبيعة الكيميائية للبلورات وتعتبر الصلابة من بين أهم الخصائص الميكانيكية ومصطلح الصلادة Hardness يعبر عن خصائص مقاومتها الخدش والثنى والكسر كما يعبر عن مرونة ومتانة المادة الراتنجية .

٢. الخواص البصرية: Optical properties

أ. معامل الانعكاس الضوئي : Refractive Index

وهو يعبر عن قدرة الراتنجات علي انعكاس أو تسريب الضوء خلال الأسطح الرقيقة التي تكونها كما أنها تحدد مدى كفاءتها في العلاج فالراتنجات التي تعكس الضوء أكثر كفاءة من التي تمتص الضوء أو يتسرب من خلالها.

ويؤثر التلوث الجوي والرطوبة النسبية في الوسط المحيط علي معامل الانعكاس الضوئي للراتنجات.

ب. اللون: Colour

ومعظم الراتنجات المستخدمة تعطي ألوان شفافة سواء أكانت منتجة علي هيئة سائل أو مواد صلبة إلا أن الكثير منها يتحول إلي اللون الأصفر غير المستحب بعد العلاج وذلك نتيجة التغير في خصائصها الفيزيائية والكيميائية لتعرضها لعوامل التلف المختلفة وقد قامت جمعية ASYM 7 D1925 الأمريكية بقياس معامل الاصفرار Yellowness Index لمعظم الراتنجات الكيميائية وذلك علي حسب مقدرتها علي انعكاس الضوء

أو تسريبه خلالها.

ج. اللمعان : Gloss

ويعبر مصطلح اللمعان Gloss علي درجة لمعان أسطح للراتجات عندما يسقط عليها الضوء سواء أكان طبيعيا أو صناعيا واختلاف درجة لمعان الراتجات المستخدمة في العلاج بعد تعرضها فترة طويلة لعوامل التلف المختلفة يحدد مدى ما حدث لهذه الراتجات من تغيرات في خصائصها الميكانيكية والكيميائية كما يحدد أيضا مدى كفاءتها في العلاج فالراتجات التي تعطي أسطح شديدة اللمعان غير مستحبة كما أنها تتعرض للتلف أكثر من الأسطح قليلة اللمعان.

ونظرا لأن معظم الراتجات الصناعية لا يكشف المنتج عن تركيبها الكيميائي كلية - الإضافات التي تحدد وتميز إنتاجه - فإن عملية تحليل هذه الراتجات بهدف الكشف عن مكوناتها بالرغم من توفر الأجهزة الآتية والتي لا تعطي إمكانية التعرف علي كل مكوناتها تعتبر صعبة جدا وهذه الأجهزة هي.

Infera red Spectrophotometer, Gasliquid Chromatography.
Ultraviolet Spectrophotometer or Gas liquid Chromatography /
Mass Spectrometer.

لذلك فهناك سلسلة من الاختبارات ممكن تنفيذها لمعرفة مناسبة المادة الراتجية لتقوية الآثار الحجرية وهذه الاختبارات هي الاسترجاعية Reveribility والتي تختبر بعدد ملائم من المذيبات والنواتج الحاصل من إذابة المادة الصلبة بالسائلة يسمى المحلول ومن الصعب استرجاع المادة سليمة غير متغيرة وأغلب المستويات الأساسية للاسترجاعية هي رجوع الأكثر إلي حالته قبل العلاج وفي حالة الراتجات ذات الروابط المتقاطعة مثل

الايوكسيات فلا توجد مذيبيات لها وإزالة سلسلة واحدة من أخري تكسر الروابط الكيميائية وهذا يدمر الراتنج.

كما يتم تقييم المرونة قبل وبعد التقادم وذلك بثني فيلم مضغوط للمادة الراتنجية على شكل دائري وانشاء المادة بدون شروخ يشير إلى أنها مرنة وتكتسبها يشير إلى أنها هشة. كما تعتبر الكرمشة Shrinkage من القياسات الهامة والتي من الصعب قياسها بواسطة استخدام الأساليب البسيطة وتحدث عملية الكرمشة نتيجة لفقد الملدنات.

التقادم الحراري: Heat Aging

وتجري عمليات التقادم الحراري وذلك للكسراع من أي تفاعلات والتي ربما تحدث عن درجة الحرارة المحيطة ويتم ذلك بتعريض العينة لدرجة حرارة عالية لمدة معينة والخواص التي تتغير عند التقادم تكون عادة هي خاصية الاسترجاعية واللون وتجرى عملية التقادم الحراري باستخدام الأفران الكهربائية.

التقادم الضوئي: Light Aging

ويمكن استخدام الضوء المرئي أو مستويات الضوء فوق البنفسجي ويمكن أيضا استخدام الضوء الفلورسنتي حيث تعرض العينة لمدة ٢٤ ساعة يوميا ومستويات الضوء العادي تعطي ١٥ لوكنس أما أنبوبة الفلورسنت فتعطي ٤٠٠ لوكنس علي بعد ٣٠ سم وهذا أيضا يجعل من التقادم، يمكن تقييم التقادم الضوئي عن طريق التغيرات اللونية وذلك بإرجاعها إلى لون قياسي، وتحدث تغيرات في خاصية الذوبانية والمرونة والوزن الجزيئي وتتأقصر اللزوجة للبوليمر بعد عملية التقادم الضوئي.

وبعد إجراء عمليات التقادم على الراتنجات الصناعية وتحديد أنسبها لإجراء عمليات التقوية يتم تجديد أسلوب التقوية وأغلب أساليب التقوية عن طريق التطبيق السطحي والذي يجب أن يتوافر فيه التغلغل المناسب إلى أعماق كبيرة داخل الأثر مما يؤدي إلى تلافي عمليات التقشير للطبقات للمعالجة.

ويتم ذلك عن طريق خفض اللزوجة وجعل الشد السطحي للراتنج مناسبة وزيادة وقت الاتصال بين الحجر والمحلول، وهناك طرق عديدة تعتمد على هذه الفكرة المقترحة من Marchesini حيث يسمح للمحلول بالإسباب البطيء على سطح الحجر وذلك بوضع فرشاة أو قماش قطني إلى السطح حيث يغذي ببطء من خلال محتوى للمحلول وتغطي الفرشاة بغطاء بلاستيكي للإقلال من تبخر المذيب .

وقد شرح Wihr نظام الرش المستمر حيث يجمع المحلول الزائد الذي لم يمتصه الحجر ويعاد ثانية حيث يمكن الحصول على تغلغل يتراوح من ٠.٥ - ٥ سم / ساعة معتمدة على مسامية الحجر وتتم عملية التقوية أيضا عن طريق الغمر الكلي للأثر الحجري في محلول المادة المقوية ونظرا لتأثير الراتنجات بالوزن الجزيئي حيث تصبح الراتنجات أقل ذوبانية في مذيبيات معينة عند زيادة الوزن الجزيئي وهذه الذوبانية القليلة قد تسبب بعض المشاكل عند إجراء تطبيق محاليل التقوية على الآثار الحجرية ولذلك تستخدم المذيبيات القوية الأقل تطايرا مع التركيزات العالية، كما تستخدم المذيبيات العالية درجة الغليان، وفيما يلي سوف يتم توضيح وإبراز بعض الراتنجات الصناعية المستخدمة في تقوية الآثار الحجرية:-

١. خلال الفينيل المبلمرة : Polyvinyl Acetate

وهي عبارة عن سلاسل جزيئية تتكون من وحدات، وتعطي خلال الفينيل المبلمرة ثبات جيد للضوء والتعرض الشديد له لا يسبب اصفرارا لإفلاسها ويمكن إذابتها في التولوين والمذيبات الأروماتية والاستيرفات والكيتونات ولا يتأثر نسبيا بالهيدروكربونات الأليفاتية.

لأما خواصها الميكانيكية فهي تعطي أفلاما ناعمة ويمكن إعداد هذا النوع من الخلطات بواسطة عدة طرق من المبلمرة سواء علي هيئة محاليل Solution أو معلقات Suspensions أو مستحلبات Emulsions وكما أنها تختلف باختلاف وزنها الجزيئي، وعند إضافة الماء إلى هذه الخلطات فإنها تتحول إلى خلطات منتشرة وتعطي سطحا أبيضاً معتماً وقد ذكر (David 1970) أن خلطات الفينيل المبلمرة تفقد معظم خصائصها وتتحول إلى مواد هشة بمرور الوقت وخاصة في غضون فترة تتراوح بين ٣-٤٠ عاماً، وقد ذكر نورباكا ١٩٨٢ أن خلطات الفينيل المبلمرة تستخدم في علاج وصيانة الأحجار نتيجة لصغر جزيئتها والتي يمكن إذابتها في المذيبات العضوية.

٢. التقوية باستخدام الأكريلات: Acrylates for Conservation

وقد ذكر Luskin عام ١٩٧٠ أن معظم البلمرات الأكريلية المستخدمة تصنع من عائلتين شهيرتين من عائلات الجزيئات الأكريلات عائلة الأكريلات والتي اشتقت من حمض الأكرليك Acrylic acid وعائلة الميثاكريلات Methacrylates والتي اشتقت من حمض الميثاكرليك Methacrylic acid .

وتعتبر درجة حرارة تصلب بوليمر الميثاكريلات أكثر ارتفاعاً من درجة حرارة تصلب الأكريلات وقد ثبت أيضاً أن بلمرات الميثاكريلات ذات الوزن الجزيئي العالي لا تتحمل تأثير الأشعة فوق البنفسجية إذ يحدث

لسلامتها تكسير عرضي أثناء ميكانيكية الأكسدة.

وقد طالب Domaslawski بالاختيار الأمثل للمذيب والبوليمر وعلى سبيل المثال فإن محلول ١٠% من بولي ميثيل ميثاكريلات في الكحول الأبيض يعطي أفضل النتائج ويمكن إذابته الأكريلات في الهيدروكربونات الأروماتية مثل التولوين وهي تعطي أفلاماً صلبة صافية زجاجية.

ومن بوليمرات الأكريليك الشائعة الاستعمال البارالويد Paraloid وهو عبارة عن Copolymer يتكون من ميونيمرين وهما Methylmethacrylate, Ethylacrylate ويعتبر البارالويد من أكثر الراتنجات ثباتاً عند التعرض لجرعات كثرة من الأشعة فوق البنفسجية كما قد يستخدم البولي ميثاكريلات والذي يذاب في الزايلين أو خليط من المذيبات التي تتكون من ٨ أجزاء تولوين + ٢ جزء من الكحول الميثيلي والمحلول التجاري يسمى بيداكريل ١٢٢ x وتركيزه يكون ٤% في الزايلين كما يمكن استخدام بولي بيوتيل ميثاكريليك Lucite 2046 والذي يذاب في الكحول الأبيض المحتوي على ٣٠% من البنزول أو التربينتين.

٣. استخدام المونيمرات في التقوية:

Monomers for Conservation

وهناك العديد من الطرق التي أجريت على تقوية المواد المعمارية بواسطة غمرها في المونيمرات مع عمل حاجز يحول دون تبخر المونيمرات وأحسن النتائج التي حصل عليها عن طريق استبقاء بولي ميثاكريلات.

وقد استخدم خليط المونيمرات باتباع البلمرة بأشعة جاما أو باتباع البلمرة الحرارية وقد استخدم مونيمر ميثاكريلات وأثيل أكريلات حيث

بلمر خليطها أولا في الأنبوبة اختبار بجرعات الأشعاع وبعد الاشعاع بأشعة جاما تمت البلمرة ثم وضع خليط المونيمرات على العينة وتغطيتها بصفائح الألومنيوم لإيقاف التبخر أثناء الانتقال ثم تعريضها للإشعاع حيث عرضت لجرعة إشعاع قدرها ٣ mard من أشعة جاما.

أما خليط المونيمرات المستخدم للبلمرة الحرارية فقد كان يحتوي على 0.5 Mole% of Azo U- Bis- Isobuyronitrite as afree Radical Initiators.


ووضع في فرن عند ٥٠° م وقد فقدت كمية من المونيمرات في هذه البلمرة أكثر من بلمرة الأشعاع إلا أن بلمرة الأشعاع تحدث تقليص كبير للمونيمر مما يؤدي إلى وجود شروخ أكثر من البلمرة الحرارية إلا أن هذه الطرق تعتبر غير مسترجعة ولا تنفذ إلا في الحالات الضرورية.

وتستخدم بوليمرات الأكريلك لحماية وتقوية قشور الحجر ولا تحدث أي تغيرات في مظهر الحجر وقد عولج الحجر بهذه العملية وقد أصبح في حالة جيدة وخصل على قوة ميكانيكية عالية بعد البلمرة.

وبالرغم من هذه المميزات إلا أن استخدام المونيمرات في التقوية يحتاج إلى مزيد من الدراسة وذلك لأن الحرارة التابعة لعملية تفاعلات البلمرة ربما تسبب ضغط ميكانيكي داخل الحجر والذي يكون في بعض الحالات من الكثافة بحيث يدمر المادة وهذه المخاطرة ممكن تقليلها وذلك بتخفيف المونيمر في المسام وذلك للإقلال من التأثير الحراري إلا أنه يجب قبل البدء في التقوية بالمونيمرات إجراء الاختبارات المختلفة لمعرفة مدى موافقتها للعلاج.

في استخدام مركبات السيلان في التقوية:


والمادة الأساسية في هذا سرع من الكيمياء هو Silicon Tetrahydride وتسمى بصفة شائعة السيلان Silane وجزئي السيلان يعبر عنه:



وعند استبدال ذرة هيدروجين بواسطة الميثيل تسمى المادة الجديدة ميثيل سيلان أما السيلوكسانات Siloxanes فهي المواد ذات الجزئيات المحتوية على مجموعة ذرات $\text{Si} - \text{O} - \text{Si}$ وعند استبدال بعض ذرات هيدروجين فيها بواسطة راديكال يحتوي على ذرات الكربون مثل راديكال الميثيل فإن المادة تعرف Organo Siloxanes وعندما يكون بعض الراديكالات المحتوية على ذرات الكربون Siloxane تكون راديكالات مثل (CH_3O) Methoxy والتي تسمح بالتربط المتقاطع لسلسلة Organo-Siloxane-Polyorgano Siloxane- في النتيجة لهذا الترابط المتقاطع تعرف باسم Siloxane-Polyorgano ومن أهم المواد التي تستخدم في التقوية والصيانة:

أ. سليكات الإيثيل : Ethyl Siloxanes

يوجد العديد من سليكات الإيثيل ولكن الوحيدة التي تستخدم ولها أهمية في صيانة الأحجار تسمى




وعند تميؤها تعطي Tetra hydroxyl silane والكحول الإيثيلي وعند تفاعل جزئيات Tetra hydroxyl silane مع جزئيات Tetra hydroxyl silane و Tetra ethoxyl silane المتبقية حيث تستمر هذه العملية حتى يتحول كل الكربون الموجود إلى كحول وعند هذا الوقت فإن ذرات الأكسجين والسيليكون سوف تكون بنسبة ٢ : ١ مكونا التركيب الشبكي الكامل وهذه السيلكا هي المكون الرئيسي للحجر الرملي.

وفي المراحل المتوسطة من هذه العملية عندما يتكون المنتج الصلب المعروف باسم السليكاجيل فإن عدد من جزئيات الماء تتعلق فيزيائيا في شبكة السيليكون - أكسجين ويحصل على نفس المنتج الصلب ولاختلاف معامل التمدد الحراري بين السيلكا والكالسيت المكون الرئيسي للأحجار الجيرية، الحجر لذلك فإن سليكات الأيثيل أكثر ملاءمة لتقوية الحجر الرملي أكثر من الأحجار الجيرية والحجر.

ومجموعات الاكسيل المرتبطة بذرة السيليكون تعطي الخاصية الغير محبة للماء Hydrophobicity ولذلك تتصرف السليكونات كعوامل طاردة للماء ولا تسمح بتغلغله داخل الحجر والحجر يبقى منتفخا حيث يبقى منه. إذا لبخار الماء دون السماح للماء السائل أن يمر خلاله وتبقى الأسطح الخارجية بدون تغير في خصائصها.

بد ALKY - Trialkoxy - Silanes

ومنه Methyl - Trimethoxy silane والذي تركيبه كالاتي:-



ويكون المنتج الرئيس Trihydroxy Silane بعد بلمرة الجزء السابق وبعد البلمرة الكاملة فإن نسبة الذرات في البوليمر سوف تكون $2:6:2:3 \text{ C:H:Si:O}$ وبعد تفاعل Methyl Trimelthoxy silane مع الماء ليكون شبكة من ذرات الأوكسجين والسيليكون.

وايا كان فإن كل ذرة أكسجين تملك راديكال ميثيل ترتبط به أو ثلاث ذرات أكسجين فقط وذلك لأن وجود راديكالات الميثيل سوف تملك خاصية الطرد للماء ومادة بهذه الخاصية يمكنها التغلغل إلى أعماق كافية وبتركيز كافى وفي التجارب التي أجراها Charola فقد وجد أن بلمرة MNTMOS تتجمد إلى صلب مطاطي في حوالي ٥ أيام عند ١٠٠% رطوبة نسبية وفي ٧-١٢ يوم عند ٧٥% - ٢٢% رطوبة نسبية وفي ٩٠ يوم عند ١١% رطوبة نسبية وقد أوضحت العينات عند ١٠٠% (رطوبة نسبية) شروخ شاملة أما عند ٧٥% (رطوبة نسبية) فقد أوضحت شروخا صغيرة وكانت أقل وضوحا عند ٥٢% رطوبة نسبية واختلفت عند ٢٣% (رطوبة نسبية) وتتبلر العينات عند ١١% رطوبة نسبية بطريقة جيدة، كما أشار إلى أنه يمكن تقوية الحجر الناتج نظرا للمقابلية الكيميائية (وجود محتوى اللطخة في الحجر).

كما أنه استخدم T.M.S مع Acryloid B72
 4-5% W/V Acryloid B72 (RO) in Methyl Trimelthoxy Silane
 إلا أنه قد لا يحدث بهتان خلال ١٢ شهر وقد يحدث غمقان إذا زاد التركيز عن ٢٠% من Acrylic- Silane.

ج. Aryl- Alkyl- Poly Siloxanes

وتشير Aryl إلى وجود راديكال حلقة الكربون مثل مجموعة

C_6H_5 ويعطى راديكال الفينيل المرونة لمنتج بلمرة السيلان كما أنه يمنح الذوبانية للبوليمر للمذيبات العضوية مثل الزايلين أو التولوين ويضاف إلي الآثار بتركيز مناسب ولكن علي الرغم من ذلك فإن كفاءتها أقل من أنظمة التقوية والتي تعتمد علي عدم بلمرة السيلان مبدئيا بدون إضافة للمذيب وقد استخدم Marchrsini محلول من Polyphenyl Methyl Siloxane لتقوية واجهة تراكمية في كاتدراثة، S.Maria.

وتعتبر من أفضل الطرق لمقاومة عمليات رشح المادة خلال الآثار الحجرية، وعلاج الأحجار وتقويتها بالسيلان من مقاومتها وحمايتها وذلك لأنهطارد للماء كما أنه يمنع الماء الداخلي من الهجرة كما أنه يزيد من المقاومة كما أنها لا تميل للإتقاط الأثرية ولا يحدث لها تغير أن لها بعض العيوب حيث تؤدي عمليات حركة الأملاح الجزء المعالج التي تولد ضغط قاص يؤدي إلي سقوط الطبقة المعالجة وعلي ذلك فالمعالج بمركبات السيلان يحتاج إلي مزيد من الدراسة.

٣. التقوية براتنجات الأيبوكسي : Epoxy Resins

وراتنجات الأيبوكسي تعتبر سوائل لزجة ثرموسيتنج أو مواد صلبة ويحتوي جزئ الأيبوكسي علي مجموعة الأيبوكسي النشطة- ويحضر الراتنج من تكاثف نواتج التفاعل بين مركب Bisphenol وجزئين من مركب Epichloro Hydrin حيث ينتج راتنج الأيبوكسي الذي يتألف من عدد كبير من جزئيات المركب Diylglycidyl Ether of Bisphenol A .

وهذه البوليمرات ذات الوزن الجزيئي المنخفض تملك مقدرة فاعلية عندما يستخدم معها مصلب غالبا تراي إيثيل أمين مثل Triethyl Tetramine وفي هذه الحالة تتكون راتنجات شبكية أو غير قابلة للاسترجاع أو غير قابلة للذوبان وهي تتفتح وتذوب جزئيا في مذيبات عديدة:

مثل البنزين، التولوين، الزايلين، الأسيتون، ميثيل ايثيل كيتون، Ethanol, Dimethyl formamide, Cyclohexane, Glycol Mono Ethyl Ether, Dioxane وبعد التصليب تقاوم راتنجات الإيبوكسي تأثير الأحماض الضعيفة والقوية وتأثير العوامل الكيميائية الأخرى وعيوبها تمكن من مقاومتها الضعيفة للضوء وخاصة للأشعة فوق البنفسجية حيث يحدث لها غمقان ويحدث لها اصفرار على الرغم من مقاومتها لدرجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة والماء البارد والحر ولا تلين عند درجات الحرارة المرتفعة وتجذب الأتربة قليل. وتزداد مقاومتها الميكانيكية بمرور الوقت وقد استخدم في علاج رخام في فينسيا في كنيسة S.Maria حيث خلط راتنج maraset X555 مائة جرام إلى ٧ جرام من منشط H555 وقد اضيف إلى الحجر الدافئ بواسطة فرشاة وذلك حتي لم يعد هناك امتصاص من الحجر للراتنج وغطي الحجر المعالج بأفراخ من Melinex لإبعاد الأوكسجين حتي يسمح بالتبلر الكامل ثم عرض الحجر للحرارة لمدة ١٦ ساعة.

وقد أجريت عملية ترميم للرخام الفيروني الأحمر كالاتي : حيث أجريت عملية تنظيف للحجر تبعها تسخين للرخام بواسطة لمبة تحت الحمراء وخلط الأرالديت AY103 مع المعتمد XD537 (١٠٠ جزء من AY 103 ٣٥ جزء من XD537) ثم بإضافته بالفرشاة إلى الحجر وفي خلال ٣-٥ أيام أصبح الراتنج صلبا تماما والأرالديت يكون مصفرا وبخاصة في التجوية وهذا لا يلاحظ بالنسبة للرخام الفيروني الأحمر ولكنه ملاحظ بالنسبة للرخام الأبيض وقد تم تعريض عينات رخامية معالجة بالإيبوكسي وأخرى غير معالجة لجو من غاز SO_2 حوالي 3000PPM بواسطة Gauri وتم تحليلها بواسطة X.R.D. (حيود الأشعة السينية) حيث اثبت تحول كربونات الكالسيوم إلى كبريتات الكالسيوم للعينات الغير معالجة أما العينات المعالجة فلقد لوضحت ثباتا وعدم تغير في تركيبها الكيميائي كما استخدم الراتنج

الإيبوكسي في حماية الحجر من دورات التجميد ويجب الاحتراس والعناية أثناء تطبيق راتنج الأيبوكسي حيث أن كل راتنجات الإيبوكسي تسبب التهاب الجلد ولهذا السبب يجب استخدام قفازات لليد وقناع واقني من استنشاق الغازات الضارة.

٦- استخدام النايلون الذائب: Soluble Nylon

والنايلون اسم نوعي لعائلة Polyamides النايلون ٦٦ والسمتة الأولى تشير إلى عدد ذرات الكربون في مركب Hexa Methylene Diamine والسمتة الثانية تشير إلى عدد ذرات الكربون في Diacid comp وتكون T_g (درجة التحول الزجاجية) للنايلون حوالي درجة حرارة الغرفة عند رطوبة عادية وتقل بواسطة امتصاص الرطوبة، والنايلون حساس للأكسدة وبخاصة أكسدة التحول الضوئي Photolytic Oxidation ، وهو يعتبر من راتنجات الترموبلاستيك والتي تقاوم المذيبات وذلك لوجود الروابط الهيدروجينية من السلاسل المجاورة وبمزيد من التفاعلات في الظروف الحمضية يؤدي إلى تكون روابط متقاطعة بين السلاسل والتي تؤدي إلى عدم الذوبانية الكاملة والنايلون الذائب شكل متحول كيميائياً Hydroxy Methyl N والذي ينتج بعلاج النايلون مع الفورمالدهيد والميثانول في محلول حمض الفورميك والنايلون متاح كمسحوق أبيض والذي يذوب في الكحول الميثيلي أو الإيثيلي وفي الكحول الصناعي أو في خليط من ٧٥ جزء من الكحولات مع ٣٠ جزء من الماء ويميل المحلول إلى أن يصبح جيل في درجة حرارة الغرفة والنايلون الذائب المستخدم في الترميم يعرف تجارياً بـ Calaton C B & Calaton C A وهو يضاف بالفرشاة في المحلول (٢-٥ %) في الكحول ويعلم النايلون الذائب له قوة شد منخفضة ومظهر مطفي جذاب ومنفذ للماء، وقد استخدم علي نطاق واسع في الماضي وقبل استخدامه في السنوات الأخيرة لعدم ذوبانيته وأفلامه التي تصبح هشّة وتلفه في مدة قصيرة

وقد نصح Dewitte بأن يستخدم النايلون الذائب عندما لا توجد إمكانيات أخرى.

خامسا: إصلاح وتجميع الأحجار المكسورة

Repair Broken Stone Objects

وتعتبر عملية تجميع وربط الإجراء المكسورة من الآثار الحجرية من العمليات الهامة وذلك للحفاظ على القيمة الفنية والجمالية للآثار الحجرية بالإضافة إلى الحفاظ على متانة وقوته.

ولربط وتجميع كسرتين مع بعضهما البعض لابد من وجود مادة رابطة تعمل على لصقهما معا والعلاقة بين المادة الرابطة.

الفصل الثاني

تنظيف وترميم وتجهينة اللقى الأثرية أثناء الحفائر

المباني القديمة:

إذا ظهرت مبان ذات أهمية في الحفريات الأثرية براد المحافظة عليها لتنظيفها من الداخل وجب إجراء ترميم لها إن كانت هناك خطورة على سلامة العمال لو دخولها أثناء عملية تنظيفها من الأثرية وتسجيل ما فيها من مخلفات ولقي أثرية كالمقابر المبنية مثلا. ففي حفريات الفخري في توكرة ظهر السطح الخارجي لسقف مقبرة بيزنطية مبنية بأحجار غير منتظمة وكان السقف مقببا وتعتمد كتلة على المونة غير المتمسكة والتي كانت من طبقة سميكة- لهذا وجب قبل تنظيف المقبرة ترميمها كان من الضروري أولا تنظيف هذا السطح الخارجي والعلوي للسقف من الأثرية لتظهر الأحجار وما بينها من مونة ضعيفة، ترابية. وبعد تصوير السقف هكذا وتسجيله علميا استعمل الاسمنت لربط الكتل الحجرية ببعضها وتركه لمدة يوم أو أكثر ليجف ويمكن زيادة في الحيلة إقامة دعائم خشبية لسنده وسند مدخل المبنى حتى نطمئن على سلامة من يدخل هذا المبنى للعمل فيه.

أما إذا كانت عملية الترميم ستتم بعد انتهاء الحفريات فلا يجب أن لا يبدأ بها إلا بعد دراسة والفئة لطبيعة المبنى وخصائصه المعمارية ومقارنته بكل ما يشبهه من مباني لكتشفت في حفريات سابقة حتي إن بدأنا في الترميم كان الأساس سليما وليس كما حدث في ترميم مسرح عمان القديم إذا اكتشفت العديد من الأخطاء التي أجريت على المبنى عند ترميمه والتي قام بها الخبراء بعد دراسة قاصرة لمسرح أو اثنين لا ينتميان لعصر مسرح عمان.

وأبرز هذه الأخطاء هو عدم تسجيل المبنى قبل علي حالته التي اكتشفت عليها بالصور والرسومات (المخططات والقطاعات). وكذلك استخدمت في أعمال ترميمه أحجر وردية من نفس نوع الحجر القديم الذي بني به المسرح ولذا كان من الصعب التمييز بين ما هو قديم وما أضيف حديثا وكان أن غيرت بعض أعمال الترميم معالم المسرح وخصائصه المعمارية بل وأهم ميزاته التي تميز بها في الإخراج المسرحي سواء في الارتفاعات التي كانت ترفع الممثل أثناء التمثيل في بعض المسرحيات كما في مسرحية المسحوب لارستوفان أو في النفق الذي كان يسير فيه الممثل في بعض المسرحيات كما في مسرحية الضفادع لنفس الشاعر اليوناني القديم، وغير ذلك من أخطاء.

ويجب أن تشمل الدراسة التي تجري علي المبنى فهم العصر والمظاهر المحلية في البناء من المنطقة في تلك الفترة إذ ليس يعني أن يكون معبدا يونانيا أقيم في اليونان في القرن الثالث ق.م. يشبه تماما معبدا لنفس الإله أقيم في نفس القرن في الإسكندرية أو في قورنية (شحات) بليبيا لأن في كل من هذه المراكز خصائص محلية قد أخلت بعض التعديلات علي شكل أو زخرفة المعبد أو مادة البناء ولكن ما من شك أن دراسة لمثل هذا النوع من المباني الذي يراد ترميمه ونفس عصره ونفس غايته قد تأتي بشمار طيبة عند الترميم مع إخال اعتبارات تغييرات محلية غالبا ما تكون طفيفة وليس جوهرية.

وعملية الترميم يجب أن يخطط لها أثناء الحفر وذلك بتسجيل (وترقيم) أحجار المبنى وموقعها بالضبط التي تظهر في الحفريات لأنه من المفيد معرفة موقعه حتي يقرب - في أغلب الأحيان وليس دائما - ذهننا إلي المكان الأصلي الذي تنتمي إليه من البناء قبل تدمره وخاصة إن كانت هذه الأحجار مقطوعة بانتظام ومزخرفة بحليات معمارية أو رسوم أو مسا إلي

ذلك. ولقد قامت للأسف بعثات أجنبية بعمليات ترميم - كما حدث مثلاً في
توكرة - اعتمدت على المونة في لصق أي أحجار دون تخطيط ودون دراسة
فكان أن سدت بعض الحجرات وشاغلتها دون إدراك وإشراف وتخطيط.

وفي الواقع بالنسبة لترميم المباني هناك ثلاثة طرق في الترميم:

١. ترميم حفظ. هدفه عدم ترك الموقع بشكل يعرض لأرواح الناس للخطر
وفي أي وقت بعد انتهاء الحفرية.

٢. ترميم مع إعادة التخطيط. وفيه تستخدم أحجار متاثرة مرتبطة بالمبنى
أي كانت لاستخدامها لإقامة حسب المخطط القديم كما في حفریات
استوكي وبلبيبا.

٣. ترميم مع إعادة التخطيط القديم وفيه تستخدم نفس الأجزاء القديمة التي
سقطت من المبنى مع تسجيل مكانها لتحديد مكانها القديم وإعادتها في
مكانها القديم بالضبط بالنسبة للمبنى وفيه الأجزاء الساقطة تكون عادة
قريبة من مكانها الأصلي ومعروف انتماؤها لنفس مكانها ونفس أجزائها
وحسب المخطط القديم ذاته المبنى، كما في معبد زيوس بشحات
(قورنية) وفيه سقطت الأعمدة كل قريباً من مكانه الأصلي فأصبح من
السهل تجميع أجزاء كل عمود على حدة إعادة إقامته بعد عمل قياسات
له بالضبط لكل الأجزاء مع مراعاة أن المباني اليونانية وخاصة المعابد
لم تكن مطابقة في أجزائها تماماً أي أن المسافات مثلاً بين الأعمدة
اختلفت حسب موقعها بالنسبة لمبنى المعبد وكذلك سمك كل عمود
استقامته اختلف بما يعرف باسم التحسينات البصرية التي تعيد بها
الفنان اليوناني أكثر من غيره من المهندسين في العصور المختلفة
الحضارية.

ويستخدم في لصق الكتل الحجرية في الترميم مادة المستوليت

Sintolit مع بودرة الحجر نفسه لإعادة الحجر مكانه الأصلي بلونه القديم ومثانة فائقة أما الاسمنت فلا يصلح في مثل هذه الحالة لأنه يأخذ حيزا كبيرا يحل بحجم أجزاء المبنى- ولربط الكتل بعد عمل خروم فيها في الأجزاء التي سوف لا تظهر للعيان يستخدم النحاس والسنتوليت.

وإذا كان الأثر قد تأكل (كالجدران مثلا) بسبب الطقس وعوامل التعرية الزمن فكثيرا ما يستخدم العلم الحديث لذلك إذا يدرس الكيميائي أو المرمم الأثر بالطريقة العلمية سواء كان فحصا ميكروسكوبيا أو تصويرا بالأشعة السينية أو تحليلا كيميائيا ليصف العلاج اللازم بعد ذلك.

ولقد استحدث العلم الكيميائي مواد حديثة كالدائن المختلفة لتقوية سطوح المباني والنقوش والنحت البارز المتآكل. ومن هذه الدائن لدائن الفينيل ولدائن الأكريليك ولقد استخدمت في علاج وتقوية السطوح الداخلية المنقوشة المتآكلة في بعض المقابر والمعابد الفرعونية بمصر وفي تثبيت صورها الملونة مثل نقوش جدران معبدي أبو سنبل ومعبد بيت الوالي، ومعبد الدر، قبل تقطيع هذه المعابد الصخرية إلى كتل حجرية ذات حجوم مناسبة أثناء عملية انقاذها من الغرق في مياه النيل بعد تنفيذ بناء السد العالي بأسوان. كما استخدمت هذه الدائن بنجاح في علاج الخشب والعاج والفخار والقوشاني وغيرها.

أما بالنسبة للمباني المتآكلة المكشوفة المصنوعة من الحجر الجيري أو الرخام أو الحجر الرملي الكلسي فهناك طريقتان وإن كانت نتائجهما غير مؤكدة:

١. طريقة Lewin :

وتعتمد على علاج السطح المتآكل بمحلول يتكون من ٢٠ مم من إندروكسيد الباريوم، ٥ مم من اليوريا، ١٥ مم جلسرين، ٥٥ مم ماء. ثم

يترك السطح لمدة ثلاثة أسابيع مع وقايته من المطر ويحلل مركبات
الباريوم محل مركبات الكالسيوم في السطح تتماسك جزئيات السطح فيقوي
بينما يبقى السطح مساميا يسمح بخروج الأملاح، ولا تتكون عليه قشرة
سطحية لها خواص مختلفة عن خواص الحجر الأصلية.

٢- طريقة دوما شلوفيسكي

وتعتمد على تسرب محلول أحد راتجات الإيبوكسي في كحول ميثيلي
إلى داخل مسام السطح الحجري المتآكل إلى عمق كبير من خلال الألياف
للجنين ، ثم غسل السطح بالمحلول المذيب بنفس الطريقة وبهذه الوسيلة لا
تتكون قشرة ذات خواص مختلفة عن سطح الحجر.

٣- نزع الصور والنقوش الملونة:

وكما يحدث بالنسبة لنزع أرضيات الفسيفساء عند إقامة السد العالي
مثلا نزع الصور المسيحية الملونة التي كست بعض الجدران بمعابد
وكنائس النوبة واستخدمت لذلك بعض اللدائن والكيماويات الأخرى.

وفي الطريقة تعالج سطوح الصور بمحلول مخفف لخلات الفينيل
لتنشيط الألوان ثم تلتصق طبقتان من الشاش على السطح مشبع بمحلول مائي
لمادة اللوسيلين (ميثيل كربوكسي سيليلوز) وبعد الجفاف تنزع بأكملها كقطعة
واحدة بما في ذلك طبقة الملاط القديم. ثم تكشط معظم طبقة الملاط وتستبدل
بطبقة جديدة من مخلوط من الرمل والكاولين ومستحلب أحد اللدائن، ثم
تلتصق الصورة. بعد ذلك على عامل جديد من الخشب أو الحجر الصناعي أو
ألواح البلاستيك الإسفنجية الصلبة. ولقد نجحت هذه الطريقة عند تطبيقها من
قبل في مقبرة نفرتاري سنة ١٩٦٧.

١٤ طريقة التقطيع وإعادة الترميم (في إنقاذ معبد أبي سنبل):

قطع كل من المعبدین جدراناً وسقوفاً وتمائلاً إلى كتل حجرية وزن كل منها ما بین عشرة أطنان وعشرين طناً. ولرفع هذه الكتل ونقلها دون الاضرار بها عمل تقيان عميقان في السطح العلوي من كل كتلة ثبت فيهما سيخان من الحديد المبروم بمخلوط من راتنج الإيبوكسي بوقت كاف رفعت كل من هذه الكتل بواسطة هذين السيخين برافعة كبيرة، ووضعت الكتلة على عربة لنقلها إلى المكان الجديد.

١٥ العقل الإلكتروني وترميم الآثار:

في الصرح التاسع بمعبد الكرنك وفي أساساته وأماكن متفرقة أخرى وجدت قطع كثيرة جداً تروبو على ٥٠٠٠ قطعة من الحجر الرملي المنقوش الملون تسمى بالثلاثينات تنتمي لمعبد مهتم لاختاتون. ولما كان من الصعب تجميع هذه الأحجار في مكان إعادة بناء هذا المعبد ومعرفة تفاصيله، رُوي الاستعانة بالعقل الإلكتروني، فأعدت كروت بأوصاف هذه الثلاثينات ووجهت إلى العقل الإلكتروني أسئلة خاصة وحصلنا على الإجابات وبهذه الطريقة أمكن تجميع معظم القطع ولا يزال العمل جارياً مما سوف يساعد على تخطيط المعبد الأصلي وتكوين المناظر التي كانت تعلو جدرانه.

والطريقة التي تتبع بهذا الصدد تجميع لولا الأجزاء المتناثرة ثم تصور جوانب الصور أو الأجزاء المنحوتة أو المنقوشة ثم تفرز وتتأكد من صحة الصور المطبوعة على الورق. ثم أعطيت كل كتلة رقم من تسعة أرقام تحت رقم عشرة حتى يمكن التعرف على هذه الكتلة من بين آلاف الكتل، وتصور كل كتلة مع رقمها وتؤخذ الصور المطبوعة ويسجل المختصون كل معلومات ظاهرة تمثل تفاصيل كل كتلة حجرية على صحيفة أو شريحة برموز الشفرة ثم تنقل هذه المعلومات على كروت مخزنة خاصة

بجهاز العقل الالكتروني وبعد ذلك على شريط مغناطيسي. ثم يطبع العقل الالكتروني بسرعة خارقة من هذا الكنز من المعلومات مئات الآلاف من القوائم على صفحات من الورق وبواسطة حروف وأرقام أقل من رقم عشرة عبر أعمدة كثيرة تصنف قوائم العقل الالكتروني هذه المعالم المميزة لكل كتلة حجرية. ولقد استخدمت في هذا المعبد ستة عشرة قائمة، واحدة منها لكل طراز رئيس لزخرفة الكتلة الحجرية. فمثلا هناك قائمة واحدة للأشخاص (نقسم بعد ذلك إلى الملوك، الملكات، الأميرات، الكهنة وهكذا). وقائمة لأشعة الشمس وقوائم أخرى للهيروغليفة وغيرها لأصناف التفاصيل المعمارية والتشويهاة وهكذا.

بد الفخار واللقى الأثرية:

من المعلوم أن بعض هذه المكتشفات الأثرية صلب، يستطيع مقاومة الزمن كالمصنوعات الحجرية مهما اختلفت أنواع الأحجار، أو المصنوعات المعدنية أو الفخارية والخزف وقد تتأثر بعض هذه المكتشفات إلى حد كبير بعوامل الطبيعة والتربة والزمن كالمصنوعات الخشبية أو العظام والجلد واللحم وهذه قد لا تصنأ وإن وصلت فلا تكون في حالة جيدة إلا في الأحوال الاستثنائية كأن حفظت في طقس جاف بعيد عن الرطوبة كذلك التي اكتشفت في مصر العليا أو أريزونا بأمريكا، أو حفظت تحت الماء بعيدا عن تأثير البكتيريا كالمكتشفات التي وجدت في قاع بحيرات سويسرا أو في الاسكا وشمال أوروبا أو ما اكتشفت منها محفوظا في حمض طبيعي بالتربة بعيدا عن تأثير الطقس مثل رأس الرجل الاليسة قبعة من الجلد المكتشفة في الدنمارك وترجع إلى عصر الحديد وإلى ما قبل ألفي عام مضت.

فإذا كانت هناك حاجة ماسة - كما هو الحال بالنسبة لأغلب المكتشفات - إلى إجراء عمليات تنظيف وترميم لأي من هذه المكتشفات،

وجب حصر إجراء هذه العمليات في موقع الحفرة في أضيق الحدود، وبالشكل الذي يسمح لنا بتصوير هذه المكتشفات في التربة قبل وبعد إخراجها من موقعها في الحفرة الأثرية وبحيث نستطيع نقلها بأمان من مكان اكتشافها إلى المعمل حيث تجري لها أعمال التنظيف والترميم. وبعبارة أخرى لا يجب أن يتعدى ما تجريه على المكتشفات الأثرية من أعمال تنظيف وترميم في موقع الحفرة إلا مجرد إسعافات أولية للمكتشفات، إذا تموزنا عادة في الموقع الأثري الأدوات اللازمة لعمليات تنظيف المكتشفات مما يلتصق بها من تربة وشوائب وأملاح كما نتقننا الوسائل في معالجتها مما يعثرها من تآكل وتفاعلات.

كما أنه قد لا تتوفر في الموقع الأثري المياه بالقدر الكافي وإن وجدت فربما لا نجدها بالحالة النقية الملائمة لعمليات تنظيف المكتشفات إذ يجب أن تكون خالية من الأملاح. وهذا ليس مؤكداً في أكثر المواقع الأثرية وخاصة في المناطق الصحروية ففي مثل هذه المناطق تكون المياه عادة قليلة في كمياتها كما تحتوي أحياناً على نسبة كبيرة من الأملاح الذائبة فيها مما يجعلها غير صالحة لأعمال التنظيف.

والآن لنستعرض طرق تنظيف وترميم ونقل هذه المكتشفات الأثرية حسب أنواعها المختلفة:

الفخار والخزف

لما كان الفخار أكثر المكتشفات التي يجمعها الأثري في حفريته - سواء كان الفخار رديئاً وبسيطاً وصناعته محلية أو كان مرسوماً مزخرفاً ومستورداً من بلدان أخرى لذلك وجب أن نبدأ به دراستنا في طرق التنظيف والترميم نظراً لأهميته البالغة في تاريخ الآثار وفيما يليه من ضلوع على

الحضارة القديمة، تلك الأهمية التي شليمان وبيري أول من لفت الأنظار إليها وأصبحت الدعامة في كل الحفريات الحديثة.

ليس كل فخار يكتشف في الحفريات الأثرية صلباً ومتيناً كالالفخار الروماني مثلاً وفخار المصور اللاحقة، ولكننا كثيراً ما نجد الإناء الفخاري لو شققه المكسورة شقة وسهلة التفتت - كما هو الحال بالنسبة للأنية الفخارية التي تنتمي للعصر الحجري الحديث أو كثير من أنية عصر البرنز أو حتى لبعض أنية عصر الحديد كذلك الأنية الفخارية المكتشفة في بريطانيا - ففي هذه الحالة يجب علينا عدم رفع الإناء النهش سهل التفتت من التربة المحيطة به أو تنظيفه مما حوله وما بداخله من تربة قبل تقويته. وذلك بإشباعه بمطول الجيلاتين المخفف Celluloid Solution.

وإذا كان الإناء المكتشف كاملاً ولكن مكسوراً أو متصدعاً. يجب عمل ضمادة من الأريطة من حوله قبل رفعه من التربة المحيطة به وقبل تنظيفه مما بداخله من تربة. وعند هذه المرحلة يجب ملاحظته التالي:

١. قبل نقل إناء الفخار من موقعه في الحفرة يحسن تصويره بآلة التصوير (كاميرا) خاصة إذا كان الإناء جميلاً وسليماً. أو كان لموقعه في الحفرة أهمية حضارية خاصة تساعدنا على تصوير بعض جوانب الحضارة القديمة أو تصوير ما يجاوره من مكتشفات وأثره. كأن وجد الإناء مثلاً في مكان معين بجوار جثة، أو كان محتوي على كمية كبيرة من العملة القديمة أو مواد غذائية وما إلى ذلك.

٢. عند نقل أي فخار أو إناء من مكانه في الحفرة إلى الخيمة أو مبني إقامة البعثة الأثرية حيث يجري عملية الإسعافات الضرورية للتنظيف والترميم. يجب أن يصحب الإناء بطلقة التي يحررها الأثري وقت اكتشافه. والتي تتضمن المعلومات اللازمة والدقيقة عن مكان اكتشاف

الإناء في الحفرة ولوصاف الإناء وزخرفته وما إلى ذلك من بيانات.

٣. يجب عدم البدء في عملية تنظيف الفخار من الأتربة العالقة والأملاح- وخاصة الفخار الهش، سهل التفتت إلا بعد أن يجف تماما- وقد تستغرق فترة جفاف الإناء أو التنظيف الفخارية بضعة أيام، وقد تطول إلى أسبوع أو أكثر تبعا لظروف الطقس.

٤. لا يجب أن يترك للفخار ليجف في العراء بل يجب وضعه لهذا الغرض في الخيمة أو داخل المبنى تى يتم جفافه تماما.

٥. يحظر البدء في عملية غسل الفخار في الموقع الأثري حيث تجري الحفريات وكذلك يجب عدم غمر الفخار في الماء عند البدء في تنظيفه مما يعلق به من أتربة إلا إذا كانت النية معقودة على إتمام عملية تنظيف الفخار بكاملها هناك.

٦. يجب عدم غسل الفخار أو غمره في الماء (لنقعها فيها) إلا إذا توفرت المياه العذبة كمية وفيرة تسمح بتغييرها مرات عدة، ويحتمس أن تكون المياه جارية وإذا كانت كمية المياه قليلة يحظر وضع أي كمية منها على الفخار أو غمر الفخار فيها لأن هذه الكمية الضئيلة من المياه ستذيب جزءا من الأملاح المترسبة على الفخار، وسرعان ما تتحول هذه الأملاح عند جفافها إلى بلورات قد تسبب أبلغ الضرر للفخار.

٧. من المستحسن عدم بدء عملية غسل الفخار في المواقع الأثرية التي تقع في المنطقة الصحراوية لعدم توفر الماء بكميات كافية لعمليات غسيل الفخار اللازمة، كما أن المياه في هذه المناطق قد تكون غير ملائمة لهذه المهمة لارتفاع نسبة الأملاح الذائبة فيها.

وبعد جفاف الإناء تماما تبدأ عملية تنظيفه مما بداخله وما حوله من

أثرية مستخدمين في ذلك فرشاة أسنان ناعمة (وبفضل استعمال فرشاة شعر بدلا من فرشاة النايلون نظرا لأن بعض أسنان فرش قابل للتفتت) ويمكن تنظيف الفخار بمحلول مخفف من حمض الكبريتيك بنسبة ٥%.

بعد ذلك تبدأ عملية تقوية الإناء الفخاري وذلك بدهنه بمحلول الجيلاتين المخفف (أو دهن كل قطعة تنقعه من قطة إن كان مفتتا) عدة مرات أي من عدة طبقات، وهنا يجب ملاحظة التالي:

١. يفضل استعمال محلول الجيلاتين مخففا بنسبة ١% علي أن يدهن الإناء أو قطع الفخار عدة مرات بالفرشاة بدلا من دهن الإناء أو قطع الفخار مرة واحدة بمحلول الجيلاتين مركز. والسبب في ذلك يرجع إلى أن المحلول المخفف قادر علي اختراق المسام الموجودة بين جزئيات الفخار بسهولة أكبر من قدرة الفخار علي امتصاص المحلول المركز. هذا بالإضافة إلى أن المحلول المخفف لا يغير من مظهر الإناء فهو لا يكسب سطح الفخار لمعانا وبريقا غير طبيعي، علي عكس ما يفعله المحلول المركز. تزيد فيه نسبة الجيلاتين عن ١%.

٢. يعمل محلول الجيلاتين المخفف بالنسبة التالية:

١٠ جرام جيلاتين (Celluloid)

١٨ لوتية سائلة لاسيتون (acetone)

١٨ لوتية سائلة لاسيتات (Amyl acetate)

وبإذابة الجيلاتين في خليط الأسيتون وأميل الاسيتات تحصل علي لتر (٢ بانيت) من المحلول المخفف المطلوب.

ويشترط استخدام أجود أنواع الخامات وإتقان العمل هذا المحلول، كان يكون الجيلاتين من النوع الجيد الشفاف بدلا من استخدام سلبات أفلام

التصوير (نجاتيف) وذلك لصعوبة نظيها وتنظيفها مما يعلق بها من شوائب ومادة حساسة وكيمائيات استخدمت في تبيض هذه السليبات من قبل وفي تثبيت الصور عليها. علما بأن الجيلاتين النقي منخفض الثمن.

واستخدام خليط من الأسيتون وأميل الاسيتيت بنسب متساوية أفضل من استخدام الأسيتون وحده كمذيب للجيلاتين. وذلك لأننا لو استعملنا الأسيتون وحده يتطاير وبذلك يخف الجيلاتين بسرعة أيضا وخاصة لو تمت عملية التقوية باستخدام هذا المحلول في الجو الدافئ، أو في الصيف. وبجفاف الجيلاتين بسرعة بسبب سرعة تطاير الأسيتون تحصل على نتائج غير مرضية للفخار.

٣. يجب التأكيد بعدم معالجة الفخار بمحلول الجيلاتين إلا بعد أن يتم الجفاف الفخار تماما لأن المحلول الجيلاتيني يترك قشرة لينة للون فوق سطح الفخار إن كان الفخار مندي أو مبتل بالماء وقت استعمال المحلول.

٤. إذا ترك محلول الجيلاتين رواسب جيلاتينية زائدة عن الحاجة على سطح الفخار ففي الإمكان إزالتها بواسطة قطعة ناعمة من النسيج مشبعة بالأسيتون.

وإذا بدأ الفخار بعد جفافه تماما هشًا وقابلًا للتفتت وجب دهنه بمحلول الجيلاتين المخفف قبل تنظيفه بالفرشاة. وبعد أن نطمئن لصلابته يمكن تنظيفه وغسله باستخدام فرشاة الرسم الصغيرة والمياه المتجددة أو الناعمة ويجب عدم غمر الفخار في الماء ونقعها فيه خشية تحلله هذا بعكس الفخار الروماني والبيزنطي وفخار العصور اللاحقة فهي جميعا صلبة ولا يخشى عليها لو تركت في الماء فترة نقعها لإذابة ما يعلق بها من أتربة قبل تنظيفها بفرشاة الأظافر. ويمكن أيضا تنظيف الفخار الهش بالماء ثم بالتبول (teepol) بالتبادل.

وفي كثير من الأحيان - كما نرى فخار العالم العربي والمناطق الشرقية - يجد بلورات ملحبة مرسبة علي الفخار - ونظرا لما تسببه هذه البلورات الملحبة من ضرر، بالغ للفخار وجب إزالتها وذلك بإذابتها في حمض الأزوتيك (النيتريك) nitric acid المخفف بنسبة ١٠% أو ٢٠% حجما. وذلك يغمر الفخار في الحمض لبضعة دقائق قليلة فقط، مع مراقبة الفخار في هذه الأثناء خشية تأكله بسبب مفعول الحمض. ويجب غسل الفخار مباشرة بعد إخراجها من الحمض بماء متجدد أو جار عدة مرات.

وإذا كانت علي الفخار صور أو رسوم أو مجرد لمعة وبريق (galzed) كما هو الحال بالنسبة للقشاني أو الخزف الإسلامي والتركي أو كانت علي الفخار كتابات قديمة فإذا كانت البلورات الملحبة مرسبة بكثرة علي مثل هذه الأنية الفخارية أو الخزفية وجب مراعاة رفع الفخار بسرعة من الحمض بعد غمره فيه مع غسله بعد ذلك مباشرة ودون إبطاء بمياه نظيفة ومتجددة عدة مرات أو جارية - وربما يفضل دهن الجزء الملطخ بالبلورات الملحبة المترسبة بواسطة الحمض أو تقطير نقط من الحمض بالماصة أو بالقطارة الخاصة بالأحماض علي الأجزاء المصابة من الفخار بالبلورات - وخلاف لما نكره بتري يجب عدم غمر الفخار المصور في الماء. وإن أريد نفعه وغمره في الماء وجب دهن الإناء - قبل وضعه في الماء - بعدد من طبقات محلول الجيلاتين المخفف يتراوح بين أربعة وستة طبقات. أما إن غمر بالماء دون دهنه بمحلول الجيلاتين وعدم استخدام الحمض بسبب التخلل وتتخذ الألوان الخضراء لونا بنيا إذا لن سليكات الحديد تتأكسد وتصبح أكسيد الحديد كما أن اللمعة الزرقاء تصبح بيضاء، وإن كان في الإمكان استرجاع اللون الأزرق ثانية بعض الشيء بالتكفئة ثم غمر الإناء في شمع البرافين. ويمكن استخدام هذه الطريقة بالنسبة للقشاني (Faience) بعد تقويته بمحلول الجيلاتين.

ترميم الفخار:

يتأثر الفخار من وجوده في التربة وتحت الأنقاض بطريقتين إما الكسر أو التصدع أو يتأثر ألوانه وبريقه وما عليه من كتابات. لذلك تتخذ الاحتياطات اللازمة في ترميم الأنية الفخارية نحو معالجة هذه المشاكل، وذلك بلصق ما انكسر من أجزاء الإناء في موضعه الأصلي علي الإناء مع ما تتطلبه هذه العملية أحيانا من إضافة أجزاء تصنع عند الضرورة بدلا منت القطع المفقودة من الإناء حتى يتخذ الإناء شكله في تماسك وقوة- كما يجب الاهتمام بتهيئة ألوانه والكتابة والزخارف والصور المرسومة علي الإناء وخاصة عند إعداد الإناء أو جزئه المرسوم للتصوير بالكاميرا.

أما بالنسبة للكسر فيستعمل لذلك لاصق البلجوم Pelligom أو محلول جيلاتيني أكثر تركيزا من المحلول المخفف الذي سبق ذكره خاصة إذا كانت عملية الترميم ستتم في مخيم الحفريات .

ويمكن تحديد درجة تركيز المحلول المستخدم في لصق الفخار شظية الخشب في المحلول ورفعها منه. فإذا تساقط المحلول عند نهاية قطعة الخشب نقط كانت نسبة تركيزه عندئذ بالدرجة المطلوبة وعند لصق ودهن اجزاء بهذا المحلول يفضل استعمال قطعة خشب (شظية) بدلا من الفرشاة خشبة أن يلتصق شعر الفرشاة مع بعضه بفعل المحلول اللزج- اللهم إلا إذا كانت الفرشاة مثبتة بسداة من القيلين في أنبوبة اختيار مثبتة بالأسيتون لوضع الفرشاة بذلك في المحلول في حالة عدم استعمالها.

وإذا كان المحلول الجيلاتيني سمكا يمكننا تخفيف درجة تركيزه بخليط من الأسيتون وأميل الاسيتيت بنسب متساوية من كل من السائلين. ويمكن تركيب هذا المحلول الجيلاتيني في إبريق ذي فوهة واسعة من الزجاج أو الصيني كما يجب أن يكون للإبريق غطاء محكم في حالة عدم

وقد تبقى علي سطح الإناء الفخاري بعض نقط من محلول الجيلاتين الزائدة عن الحاجة بعد لصق قطع الإناء ببعضها. ويمكن إزالة هذه النقط من سطح الإناء بواسطة قطعة صغيرة من النسيج مغموسة في الأسيتون ومشبعة به.

وإذا كان الفخار المراد لصقه سميكاً أو كثير المسام وجب تغطية الوصلات بين تثبيت الفخار أولاً بطبقة من محلول الجيلاتين ثم تترك لتجف تماماً قبل محاولة وصلها بالأجزاء الأخرى من الإناء. وقد تحتاج لفترة تطول من ساعة إلى يوم في أحوال الطقس للعناية بالحجرة حتى تجف الوصلات تماماً قبل استطاعتنا استمرار في بقية عملية الترميم. وتتوقف طوال الفترة اللازمة لجفاف الوصلات علي سمك الفخار.

عند لصق قطع الفخار بعضها ببعض يجب الاستعانة بقطع الصلصال أو بصندوق رمل سهل تثبيت كل قطعة من الفخار في مكانها بكل دقة علي أن يستفيد المرء بمبدأ الجاذبية في التوازن الناشئ من وضع القطع العليا فوق القطع التي أسفلها ويفضل الصلصال لعدم تداخله بين حافات قطع الفخار المكسورة فلا يحكم لصقها لذلك إن استخدام المادة اللاصقة وجب مراعاة نظافة مكان الوصلات من أي شوائب، وذلك بتخليص هذه الشوائب من الفخار بواسطة شظية خشب مستخدمة في تنظيف الأسنان بعد الأكل أو دبوس أو عبرة أو فرشاة خشنة وفرشاة من شعر النحاس.

وإذا استخدم الرمل الناعم فيفضل رمل الأتھار عن رمل البحار.
الخطوة من الأملاح.

وقد يحدث عند ترميم إناء من الفخار مكسور وكبير الحجم ويتكون من عدة قطع - قد يحدث بعد لصق الأربع أو الخمس قطع الرئيسية بعضها

إلا نستطيع لصق كل القطع الباقية من الإناء في مكانها بالضبط ولكل دقة - وذلك لأخطاء ارتكبت في تحديد موضع قطع الفخار بالنسبة للإناء لذلك يجب عندئذ دهن مكان وصلات الفخار باللاصق ثم توضع الأجزاء المختلفة مع بعضها بالشكل التقريبي للإناء حتى تحصل على الصورة التي كان عليها الإناء قديماً - ولعمل ذلك يبني هيكل حول الإناء بالضواري حتى يتخذ الضواري شكل حلة محيطية بالإناء بما يعرف بالإنجليزية باسم حلة ضيقة (strait-jacket) وينبغي أن أنبه إلي أنه من الأفضل عند تحديد مكان لصق كل قطعة بالأخرى قبل استخدام اللاصق وبعد فصل الفخار هو ترقيم القطعة الفخارية (ليس عند الحافة) ولكن من الجانب الداخلي الذي سوف لا يظهر من الإناء بأرقام موحدة قرب نقط التلاقي أي نضع مثلاً رقم (١) قرب جانب قطعة ونفس الرقم قرب جانب القطعة الأخرى عند المكان الذي سيتم فيه وصلهما يسهل التعرف علي مواضع التحام القطع بعد فترتها

أما بالنسبة لبناء الحلة الضيقة من الضواري حول الإناء المرمم يجب ألا تربط حلقتين أفقيتين بالضواري أو أكثر - طبقاً لشكل الإناء - حول الأجزاء السفلي من الإناء - ونوصل الحلقات الأفقية السفلي من الضواري بالحلقات العليا المحكمة حول الأجزاء المنباعدة المتسعة عن الإناء بخطوط رأسية بالضواري من كل الجهات حول الإناء بأعداد كافية كما في.

وتربط الخيوط الرأسية في إحدى نهايتها بعقد بسيطة بينما تربط في النهايات الأخرى بعقد يسهل حلها وتعد الخيوط الرأسية عند تقاطعها مع الخيوط الأفقية بعقد كالتي تستعمل عند تغليف الطرود.

فإذا ما اكتمل بناء هذا الهيكل بالضواري حول الإناء المرمم ترميماً تقريباً يمكن ضبط قطع الفخار في مكانها بالضبط بالنسبة للإناء بالشكل الدقيق الذي كان عليه الإناء حينما كان سليماً قديماً. وذلك بتحريك القطعة

الفخارية التي ليست في مكانها بدقة بتندية اللاصق المستخدم في وصلها بالقطع المجاورة (وهو هنا للبلجم أو محلول الجيلاتين) بالمنيب الخاص به - حسب قائمة اللواصق والمنويات المذكورة أسفله.

وبعد أن يلين اللاصق قليلا عند مكان وصلات القطع الفخارية يتم ضبط وتصحيح موقع كل قطعة من الفخار في مكانها على الإناء بالاستعانة بالأربطة المجاورة لها بطل الرباط قليلا وجذبه بزاوية قائمة ثم إعادة إحكام ربطه بعد تصحيح وضع قطعة للفخار بالشكل الذي كان عليه الإناء قديما وبدقة.

أما إذا كان الإناء قد الصق بكامله بدون إحكام ودقة عند وصلات القطع الفخارية، ويلزم تصحيح مكان كل قطعة، وجب عندئذ تندية الإناء بكامله بالمنيب ثم يغطي الإناء بقعة من القماش لمنع تبخر المنيب حتى يتم تصحيح كل قطعة من قطع الفخارية في مكانها بدقة وإحكام. ومثل هذه الحالة التي يصحح فيها وضع كل قطع الإناء الفخاري نادرة.

وبالنسبة للضويار المستخدم في عمل الحلة الضيقة يجب أن يكون متينا ومتماسكا في ظروفه دون شوائب وخيوط بارزة منه - ويفضل الضويار القطن ذو الثلاث خيوط لأنه يمسك واحد في كل أجزائه فضلا عن متانته.

ولإظهار الألوان على الفخار وحفظ الصور والكتابة المرسومة على الأنية الفخارية يدهن الإناء والرسومات لمحلول من الشمع المذاب في التولوين (Toluo) ويستخدم هذا المحلول أيضا في تقوية الفخار الهش القابل للكسور بسهولة أما بالنسبة للفخار المرسوم أو بالنسبة للزخارف على اختلاف ألوانها والصور المرسومة أو المحفورة على أي نوع من أنواع الأحجار فإن محلول الشمع هذا قادر على إظهار الألوان بصفة مستديمة.

ولعمل محلول الشمع المذكور نخلط نصف رطل من شمع البرافين

مع مثيلتها من الكمية من شمع العسل الأبيض ويذاب شمع البرافين أولا علي النار (ودرجة ذوبانه 185 فهرنهايت) ثم يضاف للخليط المذاب مقدار معلقتين كبيرتين للشاي من زيت بذر الكتان (Linseed) الخام الفاتح الذي يستخدمه الرسامون. ثم يحرك المخلوط ويترك ليحفظ علي هيئة كتل صغيرة أو كمكّات صغيرة.

تؤخذ بعد ذلك ربع أوقية من كتل الشمع المخلوط هذه وتبشر علي هيئة قشور رفيعة ورقيقة وتوضع في إبريق له حلق، ويضاف إليها ثمانية أوقيات من التولوين السائل ويحرك الجميع حتى يذوب الشمع المبشور تماما. وإذا أردنا أن يكون المحلول قويا مركزا تزداد نسبة خليط الشمع المبشور، ولكن هذا يكسب الإناء لمعانا وبريقا تسهل إزالة بقطعة من قماش مغموسة في التولوين.

أما قطع الفخار التي عليها نقوش مكتوبة مثل الأوستراكا اليونانية وغيرها فيجب عدم وضع أي ماء عليها بغرض إظهار النقش المكتوب بالحبر واضحا لتصويره كما يفعل البعض أحيانا- والسبب في ذلك هو خطورة إتلاف الكتابة كلية لأن حبر الكربون القديم المستخدم في مثل هذه الحالة يسهل إزالته حينما يندي بالماء. ولكن أسلم طريقة لإبراز هذا النقش واضحا لتصويره هو وضع كمية صغيرة من الكحول أو البنزين أو البترول عليه ونحصل بذلك علي نفس النتيجة التي نحصل عليها فيما لو وضعنا الماء علي النقش مع تلافي ما يحدث من خطر عند استعمال الماء- وحيث أن تأثير الكحول والبنزين والبترول مؤقت لذلك يمكن تكرار وضعه علي النقش بدون خرف من أي عواقب غير مرغوب فيها.

وهناك طريقة أخرى في تقوية الفخار الهش الضعيف مثل فخار عصر البرنز، وبذلك يعمل محلول من ٦٠ وحدة من الفورمالين المضاف

إليه بانيت ونصف من الغراء (والباينت ٨/١ جالون) ويغلي الخليط. وفي أثناء غليه يغمر فيه الفخار ويترك فيه حتى تخرج كل فقاعات الهواء التي كان الفخار يحتويها. ثم يرفع الفخار بعد ذلك من العنبر ويترك ليحفظ.

قائمة بالمذيبات

الماء الساخن	ينيب الصمغ (glue)
الترينتين	ينيب شمع العسل.
الكحول	ينيب الراتنج (resin)
البنزين أو البترول	ينيب شمع البرافين.
الأسيتون	ينيب الجيلاتين أو البلمج pelligon
الكحول المثلثي (كحول الإضاءة)	ينيب الشيلاك

الفخار غير المشوي بالنار:

يمكن تقويته بإشباعه بالجيلاتين أو بالغراء ويرفع درجة حرارته حتى 100° سيلزيوس ثم يغمر لمدة ثلاثين ثانية في خليط من الشمع يمكن تركيبه على الوجه التالي:

٧٥ جزء (بالوزن)	من شمع العسل ومثلها بالوزن من الراتنج.
٥ أجزاء (وزنا)	من الشمع الكوبرنيكي (Carnauba wax)

يعطي هذا الخليط للفخار صلابة بدون تغيير لون الفخار. ويمكن تسخين الشمع حتى درجة 100° سيلزيوس ثم يبعد عن مصدر الحرارة ويغمر الفخار التي (البن).

أما الفخار المجفف بالشمس فيجب أن يهد بمعالجته لشخص مختص وبذلك بوضعه في فرن لحرقة بعد تصويره خشية أن يتأثر تأثيرا ضارا بسبب الحرارة وإذا كان الطين المجفف بالشمس قد شكل حول هيكل خشبي أو من البوص فلا يجب تعريضه للنار لذلك يجب أن يشبع الفخار بالجيلاتين

أو بالشمع البارد المذاب في التولوين لأن هذا المحلول يعطيه صلابة وقوة. ولإبراز ما عليه من ألوان يوضع بعد ذلك في محلول من الراتنج المصنوع من المنمر الصنوبري (Dammar resin) المذاب في البترول (benzol) وإشباعه بالمحلول.

الاجر والقرميد Bricks & Tiles

تزال كل الأتربة من عليه ثم يغسل القرميد بالماء الفاتر مع قليل من الصابون المصنوع من زيت الزيتون (Castile Soap) ويترك ليجف تماما. ثم يدهن القرميد كلية وكذلك الوصلات بمحلول يتكون من ٩٧% من الحليب المنزوع دسمه، ٣% من الفورمالين مكونين منهما محلولاً بنسبة ٤٠%، وعندما يجف تماما يدهن القرميد بطبقتين من الطلاء اللامع ماركة (Mander's Varnish) أو بطلاء لامع من قشر البيض ماركة (R. N. 3452). ثم يجلي القرميد بقطعة قماش جافة ونظيفة.

وهناك طريقة أخرى يدهن فيها القرميد بطبقة من شمع العسل الأبيض النقي المذاب في التربينتين. وإن كان لهذه الطريقة نتائج طيبة إلا أن بريقه سرعان ما يخبو ونحتاج لدهنه مرة أخرى وهكذا لإظهار لمعته.

الأحجار

لو وجدت الأملاح على الحجر الرملي أو الحجر الجيري فإنه في الإمكان إزالتها بغسل الحجر بالماء، ولكن بعد دهنه الحجر بعدد من الطبقات يتراوح بين أربعة وست طبقات من محلول الجيلاتين المجفف بنسبة ١%، ولقد لوحظ عدم تأثر الألوان والصور المرسومة على مصنوعات مزخرفة من الحجر الجيري، وذلك عند غمرها في الماء لنقعها لفترة وصلت بضعة أشهر ولكن بعد دهنها بمحلول الجيلاتين وبعد إخراج الحجر من الماء يترك

ليجف تماما ثم يدهن السطح الملون والمزخرف بالألوان بطبقة أو طبقتين من المحلول الجيلاتيني المذكور. وبطبيعة الحال يمكن تطبيق هذه الطريقة لو كان الحجر بحجم ملائم يسمح بتداوله ومعالجته باليد.

ولكن لو كان الأمر يتعلق بحائط معبد مرسوم وملون أو بجدران مقبرة، فليست هناك طريقة عملية لإزالة الأملاح التي عليها بشكل جذري. وكل ما يمكن عمله هو صبب المحلول من الزجاجاة على الألوان والرسومات المصانة بالأملاح، وبذلك يمكن حمايتها من أي تلف يترتب بعد ذلك من الأملاح.

وليكن معلوما أن الاختلاف في ظروف الطقس هي التي تجعل من هذه الأملاح خطرا على الألوان والزخارف ولذلك يدهنها بالمحلول لعزل هذه الأملاح عن الطقس فلا ينتج منها ضرر، وطريقة صبب المحلول على الحائط يجب أن يسمح بدهن الأجزاء التي عليها، خطر بعدد من الطبقات من أربعة إلى ستة من المحلول الجيلاتيني المخفف بنسبة ١%- وإن استخدم جهاز رش المحلول لا يصلح بالنسبة للطبقة الأولى والثانية وذلك لأن تيار الهواء يدفع رذاذ المحلول بعيدا عن الأجزاء الملونة بينما بالنسبة للطبقات التالية يلتصق المحلول المنبعث من جهاز الرش بالطبقات الجيلاتينية الأولى التي وضعت على الحائط بواسطة فرشاة ناعمة- ولكن استخدام الفرشاة بالنسبة للطبقتين الأولتين يجب أن يكون لمجرد وضع المحلول وليس لفرشة بالفرشاة على الألوان خشية لإزالة الألوان.

لا يجب استخدام الفوتاس الكاوية أو الصودا الكاوية (Caustic alkalis) لتنظيف الأحجار لأنه يتسبب تآكل الأحجار والألوان فيما بعد نتيجة لهذه المواد.

وفي العادة تكون الأحجار الصلبة خالية من الأملاح لأنها لا تسمح

الماء بالتخلل فيها واختراقها ولذلك يمكن تنظيفها بغسلها بالصابون والماء بفرشاة صلبة الشعر ثم تغسل بعد ذلك عدة مرات بماء نظيف.

أما إذا كان على الحجر بقع مصابة بكاربونات الكالسيوم فيمكن إزالتها بدهن سطح هذه البقع عدة مرات بحمض الأزيتيك Acetic acid (ويتكون هذا الحمض بنسبة متساوية من الحمض المركز والماء). أما كربونات الكالسيوم التي لا يمكن إزالتها بهذه الطريقة فيمكننا إزالتها بحمض الهيدروكلوريك (ويمكن تكوين هذا الحمض بخلط ٢٠ جزء من الحمض مع ٨٠ جزء من الماء). ويستخدم الحمض بحرص ثم يغسل الحجر عدة مرات بالماء حتى يزول كل أثر للحمض.

أما إذا كان الحجر مصابا بملفات الكالسيوم فيمكننا إزالة سلفات الكالسيوم بكاربونات الأمونيوم بنسبة ١٠% أو من الهيبو (المثبت المستخدم في عملية تحميص الأفلام) بنسبة ١٠%.

المرمر والجبس Alabaster & Gypsum

يمكن تنظيفها عادة بالصابون والماء مع قليل من الأمونيا (النشادر) ولكن إن كانت هناك بقعا وأجزاء لم يكن تنظيفها بالماء، نستخدم لذلك البنزين أو البترول أو الكحول أو الأسيتون أو البنزول أو البريدين (Pvridine) ونستخدمنا لهذه المذيبات يكون بنفس الترتيب المذكور هنا- ويجب عدم استخدام أي من هذه المذيبات إلا بعد جفاف المرمر أو الجبس تماما- وأحسن وأسرع طريقة للتأكد من ذلك هو غسل الأثر عدة مرات بالكحول ويضفي من عليه المسائل ثم يترك الأثر في مكان دافئ ليجف تماما.

وتستخدم مركبات البترول الطيارة (كالبنزين) بصورة ناجحة في تنظيف الآثار من المواد اللدنة الدهنية- ويستخدم الكحول للمواد الصمغية. ويستخدم الأسيتون والبنزول والبريدين كمظفات للبقع الناتجة من المواد

العضوية. ولا يجب استخدام الأحماض في تنظيف المرمر لأنها تؤثر فيه. وإذا وجد شمع عسل أو الراتنج فوق إناء من المرمر فيمكننا إزالتها بالمنكين، ولكن طالما يخشى على المرمر من كخط السكين - لذلك فإننا عندما نستخدم السكين ونقرب من سطح الإناء يجب عدم الاستمرار في استخدام السكين ونستعمل بدلا منه السكين مثل الترينتين لشمع العسل والكحول للراتنج.

الرخام Marble

يجب تجنب استخدام الأحماض والقلويات والصابون الجاف وغيرها من المواد الخليط التي لا نعرف تركيبها! لاحتمال كون سطح الرخام ماص للسوائل. ويمكن تنظيف الرخام مرة في العام بالمركب التالي:

١٠ مم من الصابون الناعم، سنتيمتر مكعب واحد من النشادر (٠.٨٨٠)، ١٠٠ سم مكعب من الماء ويخمس في المحلول قطعة إسفنج وتبل بالماء النقي ثم يزاله بالحك بشدة ما على الرخام من مواد غريبة مع قطعة ناعمة من القماش وتستعمل فرشاة من الريش في تنظيف الرخام في الأحوال العادية حينما يكون الرخام جافا.

ومن المعلوم أن الرخام عرضة أحيانا للتآخ بالبقع المختلفة، لذلك يمكن استعمال الكلورامين (Chloramine) لإزالة الحبر الأحمر. كما أن خليط من البنزين والنشادر والكحول الميثيلي بنسبة متساوية يزيل السخام (Soot)، أما البنزول أو الأثير أو النشادر أو البيريدين فيزيل أي منها الشم ولكن ليست لإزالة كلية. ويمكن استخدام بروكسيد الهيدروجين لنفس الغرض أيضا. وعموما يمكن استخدام المواد للعضوية وحدها في تنظيف الرخام.

النقوش:

إن وجدت النقوش مكتوبة أو محفورة على أي مادة وجب تركها حتى تجف أولا قبل البدء في تنظيفها. ويحسن استخدام أدوات خشبية في تنظيف

حفرات النقوش من الأتربة المتركمة فيها بدلا من أدوات معدنية لأن الضرر منها على النقش أقل - وعند استعمال الخشب لا يجب حك الحفرات بقوة خشية إصابته بضرر.

الأحجار الهشة ذات الصور المختلفة المشكلة:

إن وجدت أحجار شكلت على هيئة تماثيل أو نحت بارز أو خلاقه وكانت هشة سهلة التفتيت وجب أن تشبع أولا بشمع العسل ثم تعمل لها ضمادات قبل نقلها إلى المعمل.

أرضيات الفسيفساء

إذا كانت الأرضية المغطاة بالفسيفساء كبيرة وبعض أجزائها قد غار في الأرض وخرج عن المستوى الأفقي للأرضية، أو تأكلت طبقة الأسمنت القديم المبيت فيها بعض مكعبات الفسيفساء. يحسن ترك الفسيفساء للمختصين لرفعه من مكانه إن أريد نقله إلى مكان آخر سواء للفرض أو لحماية في المخزن، ولكن إن كانت الأرضية صغيرة يمكن لعالم الآثار رفعها بدون الحاجة الخبراء - والطريقة كالتالي :

١. يحفر خندق صغير حول الأرضية المفروشة بالفسيفساء بعرض قدم وعمق ١٨ بوصة، وذلك ليسمح للمياه بالتسرب إليها ولتصريف المياه التي في أرضية الفسيفساء والأسمنت المبيت فيه والتربة من أسفلها، وتترك الأرضية هكذا بضعة أيام قبل البدء في عملية إزالة الفسيفساء.

٢. تغطي أرضية الفسيفساء والخندق من حولها بواسطة مظلة، أو بمشجع مرفوع على كتل خشبية ليظل كل المنطقة المفروشة بالفسيفساء بما فيها الخندق وإن كانت مثل هذه المظلة غير ضرورية بالنسبة لأجزاء أرضية صغيرة مفروشة بالفسيفساء.

٣. تزال كل الأتربة والأوساخ العالقة بسطح الفسيفساء والعالقة بالوصلات بين مكعبات الفسيفساء المعروفة باسم تسراي (tesserae) وتختلف الطريقة المستخدمة لذلك تبعاً لظروف كل أرضية علي حدة فإما أن تحك بفرشاة خشنة مع استخدام الماء والصابون أو تكشط برفق بسكين غير حاد أو تتفخ الأوساخ بمنفاخ كالمستخدم في الأفران.

٤. قبل رفع الفسيفساء يترك ليجف تماماً هو والأسمنت المبينة فيه المكعبات والتراب الذي تحت الأرضية- وتستخدم لذلك دفايات فحم كوك أو خلاقه. وتوضع الدفايات فوق الأرضية علي قوالب من الأجر المشوي- وتترك الدفايات بنارها موقدة طيلة الليل والنهار. وتعمل الحرارة علي تبخير ما تبقى من رطوبة مكعبات الفسيفساء والأسمنت المبينة فيها والتربة من تحتها، يل وتحلل الحرارة أيضاً المونة الرومانية المبيت فيها الفسيفساء. وعملية التجفيف هذه تعتبر أهم جزء في كل عملية معالجة للفسيفساء لرفعه، وربما يفضل ترك الفسيفساء ليجف هكذا لفترة تتراوح من يومين إلي خمسة أيام، حسب ظروف رطوبة الطقس في المنطقة.

٥. قبل وأثناء إجراء عملية تجفيف الأرضية يؤتي يلوح من الخشب مسطح يزيد بضعة بوصات في كل اتجاه عن الجزء أو القسم الذي يراد ترميمه من الأرضية.

٦. تزال الدفايات والتيران وينظف الفسيفساء بصفة نهائية.

٧. يدهن سطح الفسيفساء بالصمغ العادي أو بغراء من النوع الذي يستخدمه النجار بالفرشاة- ويجب أن يكون الصمغ سائلاً وغير سميك ليستطيع تخلل الوصلات بين مكعبات الفسيفساء. ويترك الصمغ ليتربب علي الأرضية ويجف بعد ذلك يدهن الفسيفساء مرة أخرى بصمغ مركز ويطبقة سميكة ساخنة بالفرشاة فوق هذا السطح الصلب للفسيفساء.

٨. يؤتي بقماش مشمع قوي ويوضع في ماء ساخن ثم يعصر. بعد ذلك يوضع المشع على أرضية الفسيفساء والصمغ لا زال ساخنا فوق سطحها. ويجب أن يدفع المشع بالأصابع ليلتصق بكل فسيفساء غائر أيضا ولتخرج كل فقاعات الهواء من تحت المشع ويلتصق المشع تماما بالصمغ وبسطح الفسيفساء. بعد ذلك توضع طبقة من الصمغ بالفرشاة فوق السطح العلوي للمشمع لضمان لصق المشع بالفسيفساء تماما.

٩. توضع الدفايات والنار عند الخنادق لضمان تبخر ما تبقى من رطوبة في التربة.

١٠. ترفع الدفايات والنار، ويترك الصمغ ليحف - وتستغرق هذه العملية ثمانية ساعات أو أكثر طبقا لظروف الطقس المحلي. ويجب التأكد من جفاف الصمغ تماما والتصاقه بكل من الأرضية والمشمع.

١١. يمكن الآن رفع الفسيفساء من المونة الرومانية القديمة ولتسهيل ذلك يستخدم المسطرين لتخلوس الفسيفساء من المونة والأسمنت الروماني وكذلك العقلات الرفيعة والألات الحادة الصلبة مع ترك جزء من المونة عالقا بالمكعبات في أسفلها ويتراوح سمك هذا الجزء من المونة من بوصتين إلى ثلاثة تحت السطح السفلي لمكعبات الفسيفساء.

١٢. توضع ألواح من الخشب تحت هذه الطبقة الرفيعة من المونة الرومانية المبني فيها الفسيفساء بحيث تبرز الألواح عند حافات الأرضية المفروشة بالفسيفساء لقلبها - كما يوضع مسطح من ألواح الخشب فوق الأرضية بحيث تصبح أرضية الفسيفساء بين الخشب من أعلي ومن أسفل. هكذا يمكن نقل أرضية الفسيفساء إلى المعمل.

١٣. يزال كل الاسمنت والمونة الرومانية، وذلك بالطرق يلطف بمطرقة من الخشب - ويحط ما لصق بعد ذلك يظهر وجوانب مكعبات الفسيفساء

من مونة برفق، ويستخدم المنفاخ بعد ذلك أيضا وهكذا يمكن تلخيص
الفسيفساء من المونة القديمة ولكن لازال سطحه ملتصقا بالمشمع
بالصمغ.

١٤. يوضع رذاذ قليل من الماء على الصمغ في المنطقة التي كان الفسيفساء
فيها غائرا ، ولكن لتندية الصمغ قليلا حتى يلتصق بالفسيفساء الذي
يضغط باليد ليتخذ مكانه القديم في مستوي بقية أرضية الفسيفساء حيث
أن سطح الفسيفساء لأسفل وظهره إلى أعلى. والجزء الذي كان غائرا
يبدو الآن بارزا قبل أن تضغط عليه باليد ليعود إلى مكانه الأصلي
الأقنى بنفس مستوي بقية الأرضية.

١٥. يوضع إطار خشب حول الأرضية كلها بواسطة مسامير بطول ٢
بوصة.

١٦. تمد كل الفجوات في تصميم أرضية الفسيفساء بالصابون أو بالشحم
كشموك، حتى إذا ما وضعت الأسمنت الحديث لا يصل الأسمنت لمستوي
سطح الأرضية بعد أتمام عملية الترميم.

١٧. تخلط كمية من الأسمنت الحديث مع أجزاء من الأسمنت الروماني القديم
كتقليد للأسمنت القديم. ويصب الخليط بين مكعبات الفسيفساء - ويترك
على الإطار الخشبي لضمان نزول الأسمنت في كل فراغ بين المكعبات
وخرج الهواء من تحتها تماما.

١٨. يقوي الأسمنت بوضع شبكة من الأسلاك وعيدان الصلب بحيث لا تبرز
عن الإطار ويوضع فوقها أسمنت (كما هو الحال في عمل الأسمنت
المسلح). فلو كان القسم الذي يراد معالجته كبير الحجم (علما بأن هذه
الطريقة مناسبة لقسم طوله ٦ قدم وعرضه ٣ أقدام) توضع طبقة أخرى
من الأسلاك وعيدان الصلب للتقوية بعد ذلك يسوي سطح الأسمنت

العلوي بمستوي حدود إطار الخشب المحيط بالأرضية. ويترك لمدة يومين أو أكثر ليجف.

ولو كانت الأرضية المراد إزالتها كبيرة تقسم إلي أقسام وتحدد علي المشمع بأرقام علما بأن المشمع ملتصق بها كلها. يقطع المشمع حسب المخطط إلي أقسام ويرفع كل قسم مع الفسفساء الملتصق به علي انفراد بعد ترقيمه ويعطي لكل قسم رقما- ونحدد جوانبه بأرقام تتفق مع أرقام الأجزاء المجاورة، حتى إذا أردنا إعادة الأرضية شكلها الأول وضع كل قسم من أقسامها في مكانه دون لبس طبقا للأرقام.

١٩. يرفع الإطار الخشبي المحيط بالأرضية- وتلقب الأرضية علي سطحها الآخر بحيث يصبح سطح المشمع إلي أعلي، والأسمنت المسلح الحديث إلي أسفل.

٢٠. يصب ماء يغلي بكميات غزيرة علي المشمع حتي يذوب الصمغ ويرفع المشمع بسهولة دون جذبها وما بقي بعد ذلك من صمغ وغراء يزال بالماء الساخن وفرشاة الأظافر. ولو وجد أي مكعب من الفسفساء حرا وغير ملتصق بالأسمنت، يلصق في حينه في مكانه بالأسمنت الحديث.

ولو أريد إضافة جزء ناقص من الفسفساء يجب أن يستخدم فسفساء حديث واضح لكي لا يلتبس علي المشاهد التمييز بين القديم الأصلي وبين ما أضيف حديثا للتصميم - خشية أن يكون المرمم علي خطأ- لا يدركه- في التصميم الذي سيعمله، ولكي لا تضيع قيمة الأثر القديم إن صعب علي المشاهد التمييز بين الفسفساء الحديث والأصلي القديم.

أما إذا لم يرد أي إضافة لتصميم الفسفساء بالترميم، عندئذ يجب تسوية السطح الظاهر الخارجي للأسمنت الذي سيظهر دون فسفساء في هذه الأرضية عندما يشاهدها الناس. ويكون تسويتها في مستوي الملونة الميمنة

فيها المكعبات وليس في مستوي السطح الخارجي للمكعبات ذاتها. بذلك يمكن عرض الفسيفساء باطمئنان لقوتها ومتانتها دون خوف.

الجبس Plaster

ينظف الجبس بالفرشاة الناعمة عندما يكون جافا تماما- ولا يجب أن يبلل بالماء بأي حال من الأحوال مهما كان نوعه إلا إذا كان السطح قد غطي لولا بطبقات من محلول الجيلاتين المخفف بنسبة ١% خاصة إن كان مذهباً أو مدهونا بالألوان لامعة عندئذ يمكن تنظيفه بقطعة من الإسفنج مندأ بالماء. أما إذا كان الجدار كله يحتاج إلي ترميم وصيانة كما هو الحال بالنسبة للجبس في الليازيليكا القائمة تحت الأرض عند بورتا ماجوري بروما فيلزم ألا حمايتها من الرطوبة الشديدة التي تعاني منها بحكم موقعها قبل علاجها.

الزجاج

يجب فحص المصنوعات الزجاجية لتبين ما إذا كانت قد تصدعت. وإذا كانت مغطاة بطبقة دهنية لا يجب غسلها، أو يجب علي الأقل استبعاد استعمال الماء الساخن- وإزالة الأتربة وغيرها من مخلفات داخل الأتية الزجاجية يستعمل حمض الهيدروفلوريك المخفف بنسبة ٢%، وذلك بمسح الوعاء الزجاجي به ثم سكبه بعد ٣٠ ثانية. ثم يغسل الوعاء من الداخل بمياه جارية متجددة وإذا كان سمك الزجاج كبيراً نسبياً يمكننا استعمال محلول الجيلاتين وخاصة إن أمكن جعل حافة الإناء وخاصة الأجزاء المتصدعة خشنة بعض الشيء. وذلك بحجر الماس أو هيرد حديد أو بورق زجاج ليعلق بها اللاصق الجيلاتيني. أو يستخدم لتقويتها محلول أزوتات البولي فينيل المخفف ٣% وهو لاصق جيد للزجاج.

وإذا كانت لدينا أجزاء زجاجية ذات أهمية حضارية أو فنية ثمينة يمكن تغطيتها بمادة البرسبكس . Perspex .

الطين الصخري الصفحي (Shale)

يجب أن تظل اللقي المصنوعة من هذا النوع من الطين مندأة بالماء حتى يتم نقلها إلى المعمل. ولنقلها هكذا يجب أن توضع في علبة من الصفيح محكمة الغلق، ويوضع في قاع العلبة طبقة من أوراق الجرائد مبللة بالمياه ومن فوقها طبقات من أعلى الطيني مبللة أيضا قليلا بالمياه. ثم توضع اللقي الأثرية بين طبقات من القطن. عندئذ لا يكون هناك خطر علي نضرة اللقي حتي ولو بقيت كذلك لفترة عام.

مثل هذه العلبة بمحتوياتها من ورق وقطن مبلل يجب أن يكون معدا دائما مجهزا للاستعمال في كل حفريّة أثرية نوضع هذه اللقي فيه بمجرد اكتشافها لأنها تتفتت بتعرضها للشمس وللجفاف بعد اكتشافها ولو لفترة نصف ساعة.

وفي مثل هذه الأحوال لا يجب استعمال بطاقات من الكتان لأي مكتشفات يراد نقلها في ظروف رطبة هكذا. لأن الرطوبة تتلف الكتان وتؤثر علي حبر الكتابة المكتوبة به البطاقة.

وعند معالجة هذه اللقي يجب وضعها فوق سطح الماء من وعاء محكم الغلق مملوء لمنتصفه بالماء لمدة شهر وذلك بوضع هذه اللقي فوق قطعة خشب فوق الماء. بذلك ترطب اللقي ونحفظ بذلك الرطوبة فيها بواسطة الخليط التالي بعد رفع درجة حرارة الخليط لدرجة ٨٠° سلسيزوس ودهن الأجزاء المتصدعة من اللقي بالخليط الساخن.

ويتكون الخليط من	١٥ جم (وزن)	من الصمغ
	١٥ جم (وزن)	من الجلسرين
	١٠٠ جم (وزن)	من الماء
	١٠٥ جم (وزن)	من الفينول (Phenol)
		حامض الكربوليك

بعد ذلك تزال الزيادات المترسبة علي اللقي من هذا الخليط. وبعد مرور ٢٤ ساعة تسمح اللقبة بقطعة من الأسفنج مستبغه بمحلول الفرومالين المخفف بنسبة ٥% حجما.

أما إذا كانت اللقبة قد تصدعت بحالة شديدة ففي الإمكان دهنها بطبقات من المحلول وتسد الفجوات الناتجة من التصدع بشمع المسيل المخلوط بقليل من القار (bitumen) ويمكن وضع خليط الشمع علي اللقبة بواسطة سكين ساخن (أي رفعت درجة حرارته) وفي اليوم التالي تكشط الزيادات من الخليط التي علي اللقي ثم تلمح اللقبة بعد ذلك.

العظام والبقايا Bones & Fossils.

عند اكتشاف عظمة واحدة أو قوقعة مثلا يجب بعد تخلصها من التربة أن تدهن بخليط من مادة الفينامول ن ٩١٤٦ (Vinamul N9146) مع الماء بنسبة ١ : ٢ لأن ميزة هذا الخليط هو استطاعته اختراق المواد الرطبة وتغلغلها مع تقويتها في ذات الوقت. (ولا يجب استخدام شمع البرافين أو حتى شمع الكربون ٤٠٠٠ المعروف كيمائيا باسم (Polyethylene) Carbowax 4000 رغم أن الأخير يمتاز عن شمع البرافين بأنه قابل للذوبان في الماء وإن كان مثله مقويا ولكن لا يصلح للأشياء الرطبة مثل الفينامول).

يدهن محلول الفينامول على السطح وبعد رفع الأثر برفق يدهن
 الجزء السفلي بعد إزالة ما يمكن إزالته من أتربة. ولو رفع الأثر مع كتلة
 التراب العالقة به مثل هيكل عظمي مثلاً أو حيوان أو أثر مهشم بدرجة سيئة
 فيمهد لذلك بحفر خندق صغير حول الأثر من كل الجهات لتخليصه من
 التربة بعيداً عن جسم الأثر ذاته فهذا يسمح للمذيب (المحلول) بالتبخر بسهولة
 ويعجل من سرعة جفاف الأثر، ولا يجب صب المحلول بكثرة هكذا بالنسبة
 للأجزاء التي لها تجويف مثل الجمجمة خشية للتصاق الأتربة بها بقوة
 يصعب معها نزعها - كما أن تماسك هذه الكتلة الترابية قد يضر الأثر في
 حالة نقله حيث أنه مفتت. ولذلك يجنب استخدام فرشاة في وضع المحلول
 ودهن الأتربة أو سكب السائل في صورة قطرات على سطح الأثر مع ترك
 الأتربة التي بداخل الفجوات دون معالجتها بالمحلول ودون صبه عليها
 ويحس دهن سطح الأثر بطبقات عديدة من هذا المحلول المقوي المخفف بدلا
 من طبقة واحدة بمحلول سميك مركز.

ويمكن ترك الأثر ليحفظ ببطنه في الموقع بفعل الشمس سواء بدون
 دهنه بمحلول مخفف أو - منه بالمحلول المذكور للفينامول أو محلول مخفف
 من الصمغ العربي ساخناً. ويمكن بعد جفاف الأثر بالمحلول أو بدونه وضع
 ورق خفيف رفيع حوله ويصب على الورق طبقة سميكة من الجبس أو
 أشرطة من القماش أو من المشمع مثبعة ومبللة بالجبس ويلف الأثر بما
 حوله من تراب بها وفي هذه الحالة يحفظ الورق الأثر من التصاق الجبس به
 وإتلافه - هذه العملية تسهل علينا نقل العظام والهيكل العظمي قبل لفها
 وتعبئتها. ويمكن حملها إلى الخيمة بعد جفافها في الشمس والمحلول على
 شرائح من الصلب أو الخشب الرفيع (الأبلكاش) حيث تجري لها عملية اللف
 بالورق والجبس المذكورة في الخيمة وليس في الحفرة الأثرية. وبعد وضع
 غطاء الجبس تقوي هذه بوضع ألواح خشبية من حول الجبس أو بشرائح

معدنية ليسهل نقلها بها.

ولو كانت التربة جافة نسبياً - كما يحدث في الشرق والحفريات التي تجري في الدول العربية والشرقية فلا حاجة لنا لاستخدام محلول الفينامول. ويمكن استعمال بدلا من هذا المحلول محلول آخر يتكون من عبوة فنجان من بلورات لسيثيت البوليفينيل Polyvinyl acetate مذابة في الفولول أو الأسيتون أو الكحول بنسبة ١ فنجان من البلورات : ٤ فناجين من المذيب. إذ أنها تبخر بسرعة أكبر من محلول الفينول وإذا استخدم الكحول في هذا المحلول فيجب ألا يكون ملوثا ويكون مركزا بنسبة ٨٠% أو ٩٠% ويجب أن يصحب كل أثر بطاقته الموصحة كل بياناته كما يجب تصويره في الحفرة قبل نزعها منها وخاصة بالنسبة لغيره من المكتشفات الموجودة معه في الحفرة مثل ألوان فخارية وخلائقها وفي المعلم يجري له اللازم.

رفع الهياكل العظمية

نظر لكثرة وجود هياكل عظمية في أغلب الحفريات، لذلك رأينا أن نورد لها ما يجب نحوها من رعاية خاصة فيجب أولا إزالة الأتربة من حول العظام باستخدام السكين والفرشاة الناعمة مع ملاحظة عدم كسر أو كشط العظام. بعد ذلك تغطي العظام بمحلول الجيلاتين لتقويتها قبل رفعها من التربة. ولو أمكن أن ترقم العظام بعد تصويرها في مكانها. وتعبأ كل قطعة في قطر طليوي ويجب أن تصحب كل منها بطاقة تبين لأي رجل أو ذراع أو ضلع تنتمي قطعة العظم وهكذا. ويحسن كذلك دهن العظام بطبقة أخرى من المحلول بعد رفعها وقبل تعبئتها مع الاطمئنان لتمام جفافها قبل تعبئتها. وللتنقية يحسن استعمال محلول الفينول عند نقل العظام بأمان. ولزيادة الاطمئنان يلف الهيكل العظمي أو العظام الهشة في ورق ناعم رفيع ويصب من حوله طبقة سميكة من الجبس بالفرشاة أو تصب بعناية وينقل بعدها في

أمان للمعمل ليجري له ما تبقى عمليات اختبارات وتنظيف، وتقوية وما إلى ذلك.

الآثار المصنوعة من العظم:

تتظف أولا إن لم تكن هشة بالماء والصابون وإن كانت هشة تقوي أولا. ولو كانت الأملاح تغطيتها يمكن غمر الأثر في مياه نظيفة متجددة عدة مرات. ولا يجب وضع القرون في مياه ساخنة تغلي ويجب ألا يقرب منها القلوبات لخطورتها عليها ثم نستخدم بعد ذلك الطريقة المستعملة للعاج.

العاج :

إذا كان العاج في حالة جيدة، يمكن تنظيفه بقطعة نسيج مبللة بالماء أو بالفرشاة الناعمة ولكن لا يجب الإكثار من الماء خشية أن يشقق العاج ويجب تجنب استعمال الأحماض.

وفي الأحوال الاستثنائية- يجب لف الأثر بالشاش بأحكام بواسطة ضويار رفيع أن اضطررنا لنقع العاج في الماء. وبعد نقعه في الماء يجب نقعه في الكحول المتجدد عدة مرات ثم يترك العاج بعد ذلك ليجف في الجو العادي دون استخدام أي عوامل بل حرارة أو تكفئة صناعية. وبعد تنظيف العاج وتقويته بطبقات عديدة من محلول الجيلاتين أو الشمع المذاب في التولول أو محلول الفينول.

لما إذا كان العاج في حالة سيئة فيشبع بمحلول الجيلاتين أو شمع البرافين أو الفينول المذاب أو محلول مركز من الشمع المذاب في التولول. ويلاحظ أن الشمع يغير لون العاج إلى لون داكن. لا يجب إزالة الأملاح إن وجدت ولكن التنظيف تستخدم للفرشاة للمنداة بالكحول أو يغمر العاج مرة واحدة في الكحول.

إذا ترسبت على العاج طبقة من كربونات الكالسيوم الصلبة يستخدم لإزالتها خليط من حمض الهيدروكلوريك المخفف بنسبة ٥% ثم ينقع العاج مرات عديدة مباشرة في الماء التنظيف المجد ولتقوية العاج يستخدم خليط من شمع البرافين وشمع العنبر بنسبة متساوية.

الكهرمان (Amber)

هو نوع من القواقع دفن في العصور الجيولوجية لفترة كبيرة قبل أن يكتشفه الإنسان ويستخدمه ولذلك فدفنه في الحفرة لا يؤثر عليه ولكن يتسخ فقط، ولذلك يغسل عادة بالصابون الجيد والماء الدافئ ثم يغسل بمياه نظيفة منجدة ويترك في الجو العادي دون الحاجة لتدفئة صناعية.

الخرز

كل أنواع الخرز ما عدا تلك المصنوعة من الخشب أو القواقع يمكن غسلها بالماء الدافئ في الصابون، والخرز المصنوع من الذهب الخالص فينظف بالنشادر. أما الخرز المصنوع من الخشب والذهب فينظف بفرشاة ناعمة وخليط مخفف من النشادر لا يجب نقعها بل تتدق فقط خشية أن يزول ما يغطي الخشب من ذهب إذ أنه مثبت على الخشب بالصمغ.

والخرز الفرعوني المصنوع من القيشاني (Faince) يحتاج لنقعه في الماء لإزالة ما عليه من أملاح. ولتنظيف فجوات (خروم) الخرز يستخدم لذلك سلك رفيع أو فرشاة صلبة الشعر أو ناعمة أو أبرة رفيعة مثبتة بيد خشبية ويسخن طرف الأبرة بشدة لدرجة الاحمرار.

ويجب تنظيف "خرم" الخرزة قبل غسل الخرز خشية أن يمدد الماء من محتويات الخرم من مواد وإن كان الكثير من العلماء يفضل غسل الخرز

والخرز الزجاجي أصبح عرضة للتلف بسبب حرارة الطقس في البلدان الحارة وبسبب القلويات في التربة ولذلك يفتت سطح الزجاج إلى قشور - كما يحدث في الزجاج الروماني القديم أو يصبح المسطح معتماً وغير لامع - ولذلك يجب تنظيفه بفرشاة لو يرفع بنهاية الأبرة لتظهر الطبقة إلى أسفله كاشفة بذلك عن اللون الأصلي للزجاج.

الأصباغ والألوان

يجب عدم وضع الأحماض أو القلويات عليها بناتا ولكن يمكن تنظيفها بفرشاة ناعمة بماء الذهب أو البنزين.

الأنسجة والأقمشة

ليكن معلوماً أن الحرير يذوب في الأحماض والقلويات ولذلك لا يستخدم إلا الماء في تنظيفه والصوف لا يتأثر بالأحماض المخففة جداً ويجب تجنب استعمال الأحماض المركزة والقلويات. لو القطن والكتان تضرها الأحماض المركزة والقلويات تجعل خيوطها تنتفخ ولذلك يجب تجنبها.

كما أن تنظيف الأمتعة بطريقة التنظيف الجافة ضارة بها. ومن الأفضل استخدام الماء المخلوط بالتينبول (teepol) وسابون (Sapomen) وتخلط جميعاً بفرشاة الحلاقة لتنظيف النسيج.

وإذا لم يكن للنسيج مصبوغاً أو ملوناً وقويا فيمكن غليه بماء مقطر ولكن إذا كان مصبوغاً وملوناً فيستعمل الماء البارد فقط وإذا كان القماش سهل التفتت يجب أن يبلل جميعه بالماء مستخدمين في ذلك منشفات مبللة أو ورق نشاف مبلل وملصوق عليه شاش موسلين أو يوضع على لوح من

الزجاج ويغطي بشاش أو ورق مبك بالماء. ثم يعمل التنظيف بأطراف الأصابع بغمسها في التبيول أو السالومين ولا يجب أن تبلل الأنسجة إلا إذا كانت في حالة جيدة عندئذ يمكن نقعها في الماء لإزالة الأضرار والأملاح. ويجب وضعها على لوح عند نقعها حتى يمكننا رفع النسيج بسهولة حينما يكون مبتلا وبدون مجهود.

والبقع التي على الكتان يزيلها بيروكسيد الهيدروجين (peroxide hydrogen) ويجب غمر القماش كلية في المحلول المزيل للبقعة لكي لا تتلف أنسجة القماش ويمكن بدلا من نغعه كله هكذا أن نضع نقطة من البزيرين على البقعة ومن حولها نضع للمحلول مركز بنسبة ٥٠%.

أما بقع الحبر فيمكن إزالتها إن كانت الإصابة مبكرة باستخدام الماء الفاتر مع القماش ببعضه. أما إذا كان حبر العصور الوسطى هو المسبب للبقعة فيستخدم لذلك بروكسيد الهيدروجين أو حمض الأوكساليك ويغسل جيدا أما الحبر المستعمل اليوم فيزال بواسطة:

١. محلول مخفف بنسبة ١٠% من خليط أحماض الأوكساليك والتراتريك.
٢. مسحوق مبيض مذاب في حمض الهيدروكلوريك ومخفف بنسبة ١%.

والمسحوق المبيض يتكون من هيوكلوريت الصودا من إنتاج شركة ميلتون ويقوي مفعولها يضاف إليها قبل من حمض الاسيتيك acetic acid أو حمض السيتريك Cetric acid يضاف إليها بيكربونات الصودا ويغسل جيدا. ويقوي النسيج القابل للتفتت بأسيتيت السيليلوز المخفف بنسبة ٢% إلا يجب استعمال الجيلاتين. أما إذا كان القماش غير واضح الألوان فيمكن إيضاحها باستعمال قطعة إسفنجة مبللة بالأميتون. ويجب أن يكون القماش جافا تماما قبل أي عملية.

إذا كان القماش نالفا فيجب عدم بسطه وهو جاف بل يجب به أولا

بالكحول أو الايثير ويستخدم الدوروبرين (Duroprene) كمقو للأقمشة
وإن كان ضرره هو أنه يعطي القماش بعض اللون ولكنه مفيد في لفائف
المومياء ويمكن رشه على اللفائف.

ويعد تنظيف القماش بحسن وضع قطعة من الكتان خلفه لتقويته قبل
عرضه وبالنسبة للرايات (الاعلام) القديمة بحسن وضع قطعة من الحرير
خلفها.

الجلد

لو كان الجلد في حلة جيدة يغسل بالصابون والماء، ويمسح بقطعة
نسيج مبللة بالزيت أثناء كون الجلد مبللا وليس بعد جفافه. لا يجب استعمال
زيت زيتون أو الزيوت المعدنية مثل الغازلين والأفضل استعمال زيت
اللانولين (lanoline oil) أو زيت العنبر (Sperm oil) وأحسن طريقة
هي:

٧ أوقية من اللانولين + ٢/١ أوقية من شمع الصل + أوقية سائلة
من زيت خشب البلوط (Cedar wood oil) + ١١ أوقية سائلة من
الهكسين (Hexane) ويدعك كل المحلول المركب في الجلد جيدا بالاصابع
وبعد ذلك بأيام يحك جيدا بقطعة من الكتان والجلود حتى يلمع. ويمكن
استعمال المحلول المركب لعدة طبقات على الجلد إن كان الجلد في حالة
سيئة.

الخشب

لو وجد الخشب في تربة رطبة تستخدم في معاملته نفس الطريقة
التي نستخدمها مع الأصداغ حتى يتم نقله للمعمل، وهناك يترك ليجف ببطء

في مكان بارد وأحسن للمواد المستخدمة في تعبئة الخشب هو نوع من الطحالب اسمه اسفاجنوم (Sphagnum) وإذا لم تتوفر هذه المادة فيستخدم القطن الطبي المندي بالماء أو الطحلب (moss) العادي ونفس الطريقة تستخدم أيضا مع الجلد. وبالاختصار يجب الإبقاء على الحالة التي وجد عليها الخشب أو الصنف أو الجلد حتى يتم نقلها إلى المعمل.

بعد نقل الخشب المتعفن يجب تشبيعه بمحلول الجيلاتين أو أسيتات الفينيل أو الشمع. والخشب المتأثر بالماء يجب أن يترك ليجف جزئيا وببطء لمدة ٦ أشهر أو أكثر في الطحالب وبعد ذلك يغمر في زيت البرافين. وبعد ذلك في البترول ثم يترك ليتبخر البترول.

وهناك طريقة أخرى وهي نقع الخشب في محلول من الكحول مع زيادة في تركيزها تدريجيا حتى يصل ٩٨%. يوضع الخشب في كل محلول حسب درجة من التركيز لمدة ساعتين وأخيرا يشبع بشمع البرافين وهو ذائب في درجة ٦٠% سنتيجراد وترفع الحرارة تدريجيا.

أما إذا كان الخشب في حالة جيدة فيدهن بمحلول الجيلاتين المخفف بنسبة ١% أو بالشمع المذاب في التولول. وإذا وجدت الديدان بالخشب فيبخر الخشب فوق بخان ويعقم.

وأحيانا نجد في الخشب شق عرضي وهو من مظاهر التلف لجفافه - فلو أمكن نطبعه في فرن الحرارة ٦٠ أو ٧٠ درجة سنتيجراد لقتل الديدان التي تصيبه.

وإذا كان بالخشب أملاح فيمكننا إذابتها بحمض الأزوتيك المخفف بنسبة ٥% ثم ينقع الخشب بعد ذلك في الماء.

فلو كان الخشب في شكل قارب مثلا يدهن داخله بطبقة سميكة من

الجبس بعد تغطية الخشب من الداخل بالورق. والغرض من الجبس هو حماية الخشب من الانكماش بعد المعالجة التالية ولو أريد جعل داخل القارب أكثر صلابة يضاف مع الجبس اسمنت بورتلاند بنسبة ٢٠% للتقوية ولعزل السطح الداخلي عن الهواء وبخار الماء وحيث أن السطح كبير في مساحته لذلك، نستخدم في تجفيفه شرائح وطبقة من القطن الطبي المشبعة بكمية كبيرة من كلورات الكالسيوم الجفاف ملفوفة بدورها في ورق عازل للمياه. تجذب كلورات الكالسيوم المياه من الخشب فيمتصها القطن الطبي. تتكرر هذه العملية عدة مرات حتى يجف الخشب تماما. وينزع القطع المبلل بما امتصه من ماء في الخشب، ينزع ويجفف بالحرارة ثم يوضع ثانية على السطح الخارجي للخشب. وهكذا تتكرر العملية حتى يجف الخشب تماما.

أما من حيث تقوية الخشب بعد ذلك فإن أرونتات الفينيل جيدة للتقوية بالنسبة لقطع الخشب الثمينة ولكن غلو ثمنها يجعلها غير مناسبة لمساحات خشب كبيرة لذلك يقوم بدلا منها محلول سلكات الصودا بدرجة ١٨° ويجب الاطمئنان لجفاف الخشب قبل تقويته.

بعد ذلك يزال الجبس والاسمنت من الداخل.

المعادن

استعمل القدماء ستة معادن فقط هي النحاس (Copper) والفضة والذهب والحديد والرصاص (lead) والقصدير (tin) وإذا اتحد الذهب والفضة نتج خليط يعرف باسم الالكتروم (electrum) وإذا اتحد النحاس والقصدير نتج البرنز - وإذا اتحد النحاس والخرارصين (Zinc) نتج النحاس الأصفر.

يوجد للذهب والفضة في الأرض أما المواد الأخرى فتوجد خاماتها

على شكل أحجار. وتعتبر الأملاح وخاصة الكلورين خطرا على المعادن، وذلك يجب إزالتها من المعادن سواء باستخدام طرق كيميائية أو كهربائية أو ما إلى ذلك للتخلص من الكلورين.

ولاختبار أي أثر بالنسبة لاحتوائه على الكلوريدات نضع بعض الماء في أنبوبة اختبار ونضيف إليه نقطة قليلة من نترات الفضة المذابة في ماء مقطر ثم نضيف إلى ذلك حمض النتريك (الأزوتيك) ويسخن الخليط على النار. فلو وجدت الكلوريدات في المعدن يصبح لونه المحلول معتما أو كالغيام. وبالعكس يتجمد ذلك اللون ويترسب في القاع.

ولتنظيف أي أثر من المعدن يجب إدراك أشياء هامة:

أ. إعطاء الأثر صلابة مع احتفاظه بكل مميزاته ومعالمه بحيث لا يفقد الأثر أي معالم أثرية أو علمية أو فنية.

ب. إزالة الترسبات من سطح المعدن التي قد تخفي تحتها نقوش أو زخارف في الأثر المعدني ولتحقيق ذلك يفقد الأثر المعدني بعدة الخصائص وهي:

١. يصبح سطحه اسطوانيا وغير طبيعي بعكس ما كان عليه قديما.

٢. يزول ما كان عالقا به بما يشير لعصره الذي صنع فيه (مثلا حسب

حنطة وغيرها كانت به وكانت تساعد على تأريخه مثلا بواسطة كربون

(١٤).

٣. قد تختفي معالم شكل سطحه القديم (فلو كان قديما مغطى بالجلد أو كانت هناك أقمشة متصلة بسطحه قديما لزال).

٤. علاقته بقطع أخرى كان له رابطة بها إذ سيصعب تحديد مكان هذه القطع وصلاتها ببعضها ولكن مع ذلك فإن هلاج الأثر المعدني سيحقق التالي:

« إزالة ما ليس له صلة بالأثر من رواسب.

« إزالة للعنصر المباشر في تلف الأثر المعدني.

﴿ إظهار الشكل الحقيقي للأثر المعدني. ﴾

﴿ مستقوي هذه العملية اللقية الأثرية بحيث يطمئن بعد ذلك لصلابة معدن اللقية. ﴾

ولما كانت عملية استخدام الطرق الكيماوية في تنظيف المعادن تتطلب استعداداً خاصاً تتوفر بطبيعة الحال في المعمل سواء كانت المعدات المستخدمة في ذلك كهربائية أو كيماوية وأدوات زجاجية وموازين وغيرها لا تتوفر في موقع الحفريات يجب عدم استعمال هذه الطرق في الموقع بل في المخيم إن توفرت هناك اللوازم الضرورية والوقت الكافي لإجراء العملية بكاملها.

الحديد

يجب حفظ الآثار المصنوعة من الحديد بشكل تسمح بنقلها دون أن يصيبها التلف ويمكن إسعافها من الصدأ مبدئياً وذلك بعمل غلاف حولها من الجبس وهي عملية أحياناً يجب إنجازها قبل رفع الأثر من التربة التي وجد فيها. بعد معالجة الأثر على هذه الصورة، يجب وضع قطع صغيرة من الخشب حوله وربطه معها برباط محكم من القماش - ويجب ألا ننسى رسم الأثر بالمقياس قبل إجراء أي معالجة له - ويحسن أن يرسم على شريحة من الزجاج.

فإذا كان الأثر درعاً من الحديد يمكن نقعه في زيت لمدة يوم أو اثنين ثم يصفى بعد ذلك بورق زجاج منقوع في الزيت. ثم يدهن الدرع بطبقة من زيت ويكفلاندز (Wake fields).

أما الآثار القديمة المصنوعة من الحديد فيجب اختبارها أولاً بالمغناطيس فإن لم يحدث تجاذب بينهما وبني المغناطيس لا يمكن معالجتها

كيماويا- لذلك يجب إزالة الصدأ بحجر المرسن كما يزال بالسكين أي أسمنت أو أحجار عالقة بها- ويمكن تقوية الأثر وذلك بسد أي فجوات في السطح بواسطة تشبيعه بشمع البرافين وذلك يوضع الأثر الحديدي في شمع برافين وهو في درجة الغليان ويضاف إلي الشمع بعض القار لتغيير لونه- ويترك الأثر في الشمع المغلي حتى تخرج كل الفقاعات الهوائية من الأثر. ثم يرفع الأثر من الشمع ويترك ليبرد وما يتبقى زائدا عن الحاجة من شمع البرافين علي سطح يمكن مسحه بقطعة من القماش مشبعة بالتولون.

وهناك طريقة أخرى هي تشبيغ الأثر الحديدي بالدوروبرين (Duroprene) أو بالشيلاك (shellac) المحتوي علي سواد المصباح. وهذه الطريقة تعطي للأثر المعدني سطحا لامعا.

إن وجد الكلورات علي معدن الحديد يعطي صدأ أحمر علي السطح. وهذه لا تتوب في الماء. لذلك يغمر الأثر في محلول من النشأ الكاوية مخفف بنسبة ٥% ويجب تغيير المحلول باستمرار. سوف تتوب بذلك الكلورات تدرجيا.

وإذا كانت تغطي الحديد طبقة من الرمل والجير يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف بنسبة ٥% لإذابة الجير- ويجب مراعاة عدم استعمال كمية من الحمض أكبر من اللازم لما تسببه ضرر للمعدن. كما أنه لا يجب استخدام هذا الحمض إلا إذا كان لثر مغطي طبقة من الجير. وبعد استخدام الحمض يجب استخدام محلول الصودا الكاوية لعمل تعادل مع مفعول الحمض في المعدن. وبعد إزالة الجير ضغ الأثر في وعاء من الحديد وغط الأثر بالزنك وأضيف إليه الصودا الكاوية ثم أضف الماء وتكون النسب هكذا ٥ أوقيات صودا كاوية من ١٠ يانيت ماء.

ثم يوضع الوعاء علي النار حتى يغلي المحلول بداخله ويحفظ هكذا

في درجة الغليان لمدة ساعتين مع إضافة الماء كلما تبخر لحفظ نفس مستواه في الوعاء- بعد ذلك أخرج الأثر من الوعاء وأغسله بالفرشاة السلك تحت مياه جارية لإزالة ما يعلق الأثر ثم تخلص من الصودا الكاوية وأغسل الزنك في مياه جارية وكرر العملية كلها مرات أخرى حسب الحاجة.

وبعد ساعتين سيظهر تحسن على الأثر واضح وربما تكرر العملية عدة مرات قبل أن يصبح الأثر خاليا من المواد الغريبة تماما- أحصل الأثر في مياه جارية ثم أغسله بعد ذلك بضعة مرات في مياه مقطرة حتى يغطي اختبار الأثر بالنسبة للكلورات نتيجة سلبية. ويجب مراعاة عند عمل الاختبار التأكد من عدم احتواء أنبوبة الاختبار التي يجري فيه الاختبار على أي كلورات وذلك بغسلها جيدا بمياه مقطرة قبل استخدامها للاختبار المذكور، علما بأن مياه الصنبور كثيرا ما تحتوي على بعض الملح العادي. وعند تحريك محتويات أنبوبة الاختبار تجنب استخدام الإصبع كسدادة لأن الإصبع قد يسمح بإدخال بعض الملح إلى المحلول وذلك بسبب عرق الجلد. وعندما يثبت اختبار الكلورات خلو الأثر من الكلورات. ضع الأثر ثانية في مياه مقطرة وعليه قشرة من صودا الكاوية ثم حركها فيه وضع الأثر بعد ذلك في الفرن أو تحت أشعة الشمس إن كان الطقس حارا أو يمكن تجفيف الأثر قرب اللهب، ولكن أحسنها جميعا هو فرن التجفيف. وذلك لأنه إذا ترك الأثر ليجف خارج الفرن فإنه عرضه ليصدأ وعندئذ نضطر لاستخدام ورق الزجاج لتطيفه بعد جفافه أو استخدام فرشاة خشنة نظيفة للغرض أو حجر التلميع لإزالة الصدأ. وبعد أن يجف ويلمع تماما يحفظ الأثر في المعمل لمدة أسبوعين ثم يدهن بدهان التيتانين الشفاف وأسمه (Titanine transparent into dope) لأنه يحميه من الرطوبة ولا تؤثر فيه مهما طالّت مدة بقائه في منطقة رطبة.

وإذا كان الأثر صغيراً يُغمر في الطلاء الشفاف المذكور ويترك حتى تخرج كل الفقاعات الهوائية منه أما الآثار الحديدية الكبيرة فتدهن بالطلاء في طبقات - وميزة هذا الطلاء أنه شفاف لا يري بعد جفافه ولا يسبب لمعة غير طبيعية لسطح الأثر.

ومن الطلاءات الأخرى المستخدمة الشيلاك الرقيق (shellac) المذاب في الكحول بنسبة ٢% أو طلاء الدورولاك (Durolac) أو الشيلاك الخليط أو الجيلاتين مع سخام المصباح - لا يجب استخدام شمع البرافين لأنه يحول دون التنظيف الكيماوي للحديد.

أما الآثار المعدنية الكبيرة مثل الأبواب الحديدية فتدهن بخليط فوسفات الديوكسودين (Deoxodine Phosphate) ويترك الدهان لمدة يومين أو ثلاثة ثم يغسل لإزالته ثم يدهن الباب الحديدي بعد ذلك بطبقة من الرصاص الأحمر والتربنتين. وبعد ذلك يُدهن باللون والطلاء المطلوب.

أما طريقة التنظيف بالزنك والصودا الكاوية هي مثل لتفاعل كيماوي كهربائي بين معدنين غير متشابهين تكون فهي الصودا الكاوية الالكترووليت (electrolyte) والتفاعل الناشئ بين الزنك والصودا الكاوية يخرج بسبب الهيدروجين وهذا الهيدروجين المتولد له تأثير قوي على الصدأ إذ يستخلص من الصدأ الأكسجين. ويتأثر للزنك وينوب وتتحلل الطبقة الداخلية التي على الحديد ويترسب أكسيد الزنك - وهو مسحوق أبيض - يترسب على الحديد نوعاً ما ولكن يسهل إزالته بفرشاة من الصلب ناعمة بعد غلي الأثر لفترة من الزنك في الصودا الكاوية. أما إذا كان الراسب الأبيض صعب الإزالة يمكن غسله بخليط من حمض الكبريتيك المخفف بنسبة ١٠% قبل غلي الأثر آخر مرة بالصودا الكاوية.

أما طريقة التحليل الكهربائي فهي طريقة باهظة التكاليف كما تحتاج

لتيار كهربائي مستمر ولذلك يلزم ركتيفاير rectifier لتحويل التيار المتغير إلى تيار مستمر بالإضافة إلى بطاريات وتحتاج بشحن باستمرار.

إن عملية التحليل بالكهرباء أو التحليل الكيمائي الكهربائي تتطلب معدنين مختلفين ويفضل أن في محلول يسمح بالهجوم على أحدهما. أما السائل فهذا محلول حمض أو قلوي أو ملح ويسمى الكتروليت (electrolyte) أما المعادن فتبقى الكترودات (أقطاب) (Electrodes). وفكرة التحليل بالكهرباء هو أن التيار الكهربائي يسير من المعدن الذي يهاجم (وهو في القطب السالب) غير السائل الكتروليت إلى المعدن الآخر الموجب (+) ثم يعود ثانية خارج المحلول في الاتجاه العكسي وفي نفس الوقت يتحلل السائل عن سطح الأقطاب المعدنية بشكل أن القطب الموجب لا يتحلل بينما القطب السالب يتحلل - فإذا كان السائل عبارة عن حمض أو قلوي أو ملح قلوي عندئذ يتولد الهيدروجين عند سطح القطب الموجب (وهو القطب الذي يبدأ فيه التيار - ويتفاعل الغاز المتولد هذا بقوة أي يحلل كل الأكسيدات أو الطبقات المترسبة على المعدن تاركا سطح هذا القطب نظيفا وخاليا من الشوائب.

ولو وجد ملح معدني في السائل الموصل مثلا كبريتات نحاس يتحلل هذا ويصبح للنحاس خاليا من الكبريتات عند القطب الموجب بفعل الهيدروجين وفي الظروف العادية إذا ما دفن البرنز مثلا هذا يكون ترسبات على المعدن فإذا عرض المعدن إلى تفاعلات ثانوية مثل الأكسدة نجد أن السطح قد غطي بكتل حوله - هذه القشور سميت غشاء العتق التآكلي. وعند استعمال التحليل الكهربائي للمعادن القديمة يجب اختبار المحلول المناسب للنوع الذي سيراد معالجته - والزنك بحكم التجربة أثبت أنه أحسن المعادن كقطب سالب للتضحية به لأنه يذوب بسهولة في الصودا الكاوية وفي

الأحماض على السواء. ويتولد عند الهيدروجين. وبذلك تسهل عملية التنظيف من على المعادن وإن كانت العملية معقدة كيميائياً وميكانيكية وكيميائية كهربائية. وإذا غمر معدنان بمائتان في الصودا الكاوية وتمر تيار كهربائي بينهما فإن القطب الذي يخرج عن طريقة التيار من البطارية ويسمى كاثود (Cathode) هو الذي يتفاعل ويتآكل. وإذا استخدم تيار كهربائي لتنظيف لفة أثرية من المعدن بثبت الأثر المعدني في القطب السالب للبارية أما القطب الموجب للبطارية فيوصل بالاكترود الآخر والذي يسمى أنود (anode).

الفضاء والبرونز

نظراً لأن المعادن ليست بصلابة الحديد لذلك تستخدم فرشاة أقل خشونة في تنظيفها وتفضل الفرشاة ذاتها تلك نحاسي أصفر كالتي تستعمل في تنظيف الأحذية المشموا.

يلاحظ أن ٥% من صودا الغسيل (كربونات الصودا) تذيب تدريجياً سطح البرنز بينما ٥% من خمير الصودا (بيكربونات الصودا) تترسب على البرنز طبقة ولذلك تلتخ البرنز بقشرة. أما سيسكويكاربونات الصودا (Sodium Sescocin carbonate) (وفيها ١ ½ كربونات) تتكون من خليط من هذه جميع مع محلول مخفف بنسبة ٥% مكونة مذيباً مفيداً يحفظ القشور قدر الإمكان - ومن المهم المحافظة على هذه القشرة قدر الإمكان على الأعمال الفنية ولكن على الأكوام القديمة والعمل يجب إزالتها. وإذا كانت القشور المترسكة كبيرة على الأثر المعدني يجب إزالتها. ولو كانت إصابات أثر معدني بالغة بحيث لم يبق من المعدن الأصلي شيء عندئذ ليس في الإمكان تنظيفها كيميائياً ويمكن إشباعها إما بشمع اليرافين أو بالجيلاتين المخفف بنسبة ٣%. لا يجب استعمال الشمع إلا إذا تعذر معالجته الأثر

المعدني كيماويا مثلا في حالة تآكل المعدن كلية.

ولتنظيف الآثار المتآكلة بدرجة كبيرة ولكن مع احتفاظها بنسبة طيبة من المعدن، فيمكننا استخدام نفس الطريقة التي استخدمناها من قبل بالنسبة للآثار المصنوعة من الحديد، وذلك باستعمال الصودا الكاوية بنسبة ١٠% مع الزنك أو حمض الكبريتيك المخفف بنسبة ١٠% مع الزنك أو حمض الليمونيك (السيتريك) المخفف بنسبة ٥% مع الزنك. وبعد غليها لمدة ساعتين ينفذ بالمحلول القاسا. ويغسل الزنك كما فعلنا في طريقة تنظيف الآثار المصنوعة من الحديد يغسل بعد ذلك الأثر وينظف بالفرشاة تحسب مياه حارية من الصوبير ولو أمكن نفس العملية بكاملها من المعيد غالبا استعمال الحمض بالتبادل مع القلوي في تكرار العملية

ولو كانت إصابة الأثر المعدني طفيفة، ولكن نتك في وجود أملاح. لذلك نستخدم المذيبات، مثل اليسكوبكاربونات الصودا المخففة بنسبة ٥% أو حمض الليمونيك المخفف بنسبة ٢% أو كلاهما بالتبادل. هذه المذيبات مفيدة جدا في تنظيف العملة البرونزية والعملة الفضية. يجب أن نحدد المحلولات كل يومين فمثلا حمض الليمونيك خاصة يكون رواسب لو ترك لفترة طويلة. ولم تم تنظيف بعض أجزاء الأثر قبل إجراء أخرى، فيمكننا عندئذ دهر الأجزاء التي تم تنظيفها بسماع العسل للذائب، بينما تستمر عملية تنظيف بقية أجزاء الأثر. وفي النهاية يزال للشمع بالترينتين الساخن قبل غسل الأثر.

ولو بقي التآكل على الأثر رغم ذلك كله، فيمكننا عندئذ غلي الأثر في سيسكوبكارونات الصودا المخفف بنسبة تتراوح من ٥% إلى ٢٥% أو بـ حمض الليمونيك المخفف بنسبة ١٠% وذلك لتخفيف تماسك التآكل في الأثر. وإذا غطت الأثر طبقة من الأكسيد، فيمكننا إذابتها بـ حمض الكبريتيك المركز بنسبة ٥٠% ويجب ألا ننسى أن نضيف الحامض للماء وليس الماء

للحامض خشية أن تصاب بضرر من شدة الحرارة المتولدة في هذه الحالة ونظاير الحامض خارج الوعاء ولو تساقط الحامض على جلد الإنسان فيادر بسرعة بوضع الماء عليه ثم أضف إلى الجلد بيكربونات الصودا.

أو البثور المترمية على الأثر فيمكن حكها صناعيا وذلك بواسطة قطن طبي مخموس في البنزول لإزالة الأقدار والدهن. ولو كان أثرا برونزيا مغطى بقشرة وفيه أجزاء متأكلة (وهي المعروفة باسم مرض البرنز) يمكن تقطيره قطرة صغيرة من حمض الكبريتيك على البقع المتأكلة، وبعد دقائق قليلة يمكن تجفيف هذه النقطة بورق التشهيف ثم تفتح البقعة المصابة بإبرة رفيعة ويوضع في الفتحة نقطة أخرى من الحامض هكذا تخوب الكلوريات بدون إزالة القشرة. بعد ذلك يغسل الأثر جيدا في ماء مقطر بعد ذلك يترك في مكان جاف ودافئ لأسابيع قليلة ليري إن كان المرض سيعود للبرنز ثانية أم لا هذه البقع تصبح الآن ذات لون بني داكن، ولذلك يجب دهنها بشمع العسل الذائب لحصر كل عمل قد يتجدد على البرونز. ويمكننا استخدام حمض الليمونيك بدلا من حمض الكبريتيك ولكن يخشى من أنه ينتشر ويترك حلقة واسعة بدلا من بقعة بحجم النقطة.

أما الآثار البرونزية ذات القشرة الطبيعية فيمكن تغطيتها بطبقة رقيقة من الشمع وليس بطلاء، وذلك باستخدام قليل من الشمع وحكه بالقماش أو بالفرشاة بقدر الإمكان. وتركيب هذا الشمع هو على الوجه التالي:

١٥ مم ساندراخ Sandrach، ٥٠ سم^٢ من إيثيل الكحول، ١٥ جم شمع عسل أبيض، ١٢٥ مم شمع برفين (130 ف) ١٠٠ سم^٢ من زيت السنيل (Oil of spike).

البرنز المطلي بالذهب

يجب علاجه بدقة ورفق لأن الذهب ملتصق فقط بأكسيد النحاس. ولذلك يستخدم سيسكوبكاربونات الصودا المخفف بنسبة ٥% سواء كان باردا أم دافئا.

الببوتر (Pewter)

ينظف عادة بالطلاء التجاري العادي. ولو كان ذلك غير كاف، نستخدم عندئذ صوف سلكي (wire wool) نقيق مع الماء. وإذا لم نجد هذه فإننا نستعمل الزنك والصودا للكاوية كما في الطريقة المستخدمة في معالجة المكتشفات المصنوعة من الحديد في هذه الحالة تستغرق هذه العملية الأخيرة وقتا أقل من الذي يستغرقه الحديد.

الآثار المطلية بالمينا (Enamel)

يجب أن نهتم كثيرا في تنظيف البرونز المغطي بزخرفة من المينا ويحسن اللجوء إلي خبير مختص بذلك.

الفضة

إذا كانت الفضة قد غمرت لبونها قليلا فيمكنه تنظيفها بصودا الغسيل. أما في إذا كان تغيير اللون بالغا فإننا نستعمل عندئذ المونيات للزنك مع حمض الفورسينك المخفف بدرجة ٢٠% ثم يغسل الأثر في ماء مقطر. وإذا كانت الفضة متأكلة ومنقخة، فيجب تجنب استعمال النشادر علي الفضة لأنها تذيب كما تذيب النحاس.

الرصاص

إذا وضع الرصاص في صندوق من خشب اللبوط فإنه لتلف بسرعة ويتحول إلى مسحوق الرصاص ويصبح لونه أبيض. يجب تجنب استخدام المياه المقطرة لأنها تذيب الرصاص لوجود حمض الكاربونيك بها، ولذلك ينظف الرصاص باستخدام الزنك والصدود الكاوية قدر الإمكان، وإلا فلنستعمل الحامض المخلوط. يغسل الرصاص يستعمل الماء المقطر المخلو لمدة ١٠ دقائق بشدة. ثم يترك الرصاص ليكون قشرته لمدة أسبوع في طقس نظيف خال من الغبار ثم يدهن بصمغ الدمر القبنوري ويؤري المخفف بنسبة ٢% المذاب في البنزول. ويجب عدم مسك الرصاص باليد ولكن بالملقط. قد يحتاج الرصاص إلى غسله خمس أو ست مرات في مياه مقطرة أو متغيرة لإزالة أي أثر للصدود الكاوية. ثم يختار الرصاص بفتالين الفينول Phenol phthalein فهو كان هناك أي أثر للصدود الكاوية تغير اللون إلى أحمر أما للعلاج بالطريقة الميكانيكية فيستخدم لذلك شرايح كاربونيدوم Carborundum ويؤتي به من الصاغة.

تنظيف العملة القديمة أو التي الأثرية المعدنية

لو كانت العملة غير واضحة بشكل يصعب معه التعرف علي ما هو مصور عليها من نقوش ورسوم بعد تجفيفها وتنظيفها في الموقع بالفرشاة وفي المعمل بالمكشط الطبي بخفه عندئذ يجب معالجتها. وتتوقف طريقة معالجتها علي نوع المعدن مصنوعة منه العملة وحالتها. لذلك يجب التأكد أولا إن كانت العملة قد تآكلت كلية أو لا زال عليها جزء لا بأس به من المعدن الأصلي للعملة. وهذه خطوة هامة حتى لا نتلف جزء من أصل معدن العملة. عند إزالة الشوائب التي تغطي العملة أو اللقية الأثرية فإذا كان

المعدن الأصلي للعملة من الحديد نتأكد من قدره بتقريب مغناطيس له عسى أن يجذب إليه (١٣). وفي أغلب الأحوال إذا كانت اللقية الأثرية تحتوي على كمية مناسبة من المعدن الأصلي تحت طبقات الشوائب والتآكل فإن اسلم الطرق لتنظيفها هو استخدام التحليل الكهربائي.

والطريقة المتبعة في ذلك هو تطبيق العملة بعد تنظيفها على سلم من النحاس في القطب السالب للبطارية وتغمر العملة أو اللقية الأثرية المعدنية المراد تنظيفها في حوض زجاجي به محلول الصودا الكاوية المخفف بنسبة ٢,٥% مغمور فيه أيضا قطعة من الجرافيت المثبتة في القطب الجنوبي للبطارية. فيمرور التيار الكهربائي خلال اللقية الأثرية (العملة مثلا) وخلال المحلول تزول الشوائب العالقة بمعدن اللقية الأثرية. والمشكلة التي كانت تحدث في مثل هذه الحالة هو أن البطارية تحتاج بين الحين والآخر إلى شحن من جديد على فترات تتراوح ما بين ٢٤ ساعة حتى ٤٨ ساعة عمل. وعملية الشحن ليست بالأمر السهل. لذلك يستخدم الآن جهاز كهربائي يعطي تيارا مستمرا كالبطارية أسم KS. 200L 400- 45 Pulsatron Generator أو جهاز يسمى K_s. 201L ut2 Ultrasonie Transducerised Bath توضع في حوضه (الذي يحوي محلول الصودا الكاوية مع محلول روشل) العملة المراد تنظيفها مثبتة في مشبك معدني صغير ليسهل مسكها ويوصل التيار الكهربائي للجهاز فيهتز الحوض وتتم عملية التنظيف. وبعد أن يتم تنظيف العملة في هذا الحمام الكهربائي تغسل بالماء المقطر بعد إخراجها من الجهاز ثم تدهن العملة بعد تجفيفها بطبقة من البداكريل Bedacryl أو أزوتات البوليفينيل (Polyvinyl Acetate) أو أي طبقة من مادة مناسبة وإذا لم يتوفر فتستخدم لعة البكاليت أو تدهن بقطنة مشبعة بشمع صاخن مذاب لحفظ العملة بعيد عن المؤثرات الخارجية عند تغطيتها بطبقة الشمع بهذه الطريقة.

وإذا لم نستخدم طريقة الحمام الكهربائي السابقة يمكننا استخدام طريقة كيميائية أخرى وذلك بتنظيف العملة أولاً بالفرشاة ثم بالمكشط الطبي لإخراج ما بها من أتربة ثم توضع العملة في حمض الفورميك المخفف ١٠% لفترة وبعد ذلك يخرج العملة وتغسل بالماء الجاري وبعد ذلك توضع في حمض الكبريتيك المخفف أيضا بنسبة ١٠% ثم تغسل أيضا بمياه جارئة وبعد ذلك تدهن بالشمع كما في الطريقة السابقة ويجب ملاحظة تكون نسب الصودا الكاوية (هيدروكلوريك الصوديوم) هي ٦٠ جرام لكل لتر ماء مع ١٨٠ جرام ملح روشل. كما أن الفرشاة المستخدمة لتنظيف العملة يحسن أن تكون فرشاة شعر سمور ناعمة جدا.

أما اللقي الأثرية المصنوعة من الذهب فهذه لا تحتاج بطبيعة الحال إلى علاج كيميائي إلا إذا بغطتها في بعض أجزائها قشور راسخة يصعب إزالتها عندئذ تغمر اللقية الثرية في حمض هيدروكلوريك أو توضع اللقية في محلول منظف ترفع حرارته لدرجة الغليان.

وإذا رُوي أن عملية التحليل بالكهرباء خطيرة على اللقية الأثرية يستخدم بالنسبة لتنظيف اللقي الأثرية النحاسية ومركباتها خليط من حمض التارتريك بنسبة جزء واحد مع جزء واحد من الصودا الكاوية وعشرة أجزاء من الماء. وتوضع اللقية في هذا الخليط حتى تذوب كل القشور الخضراء التي عمل اللقية الأثرية تاركة اللقية بلونها النحاسي الأحمر. بعد ذلك تغسل بالماء وتغطي في النهاية بالبيداكريل أو أزوتات البوليفينيل.

وهناك طريقة أخرى لمعالجة اللقي الأثرية النحاسية أو المصنوعة من مشتقات النحاس وهي على الوجه التالي:

توضع اللقية في حمض الليمونيك المختلط بحمض الكبريتيك بنسبة ٥٠% وذلك لإزالة أي آثار للأكسيد الأحمر الذي يغطي العملة. بعد استعمال

الأحماض يعادل الأثر الذي تركته الأحماض علي اللقية وذلك بإضافة النشادر أو أي قلوي ثم تغسل اللقية بعد ذلك بمياه مقطرة. ثم يجري اختبار نترات الفضة علي اللقية الأثرية وذلك بغسلها بالماء المقطر كما سبق. بعد ذلك تجفف اللقية بالكحول وتدهن بعد ذلك بالبداكريل أو بالزواتات البوليفيل.

وإذا كانت اللقية الأثرية متأكدة كلية، فيجب وضعها في النهاية في محلول ميتافوسفات الصودا المخففة بنسبة ١٠% حتى تخلو من الشوائب وربما تكون هذه الطريقة كافية في بعض الأحيان لإظهار النقوش، فإن لم تكن كافية يجب معالجة اللقية بخليط من التارتاريك المخفف بنصف قوته وتركيزه.

لما العملة الفضية وغيرها وكثيرا ما تكون ممزوجة بالنحاس (كما هو في كثير من العملة الرومانية) فيمكن تنظيفها بحمض الكبريتيك المخفف بنسبة ٣% حتى تزول كل البقع الحمراء الناتجة من أكسيد النحاس. بعد ذلك تنظف العملة بالفرشاة وتغسل جيدا بالماء.

أما إذا كانت العملة من الفضة الخالصة فيمكن تنظيفها - إن كان تلفها سطحيا - بغمرها في خليط من النشادر وخليط من حمض الفورميك. أو ربما تلف العملة في شرائح من الزنك وتعلق لمدة ساعتين في ماء به بعض نقط من حمض الليمونيك.

البطاقات

وفي إجراء عمليات تنظيف اللقي الأثرية جميعها يجب التأكيد من أن البطاقة المرتبطة باللقية لا تنفصل عن لقيتها بحيث لا يختلط أمرها بالنسبة لبطاقات اللقي الأثرية الأخرى التي تجري لها عمليات تنظيف وترميم أيضا. ويجب أن تغطي البطاقة بطبقة من الشمع لكي لا تتأثر بالمياه أو

غيرها. وحتى إذا غمرت العملة في المحلول ثبتت بطاقة العملة في السلك الذي تعلق فيه العملة.

وفي المناطق الحارة يحسن وضع البطاقة في محلول مخفف مسحاض للحشرات بنسبة ٥% لحفظها من التآكل بسبب الحشرات. ولا يجب أن تكتب البيانات عند تعبئة اللقي الأثرية- فقط على الورق الذي تلف فيه اللقبة الأثرية خشية تلف هذا الورق بل يحسن بالإضافة لذلك أن توضع على اللقبة الثرية ذاتها علامة مميزة في مكان غير ظاهر أو ثلون لللقبة بها. وتذكر تفاصيل هذه العلامة وما تعنيه في كتاب اليوميات. ويستخدم لذلك طلاء أحمر أو أبيض من شمع الختم الأحمر المذاب أو صمغ الأختام المذاب في كحول ميثيلي يستخدم لهذا الغرض.

تعبئة القطار واللقى الأثرية

تعتبر عملية تعبئة التحف من العمليات الهامة بالنسبة للتحف- ويفضل لذلك استخدام صناديق صغيرة عن الصناديق الكبيرة. ويحسن أن تقسم مجموعة التحف إلى عدد كبير من الطرود الصغيرة بدلا من إرسالها كلها في طرد كبير واحد. وذلك لأن الصناديق الكبيرة تتأثر أكثر بالصدمات- عند النقل- من الصناديق الصغيرة. هذا بالإضافة إلى أن الصناديق الكبيرة غير عملية في رفعها ونقلها نظرا لحجمها الكبير ووزنها الثقيل. وكثير من الصناديق الصغيرة يمكن وضعه في صناديق كبيرة بسهولة وبأمان.

وعند التعبئة يجب مراعاة عدم ترك فراغ في الصندوق خشية أن تتحرك اللقبة من مكانها في الصندوق عند نقله لأن اهتزاز اللقبة عند نقلها في القطار أو السيارة أو الباخرة بسبب اللقبة صدمات بسبب حركتها داخل

الصندوق قد تؤدي إلى كسر اللقطة وتصدعها. وإن كانت اللقطة الأثرية صغيرة يمكن لفها في ورق. ويجب أن يكون الورق مرنا حتى لا تصل الصدمات التي يتعرض لها الصندوق من الخارج داخل الصندوق حيث توجد اللقطة.

ويعتبر الورق الكوريشة وورق الجرائد والقطن البطي والقش ونشارة الخشب للنخل وما شابه ذلك كلها ملائمة لحشو الفراغات في الصندوق المحيطة باللقطة الأثرية ويجب أن يعبأ الصندوق جيدا خشية أن تضغط اللقطة أثناء الرحلة الطويلة على الورق فتسبب بسبب ضغطها على الورق فراغا في الصندوق خلال الرحلة يضر اللقطة.

يجب عدم استعمال التراب أو الرمل أو تراب الخشب (الناشئ عن أعمال التجارة) حيث أن اللقطة الأثرية بحكم الجاذبية تنزل نحو القاع، إن كان قد وضع تراب أو رمال محيطة بها، وبالنسبة للقي الأثرية الصغيرة يكفي استعمال القطن الطبي.

ولا يجب أن ننسى عمل بطاقة لكل صندوق ويكتب باللون العسوان على العلبة بالإضافة إلى بطاقة أخرى تلتصق أو تثبت في الصندوق بمسامير. أما الصناديق الصغيرة فيكتب العنوان على الغلاف الملفوف فيها الصندوق أو العلبة. ولا يجب الاعتماد كثيرا على بطاقة تربط في الصندوق. وإن اضطررنا لاستخدام مثل هذه البطاقات فلنكن من الكثان وليس من الورق.

ويجب ملاحظة أنه إن كانت على الصندوق من الخارج "قابل للكسر" فمن المشكوك فيه أن يكون ذلك حماية للصندوق عند نقل العمال له في المواني وغيرها من الأماكن. ولا يجب أن يوضح جيدا على الطرد الجهة التي يفتح منها الصندوق وتكون لأعلى دائما.

وعلى البطاقة يجب وضع اسم المرسل وعنوانه. وإن كانت الشحنة

تتكون من عدة صناديق يجب ترقيم هذه الصناديق أو توضع عليها علامات مميزة تشير بأنها شحنة واحدة . ويحسن أن يكون على الصندوق وبداخله قائمة بمحتوياته. هذا بالإضافة إلى قائمة منفصلة بمحتويات كل صندوق وعلامة خارج الصندوق تكون مناسبة جدا خاصة وإن كان الصندوق سيعرض على الجمارك. ويحسن أن تكون الصناديق مشمعة ومختومة ومؤمن عليها .

ملحوظة:

لا يجب تعبئة الفخار لنقله إلى المتحف أو المخازن أو المعمل إذا كان رطبا ولم يتم جفافه، كما لا يجب أن يعبأ في علب من الصفيح، بل يجب ألا تعبئة بما عليه من أثرية ورواسب خاصة إن كان هائلا مفتتا ولا تتوفر الظروف الكافية في الموقع لمعالجته وينقل للمعمل حيث يجري له المعالجة اللازمة. كما لا يجب تعبئة الأنية الفخارية في حقائب وحولها قطن طبي أو نشارة خشب أو ورق كوريشة.

نحو سياسة مستقبلية لبعثات التنقيب الأثرية الأجنبية

يتضمن العمل الميداني في الآثار أنواعا متعددة من العمليات المتخصصة، وتختلف أداء وأهمية وأن كان يرتبط بعضها ببعض وتتكامل في مجموعها لتؤدي الغاية المنشودة بها، ومن ذلك عمليات: المسح والجس والتنقيب والترميم والتسجيل والصيانة والعرض المتخفسي.. وغير ذلك. ويعتبر التنقيب الوسيلة التقليدية للكشف عن الآثار المخبئة في الأماكن الأثرية المختلفة أو المدفونة فيها، كما أنه أسلوب العمل الأساسي للأثري، وذلك رغم ما يستلزمه من جهد ومشقة ونفقات، وما يصاحبه من مشكلات وصعوبات. وعن طريقة تمكن الأثريون من رسم صورة لمراحل تطور الإنسان، وتقديم خدمات جليلة للدراسات التاريخية والأنثروبولوجية والحضارية.

ويقوم بعمليات التنقيب عادة- ومنها الحفر- بعثات وطنية من الأثريين المصريين العاملين بهيئة الآثار أو بالجامعات المصرية، وكذا بعثات أجنبية من الجامعات والمؤسسات الأثرية المهمة بالبحث الأثري والتاريخي، كما قد تكون البعثة في حالات معينة مشتركة من جانب مصري وآخر أجنبي.

وتثير البعثات الأثرية الأجنبية أحيانا نوعا من القلق لدى الرأي العام فيما يخص بقضية تصرب الآثار إلى خارج البلاد.

وليس من شك في أن بعض الوقائع التي لازمت أعمال البحث والتنقيب الأثري في القرن الماضي والنصف الأول من القرن الحالي قد تركت انطباعات سيئة لدى بعض الأثريين والرأي العام المصري نتيجة ما حدث من نهب وسرقة بل وتخريب وإساءة إلى آثارها، وهذا راجع إلى عدم

الالتزام بأساليب البحث العلمي الحقيقية، ولغياب الوازع الأخلاقي في العمل، وذلك بالإضافة إلى أن عدم اهتمام المسؤولين في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر بتراث الأجداد وعدم إدراك وتقدير قيمته وأهميته قد شجع على حدوث مثل هذا العبث.

ولعل أسوأ مثل لذلك ما قام به للقنصلان الإنجليزي "سولت" والفرنسي "تروقوني" من حفائر - أثناء عملها الدبلوماسي بمصر في أوائل القرن الماضي - حيث وقعت اعتداءات صارخة وإيعازات للعمال الأجانب للقيام بأعمال شائنة تحت سمع وبصر السلطات الحاكمة وصلت إلى حد النهب والسرقه والاعتداء والتخريب دون أي وازع من ضمير أو اتباع لأسس البحث العلمي المجرد من الغرض.

وفي بداية النصف الثاني من القرن الماضي تم إنشاء إدارة خاصة لشئون الآثار، وأقيم متحف القاهرة. وتمت بعض الحفائر العلمية على يد علماء متخصصين مثل "أوجست مارييت" الفرنسي، و "فلتندرز بتري" الإنجليزي التي أسهمت في رسم تاريخ وحضار مصر القديمة. كذلك بدأ نشاط مماثل في التنقيب والحفائر بالنسبة للمناطق الأثرية الأخرى شملت الآثار اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

غير أنه في ظل سيطرة الأثريين الأجانب على معظم ضروب النشاطات في مجال العمل الأثري، واحتكار بعضهم للوظائف القيادية في إدارات الآثار، فقد تهيأت لهم فرص الهيمنة وحرية التصرف في تفسير أمور الآثار وما يتصل بها من سياسات - أن كان ثمة ما يطبق عليه لفظ "سياسيا" على الحقيقة في ذلك الوقت - مما كان نتيجة السماح للمنقبين الأجانب بالاستثمار بكميات ضخمة من الآثار طوت بين دفتيها قطعا فريدة، وغير متكررة مما اكتشفوه في عمليات التنقيب، لينقلوها إلى الخارج إما بإرسالها

إلى المؤسسات التي أوفدتهم إلى مصر، أو ببيعها إلى المتاحف وهواة الآثار في كثير من بلاد العالم.

وعلى ضوء ما تقدم ينبغي أن نعد أنفسنا للرد على تساؤل قائم، وخاصة في ظل ما تميزت به السنوات الأخيرة من نشاط ضخم يتمثل في تجارب عديدة في الحفر والتنقيب عن تراثنا في شتى أدلوه التاريخية، سواء فيما تقوم به هيئة الآثار أو الجامعات المصرية أو البعثات الأجنبية. وينصب هذا التساؤل على موقفنا من البعثات الأجنبية التي تعمل حاليا في الكثير من المواقع الأثرية.

وعلىنا في سبيل ذلك قبل أن نحدد إجابتنا لن نضع في الضوء أبعاد الدور الذي تقوم به هذه البعثات ونحاول تقويم إيجابياته وسلبياته.

١. يبدو صحيحا ومنطقيا إلى حد كبير أننا ما زلنا في حاجة على بعض بعثات التنقيب الأجنبية الجادة، والتي يقوم على رأسها كبار الأثريين الأجانب الذين يعملون أساتذة في الجامعات والمعاهد الأثرية المتخصصة، نظرا لضخامة تراثنا وتنوعه، واحتياجه أحيانا إلى تخصصات دقيقة نادرة، كذلك بحسبه تراثا عالميا بهم الإنسانية جمعاء - وذلك كما ظهر بجلاء إبان حملة إنقاذ آثار النوبة التي تعد عملا ثقافيا جماعيا وإنسانيا عالميا ليس له مثيل في التاريخ.

٢. ويلحق بما تقدم ما نعتقنا مساهمة البعثات الأجنبية - في مجال التنقيب وما يتصل به من عمليات متنوعة - من بعض ما يضطر لبذله من جهود فنية صعبة ودقيقة، وما قد نتكلفه من نفقات مادية باهظة، مما يتيح لنا توجيه تلك الجهود والنفقات نحو أعمال ومشروعات أثرية لا يمكن إرجاؤها؛ من ترميم وصيانة وعلاج وإنقاذ وكل ما يدخل في دائرة حفظ آثارنا المهددة حاليا أو على المدى القصير بأضرار طبيعية

وبشرية لم يسبق لها مثيل.

٣. كذلك تقدم لنا تلك البعثات الأجنبية فرصا قيمة للاستفادة من تقدمها العلمي والتكنولوجي الذي يتميز به وتستخدم وسائله وأدواته أثناء العمل، ويتصل بذلك تدريبها للكفاءات وكوادر محلية من العاملين المصريين في مجالات الآثار والذين يفيدون دور شك علميا من هذه البعثات.

٤. وأخيرا فلن ازدياد الوعي الأثري في مصر، والتطبيق الحازم للقوانين المتصلة بشئون الآثار، وتطور رقابة المسؤولين عن الآثار في الطريق الأصح والأفضل، كل ذلك يصعنا في موقف مطمئن تجاه تلك البعثات التي ينظر ألا يقتصر عملها على مجال التنقيب بل يتجاوزه إلى كثير من النشاطات الأثرية الأخرى كالنقل والتسجيل والتزيم وغيرها.

وجدير بالذكر أن الموافقة على عمل البعثات الأثرية في مصر يستلزم توافر شروط دقيقة منها:

أولاً: موافقة اللجنة الدائمة للآثار المختصة والمكونة من قادة العمل في هيئة الآثار وكبار الأثريين من الجامعات وغيرهم، وهي المسئولة بحكم المادة الثانية من قانون حماية الآثار عن مثل هذه النشاطات، وتقوم اللجنة بدراسة ومناقشة الطلب المقدم والتقارير المقدم من رئيس قطاع الآثار المختص، ومن المسئول عن الآثار بمنطقة عمل البعثة، وكذلك دراسة جميع النواحي المتعلقة بأعضاء البعثة وماضيها في العمل وقدراتها... الخ، وذلك قبل الموافقة على التصريح لها بالعمل.

ثانياً: موافقة جهات الأمن المسئولة بعد دراسة جميع البيانات التي قدمتها البعثة عن كل فرد من أفرادها، والتأكد من بعدها عن أي موقع استراتيجي أو عسكري وغير ذلك من مستلزمات الأمن.

ثالثاً: توقيع المعقد الخاص بالترخيص بالعمل، والذي لوح في صياغته مطابقتها لكل كما جاء في مواد قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ من اشتراطات خاصة ببعثات التنقيب (المواد ٣١-٣٨) وما أفضت إليه تجارب وخبرة هيئة الآثار في تعاملها مع بعثات التنقيب الأجنبية، وما صدر من قرارات منظمة في هذا الشأن.

وخلاصة الرأي الذي يمكن ترجيح الأخذ به في قضية البعثات الأثرية الأجنبية: أنه لا مانع من التعامل مع هذه البعثات الخاصة بالتنقيب عن الآثار، والإذن لها بالعمل ما دامت خادة وملتزمة، على شرط الأخذ بسياسة موحدة وواضحة لإزاء هذه البعثات، تتضمن استراتيجية شاملة لكيفية التعامل في شتى جوانب المختلفة.

وعلى ضوء ما تقدم من دراسة، وما أثر حولها من وجهات نظر، تبرز البعثة المبادئ التي يجب أن يؤخذ بها في قضية البعثات الأثرية الأجنبية، في نطاق التوصيات الآتية:

١. تفضيل البعثات الوطنية في العمل الأثري، طالما في إمكانها القيام بعمل البعثة الأجنبية نفسه، مع ضرورة الاتجاه نحو العمل على ترك بعض المناطق الأثرية بأكملها للأجيال المستقبلية من الأثريين الوطنيين، وعدم السماح للبعثات الأجنبية بالعمل فيها، كذلك يجب أن ترتب أولويات التصريح للبعثات الأجنبية بالعمل أولاً بالمناطق الأكثر تعرضاً لأخطار البيئة، وكذا الأكثر تأثراً بمشروعات الدولة.

٢. أن يوضح ترخيص البعثة حدود المنطقة المصرح لها العمل بها، وكذا المدة المحددة - وعلى وجه التقريب - لإنهاء عملها بالمنطقة وكذلك بداية ونهاية موسم العمل، على ألا يسمح لأفراد البعثة بدخول المنطقة في غير المدة المصرح بها، كذلك يجب أن يقتصر عمل البعثة على

منطق أثرية واحدة حتى انتهاء العمل بها، ومن الضروري أن تتعهد البعثة بمواصلة العمل في الموقع حتى الانتهاء من هدفها من التنقيب فلا تتركه دون استكمال للانتقال إلى موقع آخر ويجب ألا يقل موسم العمل في التنقيب عن شهر كامل.

٢. أن تكون البعثة تابعة لجامعة أو معهد علمي معروف ومتخصص، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة المؤسسة التي تنتمي إليها البعثة ودوافعها وأهدافها القصيرة والطويلة المدى. كما يجب أن يرأس البعثة الأجنبية أستاذ أو عالم له خبرة مؤكدة، وعليه أو علي نائبه التواجد في الموقع طوال فترة العمل وخلال الموسم بأكمله، لا يجوز تغيير رئيس البعثة دون موافقة هيئة الآثار، كما يجب أن يكون فريق عمل البعثة الأجنبية متكاملًا من مهندسين ومعماريين وفنيين ورسامين ومصورين ومساحين ومرممين وإداريين بجانب الأعضاء الأثريين أو بعبارة أخرى يجب أن تضم البعثة جميع التخصصات وفقا لطبيعة الموقع وتاريخه وأهداف العمل به. وذلك لضمان كفاءة عمل البعثة من النواحي الأثرية والعلمية والفنية والإدارية، كذلك يجب أن تكون البعثة منسجمة إلى دولة ذات مستوى متقدم في مجال البحث والدراسة لآثار مصر.

أن تلتزم البعثة بالتسجيل الأثري المتابع لعملها واكتشافاتها، وأن تزود هيئة الآثار بمنجل كامل وتقارير شاملة عن الأعمال التي تقوم بها والنتائج التي تتوصل إليها، على أن يتم ذلك بصفة دورية. كذلك يجب أن تلتزم البعثة بالنشر العلمي عن حفائرها في مدة أقصاها خمس سنوات من أول وكشف لها بالموقع، يقصد بعدها حقها في أسبقية النشر. وعلى البعثة أن تسلم هيئة الآثار عددًا يتفق عليها من كل كتاب أو مقال تنشره عن أعمال التنقيب ونتاجه العلمية.

٥. أن تقتزن خطة بعثة بنخطيط مكمل لها عما ستقوم به من أعمال الترميم والصيانة، سواء للآثار التي سبق الكشف عنها في الموقع أو ما ستقوم بالكشف عنه من آثار، ويجب أن يكون الترميم بقدر الإمكان أولا بأول وقبل انتهاء كل موسم، على أن يكون ذلك تحت إشراف أجهزة هيئة الآثار المختصة.

٦. يجب أن تساعد البعثة في تنظيف الموقع في نهاية موسم العمل، وتخليصه من الردم والأتربة أولا بأول، حتى لا تظلم فيما بع معالم الكشف الأثري، وأن تساعد البعثة في تخطيط منطقة الآثار المكتشفة وإعدادها للزيارة. ويجب ألا يسمح إطلاقا للبعثة بإقامة بناء من أي نوع أو إقامة أسوار حول منطقة العمل أو أية أعمال إنشائية دون الحصول على ترخيص من الهيئة. كذلك لابد من الحصول على موافقة صريحة من الهيئة على استخدام البعثة لوسائل تكنولوجية حديثة سواء في الحفر أو التصوير أو الترميم أو خلافه. ويجب التأكد من عدم تعرض الآثار لأضرار نتيجة لتلك الاستخدامات، أو اتخاذ الآثار كميدان تجارب لتلك الوسائل العلمية. مع إعفاء البعثة من أداء الرسوم الجمركية إذا تازلت عن الأجهزة أو الأدوات أو وسائل النقل التي استخدمتها تناول كاملا سواء لهيئة الآثار أو الجامعات المصرية أو مراكز البحث العلمي وذلك عملا بأحكام قانون الآثار.

٧. أن يكون المفتش أو الأثري المرافق للبعثة الأجنبية على معرفة بلغة البعثة أو لغة أجنبية يستخدم على نطاق دولي. وأن يكون على مستوى المسئولية، وألا تقل مجته في العمل الميداني عن خمس سنوات. وألا يعطى للبعثة الأجنبية الحق في اختيار المفتش المرافق لها وألا تقدم له أية مميزات كمنحة أو بعثة فقد يكون هناك من هو أولى بها منه،

ويجب ألا تقتصر مهمة المفتش المرافق علي المراقبة، بل عليه أن يشارك في عمل البعثة وتقديم تقارير دورية للمسؤولين بهيئة الآثار. ويجب أن يرافق البعثة أكثر من مفتش.

٨. أن تؤول ملكية جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها البعثة الأجنبية للدولة. وقد يجوز في أقل حدود ممكنة أن تقوم هيئة الآثار بمنع البعثة الأجنبية عددا محدودا للغاية من الآثار المنقولة للمكررة، علي أن يكون لها ما يماثلها من القطع الأخرى المكتشفة من حيث المادة والنوع والصنعة والدلالة التاريخية والفنية، علي ألا تتضمن أشارة ذهبية أو فضية أو أحجار كريمة أو برديات أو وثائق ومخطوطات أو عناصر معمارية، وعلي أن تتعهد البعثة أن يقتصر استخدام هذه الآثار علي الدراسة في المعاهد أو العرض في المتاحف، ولهيئة الآثار وحدها حق إنتاج نماذج للآثار المكتشفة. كما يتحتم عدم إعارة البعثات الأجنبية بعض الآثار المكتشفة للدراسة أو المعالجة أو الفحص خارج مصر إلا في حالات الضرورة القصوى، وفي أقل حدود ممكنة، وبعد التأكد من تعذر الدراسة أو المعالجة داخل مصر، وبعد أخذ الاحتياطات والضمانات الكفيلة بإرجاع الأثر سليما.

٩. ألا يسمح لأي بعثة تنقيب أجنبية بإحضار صحفيين أو استضافة أجهزة اعلام دون أخذ موافقة صريحة من هيئة الآثار.

١٠. يجب أن تتحمل البعثة الأجنبية التكاليف الخاصة بأعمال التنقيب وأن تقوم بدفع تكاليف استخدام ممتلكات الهيئة ولتستعمل مرافق الدولة، كما تقوم بتسديد أجور وحصص التأمينات الاجتماعية لمن تستعين بهم من مصريين، مع إخطار الهيئة بأسمائهم وجمع البيانات الخاصة بهم، وعلي البعثة أن تقوم ببناء مخازن علي حسابها في منطقة التنقيب

بالإتفاق مع هيئة الآثار، وعلى* أن تؤول تلك المخازن إلى الهيئة بعد انتهاء عمل البعثة، وبالنسبة لبعثات الآثار الثنائية التي تجمع بين هيئة أجنبية وهيئة الآثار الفسورية أو أي جامعة مصرية فيجب أن تكون المشاركة فعلية سواء في النواحي الفنية أو العلمية أو العملية أو المادية.

١١. وفي إطار ما سبق نؤكد على ضرورة أعمال ما تضمنته التوصيات المعروضة من مبادئ وضوابط، وخاصة بشأن ما يلي:

١. أن يكون لهيئة الآثار كامل السلطة في الإشراف على البعثات الأجنبية، وخاصة من حيث أساليب الرقابة. وذلك لضمان سلامة الآثار والمواقع الأثرية، والتأكد من حصول الدولة على كافة الآثار المكتشفة.

٢. على أن يكون للمسؤولين من هيئة الآثار الحق في الإطلاع على السجلات والتفتيش على المخازن، وتوجيه العمل طبقاً لبرود التصريح، ووفقاً لمصالح الأثر والمنطقة الأثرية.

٣. أن يكون للهيئة حق حرمان أي بعثة أثرية من مواولة التقيب، إذا اشترك أحد أفرادها في أعمال تتصل بتهريب الآثار، أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الآثار.

٤. مع حق الهيئة في تصفية أعمال البعثات غير الجادة في عملها، سواء من ناحية التقيب أو النشر العلمي.

التخطيط الشامل

الواقع أن مهمة إدارة الآثار تتلخص في نقطتين رئيسيتين، يجب التخطيط لهما تخطيطاً علمياً، وهما:

١- الحفاظ على التراث الأثري وصونه وذلك عن طريق:

- أ. حمايته وحراسته ومنع التعدي عليه أو سرقة أو تهريبه.
- ب. ترميمه وعلاجه وصيانته وتقويته وإنقاذه من كل خطر أو ضرر.
- ج. حصره ومسحه وتسجيله تسجيلاً علمياً شاملاً.

٢- التعريف بذلك التراث وما فيه من روعة وأصالة وإبداع عن طريق:

- أ. عرضه عرضاً جيداً سواء منه ما كان في مكانه الأصلية (آثار ثابتة) أو معروضة في المتاحف (آثار منقولة) التي يجب تطويرها والإكثار منها.
- ب. الكشف ما لا يزال في باطن الأرض من تلك الآثار عن طريق الحفر والتنقيب.
- ج. التعريف بالتراث عن طريق النشر العلمي والتعليمي والثقافي وعن طريق ربطه بالثقافة من جهة وبالسياحة من جهة أخرى، وكذا بالعمل على إدماجه في حياتنا الحالية وربطه بحاضرنا الحي ومستقبلنا المشرق بإذن الله.

ويجب أن يتم ذلك مستخدمين التكنولوجيا والبحث العلمي، مستفيدين من كل ما أنجزه العقل البشري من منجزات، على العلم والبحث العلمي والعالم المتطور.

والواقع أن هناك اعتبارات عديدة تقف حائلاً دون تأدية هيئات وإدارات الآثار لواجباتها على الوجه الأكمل ومن بينها:

١. ضخامة المسؤولية وتشعبها نظرا لتوزيع الآثار وتنوعها وكثرتها وسوء حالتها.
 ٢. الحاجة الماسة "إلى" الوعي بأهمية الآثار وحتمية المحافظة عليها ومنع التعدي عليها.
 ٣. صعوبة الالتزام بقوانين حماية الآثار وخاصة فيما يتعلق بالتعدي والسرقة والإزالة والإخلاء.
 ٤. تعقد مشكلة توفير بدائل سكنية ينقل إليها سكان الأحياء والقرى الواقعة داخل المناطق الأثرية أو في زمامها.
 ٥. الزحف السكاني والتوسع الزراعي والصناعي والنشاط السياحي ومشاكل الأمن القومي وغير ذلك من المشروعات التي تهدد المناطق الأثرية.
 ٦. للمشاكل الإدارية والمالية والوظيفية التي تلاحق الآثار وتعوق تنفيذ الخطط المقترحة.
 ٧. عدم اهتمام الأجهزة الحكومية سواء منها المركزية أو المحلية بمشروعات الآثار وعدم وضع الآثار في وضعها المناسب ما بين الأجهزة القومية.
- ولذا فنحن في أمس الحاجة إلى خطة طويلة الأمد، شاملة، متكاملة للتعامل مع كل أثر وموقع أثري طبقا لأوليات محددة ونياسة ثابتة وتشمل هذه الخطة الكثير من العناصر من بينها:
- أولا: خطة للمسح الأثري**

ونقصد بذلك إجراء مسح شامل كامل لكافة المواقع الأثرية على اختلاف أنواعها ولا نقصد بذلك مجرد إعداد قوائم بالآثار أو المناطق الأثرية وإنما نعي دراسة كل أثر أو موقع وإعداد تقرير واف مدعم بالخرائط مع

تروידه بكافة البيانات التاريخية والأثرية والعوامل المؤثرة فيه على أن تقوم لجنة عليا بدراسة التقرير وتصنيفها وتوضيح وألويتها من حيث التقريب والترميم والصيانة والتجميل وإقامة المتاحف الإقليمية والمحلية وإعداد المخازن اللازمة وغير ذلك من الخدمات التي تصون الأثر وتجعله قبله للمشاهدين.

ثانيا: خطة التنقيب والحجس

سوف أركز هنا على موضوعات ثلاث: الأول هو موضوع البعثات الأجنبية وطرق التعامل معها والثاني هو وظيفة الأثري أو مفتش الآثار ومهامه وإيجاباته والثالث هو تخزين ما تخرجه الحفائر من آثار.

ثالثا: تسجيل وتوثيق الآثار

عُني مصر بتسجيل أثارها، وعقدت عام ١٩٥٥ إتفاقية مع هيئة اليونسكو لإنشاء مركز لتسجيل الآثار المصرية وقدمت اليونسكو معونة فنية وخبرات علمية في هذا المجال، وأنشئ مركز تسجيل الآثار المصرية، وبدأ عمله عام ١٩٦٤، في بلاد النوبة، حيث سجل آثار النوبة من معابد ومناير، وهياكل، وانتقل عام ١٩٦٥ إلى منطقة طيبة، التي كانت الهدف الرئيسي من وراء إنشائه وقد قام المركز بتسجيل مجموعة من مقابر هذه المدينة ومعابدها الجنائزية، ونشر المركز تباعا نتائج بحوثه وتسجيلاته سواء في بلاد النوبة أو في جبانة طيبة ولا يزال المركز يواصل هذه الجهود، ويتعاون في هذا المجال مع المركز القومي للبحوث العلمية.

كما يقوم المركز بدراسات مرفولوجية بالتعاون مع المركز للقومي للبحوث العلمية الفرنسي، والمؤسسة العامة للجيولوجيا والتعدي، وتشمل هذه الدراسة الكشف عن آثار الإنسان في عصر ما قبل التاريخ، وحقق المركز في هذا نجاحا جديرا بالتقدير، ولا يزال يواصل تلك البحوث للكشف عن أثارها

هذا الإنسان في العصر السابق للعصر الأشيلي، مما يرجع بحضارة هذا الإنسان إلى أربعة ملايين من السنين.

غير أن المهمة شاقة بالنسبة لتسجيل التراث المصري القديم بأستره ومن المعروف أن أعمال التسجيل أعمال علمية دقيقة، تستغرق وقتا طويلا، ونستطيع أن ندرك هذا إذا عرفنا أن المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو الذي أنشئ عام ١٩٢٤، قد سجل معبد الكرنك هذا إلى جانب أعمال الحفر والتسجيل والنشر العلمي من المعابد والقصور الملكية في مدينة طيبة.

ولا شك أن هذا المركز في حاجة إلى دعم مادي وفني، ودعم في القوة البشرية، وبوجه خاص الأثريين والمهندسين والرسامين.

أما تسجيل الآثار القبطية والإسلامية فقد أنشأت الهيئة مركزا للتسجيل والتوثيق، يختص بتسجيل وتوثيق التراث القبطي والإسلامي، ولكن هذا المركز في مراحله الأولى، وتعمل الهيئة حاليا على دعمه، وتوفير الإمكانيات له، ويحتاج إلى مبنى على غرار مبني مركز تسجيل الآثار المصرية، وعدم أقسامه علميا وفنيا وإداريا، بحيث يستطيع البدء في تسجيل هذا التراث العظيم، سواء كان ذلك ما لدينا من مجموعات كنائس يتركز معظمها في مصر العتيقة، أو أديرة منتشرة في أنحاء الجمهورية، وما تضمنه تلك الكنائس والأديرة من وثائق ومخطوطات وأيقونات، وقد كان من حظنا أن سجلت مخطوطات ووثائق دير القديسة كاترين، بسيناء بواسطة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع مكتبة الكونجرس الأمريكية.

إن العناية بتسجيل تراثنا لابد أن تأخذ رعاية خاصة، وذلك لكثرة ما لدينا من تراث، وفي طيبة وحدها ما يقرب من ألف مقبرة ومعبد، كما أن سقف أهرام الجيزة بها ١٥٠٠ مقبرة وأضف إلى هذا ما لدينا في بني حسن والبرشا وتونا الجبل وما لدينا من معابد قائمة أو مهدمة، وتلال منتشرة في

أنحاء مصر بأسرها، مما يجعل المهمة كما ذكرت شاقة وطويلة المدى، ولا بد أن تحظى الآثار الإسلامية بعناية خاصة لفنسي هذه الآثار بفنون الزخرفة والنقش، ولعمارتها الفريدة وحرصا على هذا التراث الذي لعب في تاريخ الحضارة المصرية خاصة والإسلامية عامة دورا يعد من أعظم الأدوار في تاريخ الإنسانية بوجه عام.

هذا وقد لتجهت الهيئة مؤخرا إلى دعوى الهيئات الأجنبية إلى المشاركة في أعمال التسجيل، ونشطت البعثات الأجنبية في هذا السبيل ويعمل بعضها الآن في مقابر عليه، وذلك في إطار خططها التي تهدف مشاركة الهيئات والبعثات الأجنبية في أعمال الترميم، غير أن الأمر يحثنا إلى دعوة علنية لتحقيق هذا الهدف سواء بالنسبة للآثار المصرية أو القبطية أو الإسلامية.

ثالثا: خطة تسجيل الآثار وتوثيقها

لضحي تسجيل الآثار نظرا لما تسميه العوامل الطبيعية كالزلازل والتعرية والجوية والعوامل البشرية كالتخريب والسرقة من ضياع أو تشويه لمعالم الكثير من الآثار من أهم واجبات الأثرى، بل أن هذه العوامل لتقتضي الإسراع في تسجيل الآثار تسجيلا علميا شاملا وباحث للوسائل التكنولوجية، والواقع أن هذه العملية تشمل عنصرين أساسيين هما التسجيل والتوثيق (أي تحويل السجلات إلى وثائق).

وتختلف أعمال التسجيل بالنسبة للآثار الثابتة عن تلك التي تزاوّل فيما يتعلق بالآثار المنقولة.

الآثار الثابتة

حسنت الاختراعات الحديثة أساليب التسجيل وزادت من إمكاناته وتشمل خطة التسجيل عادة الخطوات التالية:

١. تصوير ما سبق نشره من نصوص ومناظر ورسوم للأثر المراد تسجيله.
٢. إعداد خرائط بيانية للأثر.
٣. التسجيل الفوتوغرافي للأثر وما عليه من نقوش.
٤. التسجيل الفوتوجراممري.
٥. رفع الأثر هندسيا وتسجيل الخصائص المعمارية.
٦. نسخ النصوص القديمة.
٧. تسجيل الوصف الأثري.
٨. الرسوم على الصور الفوتوغرافية المكبرة.
٩. عمل طباعات ونماذج مجمعة لأهم المناظر والنقوش ونماذج مصغرة للمعابد والأبنية.
١٠. التسجيل اللوني للأثر على الرسم والطباعات والنماذج.
١١. تصوير جميع التسجيلات السابقة على أشرطة ميكرو فيلم.

خطة التوثيق

يقوم القائمون بالتسجيل لأثر لإنشائهم من عملياتهم المتنوعة من تصوير ورسم وهنسة... إلخ بالعمليات التالية:

١. تسجيلها في سجلات خاصة لكل نوع على حدة فهناك سجل لسلبيات الصور التي أخذت من المراجع أو الطباعات القديمة وسجل للصور التي اعتُرت بالموقع، نوعان سجل ابتدائي خاص بكل أثر وسجل نهائي لجميع الصور التي صورت، ثم سجل للرسول الهندسية المحبرة وسجل للرسوم الخطية وسجل للنماذج والطباعات وسجل للصور والرسوم الفوتوجراممريّة.

٢. وضع صور جميع التسجيلات في بطاقات فهناك بطاقات بلون خاص

(أخضر مثلا) للتسجيل من المراجع أو الصور القديمة وبطاقات للصور التي أخذت بالموقع وبطاقات للخرائط البيانية وبطاقات للرسوم الهندسية بعد تصويرها وكذا طاقات للرسوم الخطية وأجري للنماذج والطبعات بعد تصويرها وبطاقات للوصف الأثر والمعماري وأخرى للنصوص ثم توضع بطاقات كل جزء من الأثر في دوسيه خاص.

كما تعد بطاقات صغيرة تكتب عليها جميع أرقام البطاقات الخاصة المتنوعة بكل جزء من الأثر. وتعمل فيشات لجميع الموضوعات والأسماء التي وردت ضمن التسجيلات.

٣. المحافظة على هذه الوثائق والتسجيلات واتخاذ كافة الوسائل لصيانتها ووقايتها ومن ذلك إنشاء حجرات مكيفة الهواء لحفظ السجلات والوثائق التي تتأثر بالحرارة. وذلك توطئه لإنشاء مركز للمعلومات يختص بتلك الآثار.

الآثار المنقولة

(المعرضة بالمتاحف والمحفوظة بالمخازن)

يجب أن تراعى عند التسجيل القواعد التالية:

أولا: نظرا لأن السجلات العامة الأصلية للمتاحف والمخازن لها أهمية قصوى بصفتها مستندات رسمية فإنه يلزم علاجها تكنولوجيا وذلك بتقوية الأوراق باستخدام إحدى المدائن الحديثة ولصق الأوراق المنزقة وتثبيت المواد المدونة بها البيانات وإعادة إظهار بعض الكليات التي أصبحت غير واضحة.

ثانيا: يلزم لتصوير هذه السجلات العامة الأصلية صوراً بالحجم الطبيعي بأكثر من نسخة تكون في متناول يد الباحثين والدارسين حتى تحفظ السجلات الأصلية بعيدة عن الاستخدام العام وبالتالي عن احتمال تلفها

لما لها من صفة مستندية خطيرة.

ثالثاً: يلزم إعادة تسجيل الآثار في سجلات عامة جديدة بطريقة علمية دقيقة تتضمن بالإضافة إلى البيانات الكاملة الصحيحة للآثار من أرقام ولوصاف ومقاسات وأوزان إذا احتاج الأمر ومصدر ما وتاريخ ورودها ونوع المواد المصنوعة منها، وكذا صوراً لكل أثر من مختلف زوايا كما تتضمن توقيع المسئول أمام كل أثر يقوم بتسجيله حتى يمكن الرجوع إليه لتوضيح الأمور إذا حدثت خلافات وكذلك يسهل تحديد المسئولية إذا حدثت أخطاء ومن خلال هذه العملية يتم تصحيح الأخطاء الموجودة في السجلات الأصلية نظراً لأن بعض هذه السجلات سبق أن حررت بواسطة غير مختصين أو متخصصين وسجلت فيها الآثار بطريقة خاطئة لا تساعد على التعرف على القطع الأثرية.

ولقد نتج عن هذه الأخطاء إشكالات عديدة عند تسليم عهدة الآثار إلى الأمناء في بعض المتاحف وعند إخاله بعض أصحاب عهدة الآثار إلى المعاش. ويجب أن يتمشى التسجيل الجديد مع الظروف الخاصة والتقليدية لكل متحف أو مخزن فإذا كان هناك أرقام عديدة للأثر الواحد يجب أن تكون كلها في خانة الملاحظات وهناك طريقة مقترحة للترقيم باستخدام المعددين الآخرين من السنة ثم رقم مجموعة الآثار الواردة ثم رقم القطعة الأثرية ويجب أن يخصص جهاز متكرب لهذه العملية الدقيقة يقوم بها تحت إشراف أصحاب الخبرة في هذا المجال كما يجب أن يخصص معمل تصوير لإمداد العملية بالصور المناسبة للتسجيل.

رابعاً: يجب علي بطاقات الآثار تحفظ في نظام مسلسل حسب أرقامها حتى يسهل استخراج البطاقة الخاصة بأثرها عن طريق رقمه من ثم الحصول علي البيانات الخاصة به، علي أن تشمل هذه البطاقات

جميع البيانات العلمية وكذلك تحتوي علي صور لكل قطعة أثرية، ويبين بهذه البطاقات تحركات كل قطعة أثرية لأي غرض من الأغراض مع توقيع المسئول المختص عن كل تحرك وكذلك عند عودتها إلي مكانها الأصلي.

خامسا: يجب استكمال عملية تصوير للسجلات الأصلية للمستندية والسجلات العامة الدقيقة الجديدة بطريقة الميكرو فيلم أو بأي طريقة أحدث حتى يمكن حفظها في أماكن آمنة للرجوع إليها وقت الضرورة وكذلك يلزم فحص أفلام الميكرو فيلم السابق تصويرها للتأكد من سلامتها والنظر في إعادة تصوير ما قد يكون قد تلف منها.

سادسا: تنقل السجلات العملية الدقيقة في سجلات نوعية تبعاً لأقسام المتحف أو المخزن حتى يمكن تحقيق الفائدة العلمية في حالة دراسة مجموعة نوعية متجانسة كما أن هذه السجلات النوعية تصلح كمستندات رسمية في حالة تسليم عهدة أو نقلها من أمين إلي آخر.

سابعا: تسجل محتويات السجل الأثري أو القطع الرئيسية به- بالصورة والأرقام علي لوحة ذات حجم مناسب تساعد الدارسين والمهتمين في التعرف علي أماكن القطع الأثرية التي يعرفون شكلها فقط ولا يعرفون أرقامها ولا أماكنها. وهذه اللوحات التي تثبت عليها الصور طبقاً لأماكن عرض القطع الأثرية في القاعات قد أثبتت التجربة أنها ذات فائدة كبيرة. وهي تعتبر بمثابة وسيلة للتوعية بالآثار وحبذا و اتبعت في هذه اللوحات الطرق الحديثة السمعية والبصرية لتحقيق الهدف منها.

ثامنا: تجمع المعلومات العلمية والمراجع الخاصة بالمجموعات المتجانسة للآثار الموجودة في أقسام المتحف أو المخزن المختلفة علي شكل

تاسعا: نظرا لأن أجهزة الكمبيوتر تعتبر من أحدث وأدق أجهزة المعلومات علاوة على ما توفره من اختصار في الوقت فيجب البدء فورا في اتخاذ خطوات تنفيذ نظام أمين في التسجيل المتحفي يصلح لإدخال الكمبيوتر للحصول على البيانات العلمية الخاصة بجميع محتويات كل متحف بطريقة سريعة تمشيا مع التكنولوجيا الحديثة.

تسجيل الوثائق التاريخية وسائط الحفظ عليها

يشمل تعريف الوثائق جميع النصوص والموضوعات المنقوشة والمكتوبة التي دونت لأهداف متنوعة إن لم يكن تدوينها أصلا بغرض نشرها.

وتتضمن الوثائق التاريخية نوعين أساسيين:

لح رسمي: ويشتمل على: معاهدات، قوانين، ومراسيم، وفرمانات، وغيرها مما يتصل بشئون الحكم.

لح خاص (أو شعبي): ويشتمل على: سجلات حساب، وعقود، وخطابات، وغير ذلك مما يتصل بالعلاقات الاجتماعية والأنشطة الخاصة.

ولا نقل الوثائق الخاصة في قيمتها وأهميتها عن الوثائق الرسمية إذا تلقى الضوء على أحوال مجتمعنا والعلاقات بين أفرادها وبينهم وبين السلطات الحاكمة وغير ذلك من الأمور ويزيد من قيمتها أنها قد تصل إلينا مكتوبة بخط أفراد من الشعب دون تزويق أو تحريف.

ومما سبق يتضح أن هناك حاجة ملحة للحفاظ على الوثائق والاستفادة منها علميا وذلك وفاء بالتزاماتنا نحو التراث القومي كما أن هناك

إدراك ووعي من جانب المتخصصين والأخصائيين تجاه واجبهم في هذا الشأن بالإضافة إلى الصحو القومية التي بدأت فيما يتعلق بالتراث الأثري والتاريخي الذي تعد الوثائق من أهم مكوناته.

وبناء على ذلك فإننا نقدم بعض التوصيات في هذا الشأن منها:

١. الالتزام بأعمال القوانين الخاصة بالوثائق وتطبيقها على كافة الوثائق سواء كانت في حوزة الهيئات أو الأفراد.

٢. الاهتمام بتطبيق مواد القوانين الخاصة بحماية الآثار وخاصة فيما يتعلق بالتسجيل أو الصيانة أو الترميم أو الاستخدام العلمي.

٣. توجيه الجهود الكافية لتجميع وثائقنا التاريخية بالداخل والخارج مع حيازتها والحفاظ عليها وذلك:

أ. باتخاذ موقف إيجابي تجاه الوثائق الموجودة بالخارج ومحاولة الحصول على نسخ أو صور منها سواء عن طريق اتفاقيات التبادل الثقافي أو عن طريق إرسال بعثات إلى الخارج لتسجيل وتصوير ما خرج من ديارنا من تلك الوثائق.

ب. ضرورة البحث عن الوثائق التي لدى الهيئات والأفراد في إرسال بعثات تطوف أرجاء البلاد لتصويرها.

حراسة وأمن الآثار والتخريب من السرقة والتخريب

Theft & Vandalism

إن سرقة وتخريب الآثار ليست بالمسألة الحديثة فقد بدأت منذ عتصر قديماء المصريين (أي منذ ٦٠٠٠ سنة) حيث كان يدفن في مقابر الملوك والأغنياء المال والحلي النفيسة من الذهب والفضة والمرصعة بالأحجار الكريمة ليستعملها صاحبها في الحياة الثانية بعد الموت كما اعتقد ذلك المصريون القدماء مما يغري اللصوص على سرقتها- وقد زود المصريون القدماء كنوع من الحماية من سرقة مقابرهم بوسائل معمارية خاصة مثل الأبواب الوهمية والممرات الزائفة أو التي تؤدي إلى مهلك- مثال ذلك ما وجد في مقابر الأهرام.. وبالرغم من ذلك لم تسلم كثير من المقابر الأثرية من أيدي اللصوص وقد كتب المصريون القدماء على برديات أثرية (١٠٠٠ ق.م) عن محاولات اللصوص لسرقة المقابر - لذلك يمكن القول أن المصريون القدماء هم أول من ابتكروا وسائل التأمين للحماية من السرقة، وقد سلمت بعض المقابر من أيدي اللصوص مثل مقبرة توت عنخ آمون كشاهد على براعة المصريون القدماء في إخفائها.

وعلى سبيل المثال فقط وليس للحصر كان عقاب السارق في العصر الروماني الخوزقة أو يلقي للوحوش أو يدفن حيا أما في العصور الوسطى في أوروبا فكان من يسرق الكنيسة تقطع يده ثم يشنق.

أما عن التخريب فإن المسيحيون البروتستانت دمروا الآثار الخاصة بالكاثوليك في أوروبا- كما أن المسلمون في إيران دمروا التماثيل الفارسية

التي اعتبروها حراما عندما تكون في شكل الإنسان وهكذا.

وسرقة الآثار ومحتويات المتاحف أو الكنائس الأثرية تصل الآن إلى حد السرقة المسلحة في وضوح النهار.

في إيطاليا علي سبيل المثال ١٣٢ متحف قومي , National ٣٦٧ متحف محلي Local museums وتشمل ٩٠,٠٠٠ كنيسة وقصر وكنائس بنون حراسة وقد سرق منها حوالي ٣٣,١٧٠ عمل فني (تحفة) في الخمس سنوات الأخيرة ويتتبع الأنثروبولوج (البوليس الدولي) هذه السرقات لإعادة التحف إلى متاحفها وقد أنشئت الهيئات الخاصة بحماية سرقة الآثار ومحتويات المتاحف في كل من فرنسا والولايات المتحدة وإنجلترا ومصر وغيرها من دول العالم وفيما يلي بعض الأمثلة:

في فرنسا:

Central office for Repression of the theft of works of art.
في إنجلترا:

Scotland yard created an efficient art squad. (1968)

في الولايات المتحدة الأمريكية

(FBI) investigates major art thefts

في مصر:

القرار الوزاري رقم ١٦٩٢ لسنة ١٩٧٦ الذي يقضي بإنشاء الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والتي تتبع وزارة الداخلية.

سرقة الآثار والمتحف قد تستدعي السارق لقطعها إلى قطع أو أجزاء ليسهل تهريبها، كما أن بيعها كوحدة يعطيه عائدا ماديا أكبر.

في أمريكا حسب آخر حصر في ٣٠ إبريل لسنة ١٩٧٥ قد سرقت

٦٨ تحفة من متاحفها ومن أمثلة المسروقات الفنية عالميا ما يلي:

١. سرقة لوحة ماتيس من متحف جوتنبرج بالسويد في مايو ١٩٧٣ حيث قطع اللصوص اللوحة من بروازها.

Konstmuseum, Gothenburg, Sweden (Many 1973)

Matiss- Girl in White

٢. سرقة لوحة لومبرانت من متحف بوسطن - بواسطة مسلحين في وضوح النهار سنة ١٩٧٥ وقد استعادها البوليس في يناير ١٩٧٦ بعد أن أصابها بعض التلف

Museum of fine Arts, Boston, (14 April 1975)

٣. سرقة تمثال خشبي للعداء تحمل طفلا (الفنان مجهول) من كنيسة فرنسية في إبريل سنة ١٩٧٣

St. Queen l' Aumone (Val d' oise) France (April 1973)

٤. سرقة لوحة رهرة الخشخاش وغيرها من مجموعة محمود خليل من متحف محمود خليل - في منذ عدة سنوات ولم يعثر عليها حتى الآن هذا بجانب سرقة المناطق الأثرية وسرقة المخطوطات من هيئة الكتاب وغيرها بالقاهرة.

وبجانب هذه الأمثلة هناك الكثير من سرقات التماثيل واللوحات من متاحف وكنائس عالمية وقد لوحظ أنه لكل قرن ما يميزه كما يلي:

القرن ١٨ قرن سرقة الفنون الزخرفية Decorative art

القرن ١٩ هو قرن سرقة اللوحات الزيتية والرسوم

Paintings & graphic arts

القرن ٢٠ هو قرن سرقة التماثيل.

والهدف العالمي هو تأمين محتويات المتاحف والآثار من السرقة

والتخريب - ويفضل إنشاء وحدة أمن بكل متحف منطقة أثرية للقيام بهذا الواجب.

وحراسة الآثار التي كانت ممتلكات شخصية يحرسها أصحابها أو من يكلفه أصحابها بالحراسة في صورة خفراء أو حراس خصوصيين إلى أن آلت هذه الممتلكات إلى الحكومات وقد أصبحت حراستها من اختصاص قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية سواء كانوا خفراء نظاميون أو دوريات شرطة أو حراسة ثابتة داخل وخارج المباني وهو العنصر الإنساني في الحراسة الذي تطور ليستعين بتطبيقات العلم والتكنولوجيا في صورة الحراسات الإلكترونية باستخدام الخلايا الضوئية والأشعة تحت الحمراء والدوائر التليفزيونية المغلقة أو دوائر الإنذار الآلي المتخصص لمقاومة السرقة والحريق وبالرغم من التطور العالمي الكبير في هذا المجال فإن العامل البشري له أهميته فهو الأساس في ملاحظة هذه الأجهزة وصيانتها وإصلاحها إذا أخطأت... كما أنه يلزم لتنفيذ هذه الأنظمة الأمنية الاستعانة بخبراء في هذا المجال لاختيار النظام المناسب حسب طبيعة المكان المراد تأمينه ونوع المعروضات أيضا.

وسنتعرض في هذا الكتيب الوسائل الممكنة تطبيقها في المتاحف والمناطق الأثرية للوقاية من السرقة والتخريب والحريق التي يلزم توفير معداتها وتركيبها داخل وخارج مبني المتحف ثم تدريب فيق أمني من موظفي المتحف ليقوم بتشغيل وصيانة النظام الأمني الآلي السابق تركيبه.

استخدام الأجهزة الميكانيكية والإلكترونية في تنفيذ برامج أمن المتاحف والمناطق الأثرية.

The use of mechanical & electronical devices in security programme.

يلزم للتنفيذ الخطوات الآتية:

- أ. الاستعانة بخبراء متخصصين في هذا المجال لاختيار النظام المناسب حسب طبيعة المكان والمواد المراد تأمينها.
- ب. توفير الأجهزة اللازمة لتنفيذ نظام الأمن السابق اختياره.
- ج. تدريب فريق أممي من موظفي المتحف ليقوم بتشغيل أجهزة الأمن وصيانتها من خلال إدارة أمن مركزية Security control centre وهي محطة مركزية تستقبل كبل الإذارات الملتقطة بواسطة الحساسات المتنوعة المنتشرة في قاعات المتحف ومخازنه ويفضل أن تكون هذه المحطة في صورة غرفة مستقلة بمنافعها من دورة مياه ومولد كهربائي ومطبخ لإطعام العاملين المقيمين فيه بصفة دائمة في صورة ورادي لو تكون هذه المحطات في قلب المتحف ذاته وتكون بالموصفات الآتية:

١. حجرة ذات نوافذ مزودة بزجاج مقام للرصاص (للطلقات النارية)

٢. Bullet proof windows.

٣. يتم فتح باب هذه الغرفة من الداخل فقط بواسطة زر ضغط Push-

Button arrangement for opening the door.

٤. يصل إلى هذه الغرفة نهايات الإنذار لجميع الأجهزة المزود بها المتحف ويمكن أن تزود بطابع لهذه المعلومات المنفردة الواردة على شريط مستمر.

Automatic Typewriter which types out messages on a continuous strip of paper such as with notifier corporation (of lincoln nebraska 1 installations)

٥. يكون هناك اتصال تليفوني بين المحطة المركزية وقسم الشرطة الرئيسية بالمنطقة كذلك محطة الإطفاء المحلية- هذا بجانب اتصال

مباشر مع جميع أقسام المتحف وراثته.

٦. يتم التحكم من خلال هذه الغرفة بجميع أبواب المتحف - والمزودة بنظام الإنذار الآلي.

وتنقسم وسائل الإنذار المبكر إلى نوعين رئيسيين هما:

(أ) الإنذار الآلي Alarm system

ويتضمن الإنذار الآلي وسائل تحكم كهربية وميكانيكية Electrical & mechanical control devices وتشمل توصيلات منذرة في الأقفال وعلى الأبواب والنوافذ والفتارين في صورة شبكة حماية متصلة سواء في صالات المتحف أو مخازنه وكذلك حول المبنى للوقاية من السرقة والتخريب والحريق بجميع صورته مثل النظام المعروف باسم: ADT type writing

(ب) الدوائر التلفزيونية المغلقة: Television monitoring system

أنواع الحساسات المستخدمة في نظام إنذار المبكر بالمتاحف بناء على قائمة هيئة المتاحف العالمية ((ICOM, ICOMS))

١. حساسات التيار الكهربائي: Electrical current sensors

هي حساسات للتغير في التوصيل الكهربائي وتستخدم للكشف عن الآتي:

لح إزالة أي تحريك أي معروض من مكانه المعتاد بالمتحف.

لح كسر زجاج النافذة.

لح فتح الأبواب في غير الأوقات المسموح بها.

لح المشي في طرقات المتحف في غير الأوقات المسموح بها من خلال وضع توصيلات خاصة أسفل مشابك طرقات المتحف.

١. حساسات الاهتزازات: Vibration Sensors

وهي تكشف عن الاهتزازات أو الحركة أو الكسر وتستعمل للكشف عن لمس أو خدش المعروضات.

Detect Touching or Scratching of works of arts

٢. الحساسات المغناطيسية: Mangitic sensors.

وتستعمل أساسا ضد السرقة Anti- shoplifting system حيث أن هذه الحساسات صغيرة جدا وتوضع خلف المعروضات - وترسل إنذارا عند نزع المعروض من مكانه. The objects carry a special label that sound an alarm when carried past a control point. الحساسات على المعروضات الصغيرة والتي يسهل حملها أو تحريكها.

٣. الحساسات الالكترومغناطيسية Electromagnetic sensors

وهي نوع من الأجهزة الرادارية Radar appliances التي تكشف عن الحركة خلال خط موجاتها - ومن عيوب هذا النظام أنه يعطي إنذارا كاذبا إذا تعرض لموجات الراديو أو ضوء الفلوروسنت أو مياه جارسة في أنابيب بلاستيك وغيرها - كما أن لموجاته القدرة على النفاذ خلال الأحجار والحوائط المسلحة لتعطي كشفا غير مطلوب لتحرك أشياء خارج المبنى أحيانا.

٤. الحساسات الصوتية: Acoustica sensors

وهي تطوير لتكنيك استخدام الموجات فوق الصوتية التي تستعمل بتردد الصدى الصوتي Echo-sounders والمستعمل في البواخر والغواصات - وهذه الحساسات تكشف الحركة في مكان مقفل ولكنها أيضا يمكن أن تعطي إنذارا كاذبا (خاصة الأجهزة الأمريكية منها).

٦- الحساسات بالأشعة تحت الحمراء: Infra- red sensors

وهي تمثل مصدرا لشعاع ومستقبل له- وعند قطع هذا الشعاع بأي جسم متكرر يعطي الجهاز إنذارا- والأشعة تحت الحمراء غير منظورة- وتستعمل لحراسة الممرات الواسعة المؤدية للصالات وتمثل حاجز غير منظور أمام اللصوص.

٧- حساسات العزل الكهربائي: Dielectric sensors

وهي دوائر كهربية تتأثر بالتغيير في الطاقة الكهربائية Electrical capacity بين الكترودين (قطبين كهربيين) وتستعمل هذه الحساسات للكشف عن إزالة اللوحات الزيتية من علي حوائطها حيث يصحب هذا التحريك تغير في المسافة بين اللوحة والحائط خلفها- حيث يتم تغطية كلا من ظهر اللوحة والحائط المقابل بفرغ معدني رقيق Metal foil متصل بدائرة إنذار كهربى حساس.

٨- حساسات بصرية: Optical sensors

وهي وسائل تسجيل ومتابعة بصرية مستمرة أو متقطعة يمكن التحكم فيها عن بعد- وتشمل الوسائل التليفزيونية وغيرها من وسائل الملاحظة المستمرة أو الموقوتة- حيث تتكون من ممرات تعمل بصورة مستمرة ولكن التقاط الصور علي الشاشات يكون فقط عند الحاجة وهذا النظام مكلف ويجهد رجل الأمن الملاحظ- وهذا ما حد من استعماله بشكل عام ولكنه يستعمل في بعض الحالات الخاصة لكشف منطقة خارج أو داخل المتحف وأمام وخلف الأبواب المتحكم فيها.

وللطرافه فإنه في بعض الأحيان تستعمل دمي كاميرات (تعطى إشارات في القاعة المركبة فيها توحى بأنها تعمل) وهي تقلل من خطورة السرقه خاصة بالنسبة للصوص الغير محترفين كعامل نفسي فقط.

الأساليب المستخدمة لحماية المتاحف من السرقة والتخريب:

أولاً: الحماية النطاقية (الخارجية) Perimeter protection

ثانياً: الحماية الداخلية Interior protection

ثالثاً: حماية المعروضات ذاتها Object protection

رابعاً: الحماية بنظام الفخوخ Trap protection

خامساً: نظام حماية إضافي Auxiliary System

أولاً: الحماية النطاقية (الخارجية) Perimeter protection

وهو النظام الذي يمنع الدخول لغير المرغوب فيهم من أساسه من الخارج إلى داخل المتحف أو داخل المنطقة الأثرية ويطبق على الأبواب والشبابيك والأسقف وألأبواب التهوية وفتحاتها وعلى الحوائط والأسيوار ويشمل هذا النظام استعمال الوسائل الآتية:

١. مفاتيح التلامس المغناطيسية على الأبواب وضلف النوافذ المتحركة.
Magnetic contact switches on doors & movable windows
وتعطي إنذاراً عند فتح الأبواب والنوافذ عنوة بواسطة اللصوص.

٢. شرائط المعدنية الرقيقة التي تلتصق حول حواف مصاريع الشبابيك والأبواب وتعطي إنذاراً عند فتحها في غير الأوقات المسموع بها.
Metal foil tape (glues around of edges tape (glues around the edges of windows or other openings) to signal when they are opened

٣. الأسلاك الكهربائية المثبتة داخل زجاج النوافذ والأبواب والتي تعطي إنذاراً عند كسر هذا الزجاج.
Buill- in Wires in glass windows or doors

٤. دائرة بيزو الكهربائية للاهتزاز أو حساسات الزجاج لمقاومة الكسر بالإحساس بالتردد الميكانيكي العالي الاهتزازي الناتج عن الكسر أو

القطع لهذا الزجاج وعند حدوثه يعطي إنذارا. Piezo- electric, glass- breaking sensors for high frequency mechanical vibration generated by cutting or breaking glass.

٥. أدلة الاهتزازات بالأصوات: ويتم من خلال ميكروفونات حساسة يتم زرعها في الحوائط والأسقف والأرضيات وعند حدوث أي اهتزازات ميكانيكية صوتية تعطي إنذارا وهي تطبق بالمتحف في غير أوقات عملها (ليلا أو في العطلات الرسمية). Contact microphones implanted in walls, ceiling or floors to sense mechanical vibrations

٦. الإحساس بالاهتزازات المتقلبة بالقصور الذاتي Inertial Vibration ويتم تركيب هذه الحساسات على الأسوار المصنوعة من السلك لحماية المناطق الأثرية المغطاة. Sensors installed on a wired fence

٧. العيون الضوء كهربية Photoelectric eyes وهي تتم باستعمال ضوء من الأشعة تحت الحمراء أو أشعة الليزر ليكون شبكة حول الآثار لحمايتها من اللصوص. Active infra red light or laser beams is used to provide a screen of protection

٨. نظام الرادار الامتصاصي: Absorption radar system

٩. استخدام التوصيلات أسفل الأرضيات أو المشايات والسجاجيد والموكيت بصالات وممرات المتاحف وهذه التوصيلات حساسة للضغط الناتج من نقل أشخاص يمشون على هذه التوصيلات لترسل إنذارا بوجودهم. أيضا وتطبق هذه الطريقة في غير أوقات العمل.

١٠. نظام الحث المغناطيسي: Magnetic induction system

١١. التحكم في الممرات عن طريق التحكم في قفل الأبواب عن بعد.

ثانياً: نظام الحماية الداخلية: Interior protection system

وهو نظام يكون فعالاً في حالة فشل النظام الأول (النفثائي أو الخارجي) في منع دخول اللصوص ويشمل هذا النظام الأساليب الميكانيكية البسيطة مثل أقفال الأبواب المتميزة والتي يستحيل فتحها بمفاتيح مصنوعة بواسطة اللصوص - مثال كوالين تصنعها شركة Medco security locks (Salem, virginia). كذلك إدخال نظام فتح الأبواب بواسطة كروت من البلاستيك الممغنط والذي لا يحتوي على أي بيانات بمجرد إدخاله فسي صندوق تشغيل الأبواب والذي يوجد بجوارها ومتصل بها كهربائياً لتفتح بدون مفتاح - ويتم ذلك في غير أوقات عمل المتحف غالباً للتقليل من تداول مفاتيح أبوابه. Magnetic plastic cards which carried no identification and can not be duplicated. ومن أمثلة الأساليب الإلكترونية والكهربية المستخدمة في هذا النظام ما يأتي:

١. مفاتيح التلامس الكهربائية على الأبواب الداخلية: Magnetic contact switched on doors
٢. الأسلاك الكهربائية المثبتة داخل الزجاج لحماية الفئارين Buill- in Wires
٣. الحساسات للاهتزازات Vibration detectors
٤. التراكيب الحساسة للضغط أسفل المثيرات والسجاد Contact mats installed under rugs or carpeting
٥. المراقبة التلفزيونية Television Surveillance
٦. الرادار الامتصاصي Absorption radar
٧. كاشف الحركة بالموجات فوق الصوتية Ultrasonic motion detectors
٨. نظام الامتصاص للموجات فوق الصوتية Absorption Ultrasonic system

٩. العيون الضوء كهربية : Photoelectric eyes
١٠. أجهزة الأشعة تحت الحمراء السلبية (المستقبلية) Passive infra- red devices وهي أجهزة تكشف عن حركة أجسام تطلق أشاعات حرارية. That are used to detect moving objects emit thermal radiation.

ثالثاً: نظام حماية المعروضات ذاتها Object protection

- وهذا النظام يطبق لحماية المعروضات في قاعات العرض أساساً - ونادراً في مخازن الآثار ذات القيمة للفريدة ويشمل الأساليب الكهربائية أو الإلكترونية الآتية: Electrical or electronic systems

١. مفاتيح التلامس الميكانيكي Mechanical contact Switches
٢. مفاتيح القصبات المغناطيسية Magnetic reed Switches
٣. مفاتيح الاهتزازات Vibration Switches
٤. حساسات الإحلال Displacement sensors
٥. أجهزة الحث الكهرومغناطيسي Electromagnetic induction devuces
٦. الحساسات المعدلية Rate sensors
٧. الحساسات للضغط Pressure sensors
٨. الحساسات القريبة Proximity sensors
٩. الحساسات السمعية Audio sensors
١٠. الأجهزة بالموجات فوق الصوتية. Ultrasonic devices
١١. العيون الضوء كهربية Photoelectric eyes
١٢. الأسلاك المثبتة داخل المواد Buill- in Wires

رابعاً: الحماية بنظام الفخوخ Trap protection system

وفي هذه الحالة يتم إجراء تتابع للأجهزة الخاصة بالإنذار المبكر لتدعم بعضها البعض داخل المنطقة الواحدة. Devices used to give back- up protection within a secured area.

خامساً: نظام حماية إضافي The Auxillary System

ويشمل التفتيش الدوري أو المفاجئ لإرجاء المتحف بواسطة حراسة-وقد يكون هذا التفتيش مصحوباً بوسائل إنذار وتليفونات وشرائط وكاميرات تسجيل لما يجري داخل المنطقة المؤمنة من وقت لآخر.

تعليمات خاصة بأمن المتاحف

Security Recommendations

١. يجب تفتيش صالات المتحف ودورات المياه والغرف المفتوحة فيه بواسطة رجال الأمن وأحياناً بمساعدة الكلاب البوليسية المدربة لهذا الغرض.
٢. وضع أوتاد يربط بينها حبل كردون لتصنع حاجزاً بين المعروضات والجمهور بصورة دائمة لمنع لمس المعروضات.
٣. تغطية التحف واللوحات بواسطة الزجاج أو البلكس جلاس أو اللكمان في صورة حاجز بين الجمهور والتحف.
٤. وضع للمعروضات الصغيرة الحجم داخل فتارين من الزجاج أو البلكس جلاس أو تثبيتها جيداً في قواعد ثابتة بواسطة جيداً في قواعد ثابتة بواسطة مسامير محواة يصعب فكها بالمفكات العادية (ولكن فقط بواسطة مكفات خاصة)
٥. الصور الزيتية الصغيرة ذات الأبعاد أقل من ٢ قدم يتم تثبيتها في مسامير نحاسية محواة خاصة (يمكن فكها بواسطة مفكات خاصة تكون فقط لدى إدارة المتحف في حالة الطوارئ والحريق).
٦. تعليق الصور الزيتية بواسطة سلاسل أو قضبان معدنية إلى الحائط بطريقة لا يمكن كسرها أو قطعها بالوسائل التقليدية.
٧. إعطاء موظفي حراسة وأمن المتاحف والمناطق الأثرية مرتبات مجزية - لتزيد من قناعتهم وعدم انحرافهم بهدف الحاجة إلى المال - كما يختار لهذه المهنة الأملاء وذوى الماضي النظيف وبعد اختبارات نفسية لهم قبل تعيينهم للتأكد من هذه الصفات لديهم.
٨. استخدام العيون الكهربائية electric eye أو الدوائر الكهربائية أسفل

سجاجيد وممرات المتحف ومتصلة بجهاز الإنذار المتصل بحجرة المراقبة (بصورة غير مرئية للزوار) وبذلك يعطي لقاعات المتحف مظهرا طبيعيا ويزيد من فاعلية هذه الجهاز في ضبط اللصوص في غفلة منهم.

٩. يكون لإدارة الأمن بالمتحف خط تليفوني مباشر مفتوح مع نقطة شرطة الحي التابع له المتحف ولا يتأثر بالمكالمات العادية الواردة للمتحف.

١٠. يكون للإنذار الألي للحريق بالمتحف صوت يسهل تمييزه (صفارة أو جرس أو كليهما) حتى يسهل إخلاء المتحف من الزوار وقت الحريق قبل البدء في إجراءات الأطفاء ليكون هناك خط اتصال مباشر بين إدارة أمن المتحف ومحطة الأطفاء بالمنطقة وذلك بجانب محطة اطفاء محلية بالمتحف للمعاونة.

١١. وجود نظام نطاقى (خارجى) من نوع (ADT) Peripheral Alarms System Such As A D T وهو يعطى إنذار عند حدوث أي كسر لدخل المتحف مغلَقاً - وهذا الإنذار يستدعي الشرطة مباشرة (من خلال مكتب الأمن المركزي).

١٢. نظام الإنذار الصوتي Sonic detection systems وهو نظام صوتي له وظيفتان:

أ. الاتصال بين صالات العرض بواسطة رجال الأمن خلال وقت عمل المتحف نهارا . Communication with galleries during the day

ب. في غير أوقات العمل (خلال غلق المتحف ليلا أو في العطلات) يكون وظيفته تحديد أي صوت يدخل مخزن المتحف أو قاعاته وهي طريقة متابعة أسها وأرخص من أسلوب المراقبة التلفزيونية T.V . Guarding

١٣. تواجد حارسين أو أكثر داخل مبني المتحف بعد غلقه (طول الليل وخلال العطلات) بحيث يكونوا علي اتصال بنقطة شرطي الحي بصفة مستمرة.
١٤. هناك أجهزة حراسة إلكترونية صغيرة عند وضعها علي اللوحات تصدر إنذارا صوتيا عند الاقتراب منها أو لمسها أو عند كسر الأكفـال وهذه الأجهزة تعرف باسم "Feasible bugging devices" وهي تستعمل حاليا بمتاحف أوروبا- وهي في حجم علبة السجائر الصغيرة وتصنع في الولايات المتحدة الأمريكية الآن.
١٥. يجب أن يتدرب رجال الأمن بالمتاحف علي الاسعافات الأولية والأسلوب الصحيح في إطفاء الحرائق ومقاومة التخريب والقبض علي اللصوص وكذلك المختلين عقليا كذلك يكون لديهم معلومات عن العلاقات العامة ومعاملة الجمهور .
١٦. يجب أن يكون لدي رئاسات المتاحف وجهاز المن تعليمات واضحة لما يجب عمله في حالات الطوارئ حتي يكون التصرف تلقائي ومدرس في هذه الحالات.
١٧. يقوم رجال الأمن بالمتحف يوميا بمراجعة المعروضات قبل دخول الزوار وبعد خروجهم لملاحظة أي تغير فيها في حينه وليس بعد شهور أو سنين .
١٨. يقوم جهاز الأمن بالمتحف بمراجعة جميع مفاتيح المتحف والتأكد من عدم غياب أي منها أو خروجه من المبني لتقليده- توضع مفاتيح المتحف مرقمة في تابلوه خاص بها مؤمن بقل له مفتاح واحد- ويتم حصر هذه المفاتيح خاصة عند نقل العهد أو خروج صاحب العهدة علي المعاش.
١٩. اشترك رجال الأمن المتحفي وقياداته في المؤتمرات المحلية والقومية

ورفع كفاءتهم بواسطة الدورات التدريبية المتطورة من خلال أجهزة شرطية أو عسكرية.

٢٠. تأمين مداخل المتحف الخارجية بواسطة أفراد مباحين المستندات خلال ساعات عمل المتحف نهاراً.

٢١. تقليل استخدام الحواجز داخل صالات المتحف أو عدم استخدامها لأنها تقلل من قدرة الحراس على ملاحظة الزوار.

٢٢. استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي الداخلي من نوع Walkie-talkies بين رجال الأمن المنتشرين داخل المتحف وخارجه من جهة ومع نقطة الحراسة المركزية من جهة أخرى.

٢٣. التأكد دورياً من كفاية عدد طفايات الحريق مثل طفايات ثاني أكسيد الكربون (حيث أنها من أفضل الأنواع المستعملة في المتاحف) كذلك التأكد من قدرة رجال الأمن ولأمناء المتحف من استعمالها- مع الكنف عن سلامة محتويات الطفايات وسلامة تدغيلها دورياً أو كل سنة مرة، التأكد من سلامة جهاز الأطفاء العام بالمتحف من خراطيم وحساسات الدخان Smoke detector sensors كذلك الرشاشات الآلية Sprinklers للغرف التي تحتوى على مواد ملتهبة.

٢٤. منع الدخول إلى المتحف ليلاً أو خلال فترات إغلاق المتحف وذلك باستعمال أقفال للأبواب لها سكاك من الداخل hasplocks هذا بجانب نظام الإنذار الآلي على كوالين الأبواب والشبابيك والمنافذ العليا بالمسقف (الشفشيخه) مع ضرورة تواجد قوة من رجال الأمن داخل المتحف وهو معلق.

٢٥. وضع تعليمات صارمة بالنسبة لزوار المتحف في عدم إدخال شئ أو

ألكياس أو شماسي- والتي يحفظها الرائر في مكتب أمانات المتحف عند دخوله ويأخذها معه عند خروجه- لمنع ظاهرة تهريب التحف من خلال هذه الأشياء- كذلك استخدام جهاز للكشف عن الأسلحة ويكون الدخول في غير ميعاد الزيارة فقط من خلال مكتب أمن الصحف.

٢٦. منع دخول المتحف للأطفال أقل من ١٢ سنة إلا مع ذويهم أو مع الأقواج المدرسية وفي وجود مشرفين عليهم وإخراج الزوار الذي يلاحظ عدم اهتمامهم بالمعروضات الفنية بالمتحف بواسطة حراس المتحف.

٢٧. قفل بعض الصالات أو الاجنحة عند وجود نقص في عدد حراء المتحف لأي سبب من الأسباب.

٢٨. الاحتفاظ برشيف أمن المتحف بكشف بأسماء وصور محربي وسارفي الآثار في صورة عرض تليفزيوني.

٢٩. تواجد وسائل إنذار يدوي عادي من النوع المعروف باسم Push button alarm في صورة أزرار عند صنعها في حالة اكتشاف سرقة أو تخريب داخل المتحف تعطي إنذاراً صوتياً واصحاح- كذلك تواجد نظام قفل أبواب المتحف آلياً في حالة اكتشاف سرقة أو تخريب لمنع خروج أو دخول أي فرد حتى يمكن القبض علي اللصوص
Temporary locking system on doors should be quick and effective.

٣٠. وضع إضاءة قوية خارج مبني المتحف - كذلك تواجد حراسة فعالة ويفصل وجود كلاب بوليسييه خاصة خلال فترة المساء with a guard dogs في صورة دوريات مرة كل ساعة- وفي الحالات المثالية يفضل وجود حراسة مستمرة حول المتحف خلال فترة المساء.

٣١. قيادات الأمن المكلفة بالأشراف ومتابعة طقم الأمن بالمتحف يجب أن

تكون حازمة للتأكد من كفاءة القوة - مع تكليف فرق خاصة منهم لحراسة المناطق التي يتم فيها عمليات الإصلاح المعماري - كذلك الحال في حالة نقل المعروضات من مبنى المتحف إلى متحف آخر تكون المعروضات تحت حراسة مشددة.

٣٢. يتم فتح مخازن الآثار أو قمارين البعض بمحاضر يوضح فيها أسماء لجنة الفتح والزمن وكذلك وقت الاغلاق وسبب الفتح وبحضور رجال الأمن.

٣٣. يتم التأمين على معروضات المتحف لدى شركة تأمين مع تحديد القيمة المطلوبة في حالة السرقة أو تلف التحف.

٣٤. يتم تسجيل جميع القطع الأثرية بالمتحف بالصورة بالأبعاد الثلاثية - بأوضاع مختلفة وحفظ الصغير منها في أنظرف خالية من الحموضة: Acid - free envelopes أما المشغولات الكبيرة فتحفظ في ملفات أو حواظ ذات أقفال ضد الحريق Fire proof lockable files .

٣٥. عمل الاحتياطات الأمنية اللازمة للمتحف في أيام الاجازات والأعياد لرولر المتحف من الشباب الأرعن - كذلك في حالة الاضطرابات.

تعليمات لحماية المناطق الأثرية وخارج المتاحف

Archaeological, historic and other outdoor sites

١. تنظيم دوريات حراسة وكلاب بوليسية بالمنطقة police dogs .
٢. بالنسبة للمناطق الأثرية التي تحتوي على مباني أو متاحف يلزم إضاءة المنطقة بصورة واضحة ليلا مع التركيز على الشبابيك والأبواب والحوائط والمناطق المحيطة - وتكون الإضاءة من مصادر لا يمكن إطفائها من الخارج بواسطة الأفراد.
٣. تجهيز مباني المتاحف بحيث يصعب التسلق إلي داخله.
٤. في حالة وجود مواسير أو بروجزات علي جدران مبني المتحف من الخارج ممكن أن تستعمل لتسلق فان المواسير تحاط بسلك شائك، وتغطي البروجزات أو أعلي الحوائط بقطع من الزجاج الكسر كذلك الاسقف للحماية من تسلقها.
٥. قطع أي أشجار تجاور مبني المتحف ويمكن تسلقها لدخوله كذلك تأمين أي مباني مجاورة للمتحف ويمكن الدخول خلفه من خلالها.
٦. عمل سور سلك شائك wire fencing حول المنطقة الأثرية أو مبني المتحف بارتفاع ١٠-١٢ قدم مثل الموجود حاليا منطقة الاكروبول بأثينا مع وضع حراسة علي مداخل المنطقة لمنع الزور من الخروج بقطع أثرية.
٧. يوضع علي الشبابيك قضبان حديدية - ووسيلة إنذار مبكر ضد السرقة مثل الكاميرات التلفزيونية.
٨. التركيز علي حماية التماثيل الحجرية أو الفخامية أكثر من التماثيل

المعدنية أو البرونزية حيث أنها أسهل للكسر أو القطع أو إلقاء صبيغات ملونة عليها يصعب إزالتها وتتم حراستها مع كتابة تعليمات مشددة ضد العبث بها.

٩. التأمين علي المناطق الأثرية مما يجعل شركات التأمين تضع حراسة إضافية من طرفها insurance policy .

١٠. وضع حراسة نظامية مسلحة علي هيئة دوريات تستعمل أجهزة الاتصال اللاسلكي من نوع Walkie- talkie بين رجال الأمن - في المناطق الأثرية ومناطق الحفائر أيضا وفي مناطق الحفائر يفضل أن تقيم فرق الأمن بصفة مستمرة لمدة ٢,٤ ساعة لمنع تهريب الآثار منها.

١١. يتم كتابة تعليمات وعلامات واضحة بجميع اللغات وبشكل واضح ومقرؤ تحذر من العبث بالآثار وتهدد بالعقاب.

١٢. يتم غالبا استخدام الكلاب المدربة في حراسة المناطق الأثرية - كذلك مرافقين لها من رجال الأمن Dog's handlers خاصة بعض الأنواع الناجحة في هذا العمل مثل الكلاب الألمانية من نوع: The German shepherd breed .

حماية المتاحف والآثار من أخطار الحريق

Fire Protection

الحرائق تصيب الآثار بأضرار لا يمكن إصلاحها Irreparable لذلك فإن الوقاية من الحريق تعتبر من أهم برامج صيانة وحفظ الآثار وغالبا يكون سبب الحرائق في المتاحف ما يأتي:

١. عيوب في وسائل التدفئة بمبنى المتحف Defective heating plants
٢. التداول الغير مؤمن للسوائل الملتهبة في مبني المتحف unsafe handling of flammable liquids
٣. عيوب في التوصيلات الكهربائية بالمتحف Faulty wiring
٤. أخطار التدخين داخل مبني المتحف Careless smoking

ومن المعروف أن الحرائق لا تتم إلا إذا توافرت ٣ عناصر هي :

- أ. وجود مادة قابلة للاشتعال Combustible material
- ب. وجود الاكسجين (الهواء ، الجوى) Oxygen
- ج. ارتفاع درجة الحرارة لدرجة تحدث الاشتعال Temperature high enough to cause ignition of the materials

في حالة انعدام أي عنصر من العناصر الثلاثة السابقة فإن الحرائق لا تبدأ من أساسه.

الاشتعال الذاتي : Spontaneous ignition

هو أيضا من أسباب الحريق في مخازن الأبار خاصة المواد الورقية وخلافه وهو ارتفاع درجة الحرارة ذاتيا في بعض المواد مثل الورق والنسيج وهذا الارتفاع يزيد معنله يارتفاع درجة الحرارة في الجو المحيط مما يؤدي إلى التراكم الحراري داخل هذه المواد خاصة في الأماكن المغلقة رديئة التهوية بما يعرف بالتأكسد الذاتي. Auto-oxidation ليصل إلى نقطة الاشتعال point of an actual fire وقسمت الحرائق إلى ٣ أنواع:

Fires are divided into 3 classes

النوع الأول : Class (A)

وهي حرائق تنتج عن مواد عادية مثل الورق والنسيج والخشب Ordinary combustibles such as paper, textiles and wood يتم إطفاء هذه الحرائق بواسطة التبريد أو العزل عن الهواء أو بالماء . cooling, blanketing or wetting

النوع الثاني : Class (B)

ويشمل الحرائق الناتجة عن الزيوت والشحوم والأكوان الزيتية والسوائل القابلة للاشتعال.

oils, greases, paints & flammable liquids وهذا النوع من الحرائق يمكن إطفائه بواسطة منع الهواء أو التغطية . blanketing Smothering or

النوع الثالث : Class (c)

وهي حرائق تنتج لعبوب في التوصيلات الكهربائية أو الأجهزة الكهربائية ويمكن إطفاء هذا النوع بواسطة مواد إطفاء غير موصله - مثل non- conducting extinguishing agents

يتزايد الضرر الناتج عن الحرائق في المتاحف نتيجة للأسباب الآتية:

١. كثرة استعمال الأجهزة داخل المتاحف وكذلك تنوع الإضاءة مما يستدعي وجود شبكة معقدة من التوصيلات الكهربائية الداخلية كذلك وجود مواد قابلة للاشتعال داخل المتاحف.
٢. تكسب كم هائل من المعروضات التي لا تقدر بثمن في مكان واحد وهو مبني المتحف - وحتى لو حدث حريق صغير في مخزن آثار فإن الخسارة تعتبر كبيرة نسبياً.
٣. القصور في وسائل الإطفاء أو المهندسين أو المتخصصين في الإطفاء يؤدي إلى تزايد إضرار الحريق.

اكتشاف الحرائق بوسائل الإنذار المبكر: fire detection

هناك وسيلتين لاكتشاف الحرائق كما يلي :

١- الأدلة الحرارية: Thermal detectors

وهي أجهزة تضيء بارتفاع درجة الحرارة في داخل المبني عند الحد القريب من حدوث الاشتعال - لتعطي إنذاراً ضوئياً أو صوتياً Signal or Alarm وهناك أنواع من الأدلة الحرارية الخاصة الأكثر حساسية للارتفاع المفاجئ والسريع لدرجة الحرارة وتعرف باسم Rate- of- rise detectors .

٢- أدلة الدخان: Smoke detectors

وهي أدلة لما يتصاعد من عملية الاشتعال من دخان مرئي (يحتوي على معلقات) ودخان غير مرئي (يحتوي على غازات).

١- أدلة الدخان الضوئية : (وهي أدلة الدخان المرئي)

photoelectric Smoke detectors

وهي تشمل خلية ضوئية (مصدر شعاع ضوئي ومستقبل له في غرفة صغيرة مقابلة له) وعند تولد أبخرة الحريق وما تحويه من معلقات صلبة وسائلة فألها تعترض مسار الشعاع الضوئي لتحجبه فلا يصل كاملا إلى نقطة الاستقبال في الخلية الضوئية وبالتالي يعطي الجهاز إنذارا.

Aerosols which are released during combustion

٢- أدلة التأين : Ionization smoke detectors

وهي أدلة الدخان الغير مرئي أو الغازات المتصاعدة من الحريق الذي لا يحتوي على لهب Smouldering fires وهذه الأدلة تشمل قطب موجب يقابله قطب سالب داخل غرفة صغيرة بهذا الدليل وتشمل جهاز يقيس درجة التوصيل الداخلي عند تواجد غازات (غالبا) قابلة للتأين أو أحيانا الجزيئات القابلة للتأين.

Measuring the concentration of particles by measuring variations in electric current caused by particles when they are ionized.

إطفاء الحرائق : Fire extinguishment

هناك ٣ أنواع من طرق الإطفاء تستعمل في المتاحف هي :

- ١- نظام الرشاشات المائية Sprinkler system.
- ٢- نظام الإطفاء بالغازات Gas system.
- ٣- أجهزة الإطفاء النقال portable fire extinguishers.

أولاً: نظام الرشاشات المائية

وهو نظام يعتمد علي وجود شبكة من أنابيب ماء علوية تحتوى علي رؤوس رشاشة Sprinkler heads وحيث أن الماء هو المستخدم في الإطفاء فإنه هناك اعتراض عليه عند تطبيقه في مخازن لثريسة حيث أن ضرر الماء علي الآثار خاصة التي من أصل عضوي يكون بليغا- ولكن يمكن استعمال هذا النظام فقط في صالات العرض حيث توجد الآثار في فتارين محكمة الخلق ومنفصلة عن الصالات- ويطلق علي هذا النظام اسم الرشاشات الآلية Automatic sprinkler system وهو نظام يحمي الصالات ولا يحمي داخل الفتارين التي يصمم لها نظام إطفاء غازي آخر- ولكن نظام الرشاشات بالصالات يمنع انتشار النيران بين الفتارين- وهو نظام مطبق في متحف برلين بألمانيا الغربية- ويتم تصميم هذا النظام للأطفاء مهندسي إطفاء متخصصين Fire protection engineering consultants .

تركيب وتشغيل نظام الرشاشات الآلي:

تنتشر الرؤوس الرشاشة فوق قاعات المتحف حيث تتفتح ذاتيا فوق مناطق الحريق مباشرة- وعند انتهاء الحريق تتوقف ذاتيا وطريقة التشغيل كما يلي:

أ. نظرا لأن الرؤوس الرشاشة تكون مسدودة بمادة تتصهر بارتفاع درجة الحرارة المحيطة إلي درجة تقارب درجة حرارة الحريق وبالتالي تنصهر هذه المادة فقط عند بدء الحريق وفوق المناطق التي يبدأ فيها الاشتعال فقط. The sprinkler heads are fused individually and only those heads which are exposed to temperature in .excesse will be activated

ب. لزيادة تأمين نظام الرشاشات، تم تعديلها بملي مواسير الرشاشات بضغط هوائي عين قبل منسوب حمام الرؤوس بالمادة القابلة للانصهار بالحرارة مع وضع صمام يعرف بصمام التفق Deluge valve بين مصدر التغذية بالماء ومواسير الرشاشات الفارغة المملوءة بضغط هوائي معين.

A small amount of air pressure is maintained in the sprinkler piping and the water is held back at a remote point by deluge valve.

ويعرف هذا بالنظام الجاف أو التمهيدي لأتانيب الرشاشات (Dry system pre-action)

وحيث أن صمام التفق يعمل من خلال إشارات ترسلها له كاشفات دخان أو كاشفات الارتفاع في درجة الحرارة المنتشرة في المنطقة المراد تأمينها مع وجود شبكة الرشاشات وعند الإحساس بالحريق بواسطة الكشافات ترسل إشارة لفتح صمام التفق لينطلق الماء داخل مواسير الرشاشات ليتحول بذلك النظام الجاف إلى نظام ندي Dry system — wet system ولكن لا يكون هناك تنفق خارجي للماء نظرا لامتداد رؤوس الرشاشات إلا عند ارتفاع درجة الحرارة في وسط الحريق ليكون كافيا لصهر مادة السداد ليندفع الماء من الرشاشات فوق مناطق الحريق فقط لتطفئ النيران على الفور.

وفيما يلي نذكر أهمية صمام التفق في عمل نظام الرشاشات:

صمام التفق : The deluge valve

وهو صمام يعمل تحت سيطرة كاشفات الدخان أو الحرارة.

ملحوظة :

وجود سدادات رؤوس الرشاشات يمنع تنفق الماء في حالة الإنذار الكاذب كما أن هذا النظام يصح أيضا من تنفق الماء عند حدوث تآكل أو

تلف في مواسير الرشاشات نتيجة لتسرب ضغط الهواء منها نظرا لخلو هذه المواسير من الماء أساسا . لتحكم صمام التدفق فيها).

كما تحتاج هذه الأنظمة إلى عناية فائقة وكشف دوري لإصلاح أي عيوب تظهر وبالرغم من وجود نظام الرشاشات فإن الأمر يحتاج إلى رجال الإطفاء اليدوي لحماية التراكيب القريبة من النار - كذلك لمنع انتشار النار أو محاصرتها بالقوة البشرية لتعاون النظام الآلي.

No water is discharged at this point because of fusion of sprinkler head.

لذلك فإن العاملين المتحكمين في هذا النظام هم:

١. تواجد كمية حرارة أو دخان كافية لتشغيل حساسات الحرارة والدخان.
٢. تواجد كمية حرارة كافية لصهر سدادات الرشاشات لإطلاق مياه الإطفاء مع وجود صمام التدفق السابق شرخه.

ويمنع استخدام هذا النظام عند وجود الآثار من أصل عضوي حيث أنها تفسد بالماء خاصة المخطوطات والكتب والمنسوجات وغيرها ليطبق عليها نظام الإطفاء الغازي فقط.

ثانيا: نظام الإطفاء الغازي Gas system

هناك نوعان من نظم الإطفاء الغازي.

١. نظام الإطفاء بغاز ثاني أكسيد الكربون Carbon dioxide system

ويشمل استعمال كميات كبيرة من الغاز داخل أنابيب مثبتة فوق المعروضات وهذا الغاز لا يترك أي آثار على المعروضات - ووجوده بنسبة عالية يقلل نسبة الأكسجين في هواء منطقة الحريق وبذلك يمنع عنصر من العناصر الهامة لاستمرار الحريق وهو الأكسجين. ونظرا لأن الأكسجين

ضروري لتنفس الكائنات الحية ومنها الإنسان لذلك فإنه عند الإطفاء بثاني أكسيد الكربون يجب إخلاء منطقة الإطفاء من الناس وحيث أن غاز ثاني أكسيد الكربون هو غاز غير مؤذي وليس له رائحة مميزة فعند استعماله في الإطفاء يتم خلطة مع مادة تعطي ضباباً fog agent كدليل على وجود الغاز في الهواء خلال عملية الإطفاء ولكل عمل الاحتياطات الأمنية مثل إخلاء المنطقة من الناس ولكن الضباب المتكون يقلل من مدى الرؤية في المنطقة ولذلك فإنه يجب قبل استعمال الغاز في الإطفاء إعطاء إشارة إنذار صوتية بالمنطقة signals alarm وبناء عليها يتم إخلاء المواطنين من المكان من خلال مخارج الطوارئ قبل البدء في إطلاق الغاز.

٢. نظام الإطفاء بغاز الهالون: Halon

وهو غاز أقل سمية للإنسان من ثاني أكسيد الكربون (وقدرته على الإطفاء تماثل ثاني أكسيد الكربون) ويستعمل هذا الغاز لحماية المعروضات ذات القيمة العالية بالمتاحف في الحجرات الصغيرة والخزانات المعدنية المتصلة ببعضها والموصلة داخلياً بنظام إطفاء بغاز الهالون - مع استعمال نظام الإطفاء بالرشاشات خارج الخزانات (لصالات العروض أو للقاعات التي تحوى هذه الخزانات المعلقة) storage cabinets ولكن الهالون غاز غالي الثمن (٨ مرات قدر قيمة غاز ثاني أكسيد الكربون) كما أن قوته الإطفائية ترجع إلى ارتفاع تركيزه في الوسط وعلى سبيل المثال: لإطفاء حرائق من النوع الأول (منسوجات ورق .. وخلافة) يحتاج الإطفاء إلى تركيز لا يقل عن ٢٠% حجماً من غاز الهالون ونظراً لأن التركيز أعلى من ٧% حجماً ليس مأموناً للإنسان - لفترة قصيرة جداً - وغاز الهالون غاز نظيف نسبياً ويتم حالياً اختبار تأثيره على المواد المختلفة وتركيبه كما يأتي:

Halon = fluoro - hydrocarbon gas

ولتصميم نظام اطفاء آلي بغاز الهالون - يتم وضع كشافات دخان أو حرارة في القاعات أو في الفترارين والتي بأحساسها المبكر للحريق تنشط نظام الاطفاء بالغاز ليعمل ومن عيوب ثاني أكسيد الكربون أن له تأثيرات مبردة علي المعروضات التي تتعرض له مما يؤدي لتكثف بخار الماء علي سطحها مما يعرضها للتلف بواسطة الرطوبة- كما أن تأثيره السام نسبيا بدرجة أكبر من الهالون أدي لانتشار استعمال الهالون كنظام غازي منطور منتشر استعماله حاليا في متاحف كندا للوحات الزيتية والتماثيل .

ثالثا: أجهزة الاطفاء النقالى portable fire extinguishers

وهي تنقسم إلى الأنواع الآتية:

١- طفايات الصودا أش (كريونات الصوديوم) :

Soda ash extinguishers

وهي من أقدم الأنواع ومن عيوبها أنها ثقيلة الوزن كما أن ما بها من مواد ضارة علي المعروضات لذلك لا تستعمل بالمتاحف.

٢- طفايات ضغط الماء الحالي:

وهي طفايات لاطفاء الحرائق من النوع الأولي (A) ولكن من عيوبها أن تتلف هذه المواد بالماء.

٣- طفايات ثاني أكسيد الكربون: Carbon dioxide extinguishers

وهي ممكن أن تضر الزجاج.

٤- طفايات المواد الجافة: Dry chemical extinguishers

وهذا النوع من الطفايات ممكن استعماله لاطفاء الحرائق من النوع الأول والثاني والثالث (A,B&C) ولكن من عيوبه أنه يترك مسحوق الكيماويات الجافة المستعملة في مكان الاطفاء- وهو مسحوق غير ضار

للمعروضات ويمكن إزالة بقاياه بسهولة.

ويمكن اعتبار هذا النوع من الطفايات المتقلة هو أفضل الأنواع للاستعمال في المتاحف من ناحية خفة الوزن - حيث أن وزن الاسطوانة بين ٩ - ٩ كجم ويسهل تداولها بأي من الأفراد العاملين بالمتحف رجال أو سيدات.

تعليمات عامة لحماية المتاحف من أخطار الحريق:

١. يتم اختبار كفاءة موظفي الإطفاء بالمتحف دوريا وعقد دورات تدريبية من أن لآخر لرفع الكفاءة.
٢. يتم دوريا اختبار كفاءة أجهزة الإطفاء وأدوات الإنذار المبكر بالمتحف سواء الثابتة أو المتقلة للتأكد من استمرار فاعليتها.
٣. دوائر الإنذار المبكر للحريق يجب أن تتصل بمحطة التحكم المركزي بالمتحف. Connected with the fire detection & alarm equipments connected with the central station . تتصل أتماتيكية بمطافئ الحريق fire department في حالة حدوث حريق لا صانع من معاونة مطافئ الحريق لوحدة الإطفاء المحلية بالمتحف للسيطرة السريعة على النار.
٤. الإطفاء بخراطيم الماء مضر جدا في المتاحف - حيث أنه أحيانا يكون ضررها أشد من ضرر النار ذاتها ويفضل اختيار نظام الإطفاء المناسب من خلال خبراء الإطفاء بناء على نوعية المعروضات المخزنة أو المعروضة المطلوب حمايتها.

الأثار والمكان السياحية

تعد السياحة موردا من هم الموارد الاقتصادية التي تحرص معظم دول العالم على تنميتها والحصول على أكبر عائد منها، كما تعتبر مظهرا من مظاهر الدعاية ووسيلة من وسائل الإعلام الهامة.

وتعد مصر حقلًا خصبا لمعظم أنواع السياحة: وفي مقدمتها السياحة الثقافية (السياحة التاريخية والأثرية) إذ احتفظت مصر بتراث إنساني ضخم يضرب بجذوره في أعماق التاريخ ويمثل في تتابع منقطع النظير حضارات مصر المتعاقبة من فرعونية وبطلمية ورومانية وقبطية وإسلامية وحديثة، مما جعل نتاج تلك الحضارات أكبر دافع لزيارة مصر وأقوى باعث للسياحة بأرجائها.

ومن ثم فقد وفقت على مصر منذ أقدم العصور أفواج الزائرين من بقاع الأرض ليشاهدوا ما حباها الله من تراث لا يتوافر في غيرها من البلاد، وليطلعوا على معالم حضارات خالدة ملأت أسماح الدنيا منذ أمد بعيد ولا تزال تبهر أنظار الناس بل إن تراب مصر لا يزال يجود يوما بعد يوم بمكتشفات جديدة رائعة تبرز جوانب إسهام مصر في بناء الحضارة الإنسانية الأصيلة.

ويبدو مما سبق - بما لا يدعو للشك - أن السياحة الثقافية في مصر جديرة بكل اهتمام وتشجيع ما دامت تتم في إطار احترام الأثر وصيانته والحرص عليه وأيضاً وفي ظل موازنة متعادلة بين استثمار الأثر سياحياً وثقافياً وإعلامياً وكذا الحصول على أكبر عائد مادي يدعم اقتصاد البلاد ويوفر لها العملة الصعبة من ناحية، وبين المحافظة على الأثر ووقايته من الأخطار وهو ما يمثل في الوقت نفسه عنصراً من عناصر استثمار تلك السياحة ونموها من ناحية أخرى، وتعني تلك المعادلة بعبارة أخرى، ألا

يتسبب المد السياحي والجري وراء العائد المادي والإعلامي الناتج عنه، في تدهور الآثار سواء الثابت منها أو المنقول خاصة في وقتنا الحالي الذي تتصف فيه السياحة الثقافية بمواصفات عامة منها:

١. أنها سياحة لشرائية المظهر، لا تقتصر على الطبقة الأرستقراطية، أو الغنية أو ذات الثقافة العالي، بل أصبحت تضم كافة الطبقات الاجتماعية، وجميع المستويات الثقافية، والعديد من أصحاب الموارد المحدودة، مما يجعل تعامل تلك الطبقات والمستويات مع الأثر متبايناً ومختلفاً من حيث درجة الوعي به وإدراك قيمته الأثرية والتاريخية.
٢. أن المد السياحي أصبح مستمرًا طوال العام، كما أوضحت الدورة السياحية ممتدة على مدار أشهر السنة كلها، وأن نشطت في فصول معينة وتراخت في فصول أخرى، ويؤدي ذلك بلا شك، إلى إرهاق الأثر وإضعاف قدرته على الصمود أو التحمل.
٣. أن أماكن الزيارة تكاد تقتصر على مناطق معينة وتتركز في آثار محددة نتيجة نشاطات إعلامية أو برامج ثابتة لشركات السياحة، مما يجعل الضغط على تلك المناطق والآثار غير متواكب مع متطلبات السياحة الثقافية من ترشيد، ومما يجعل ندق ناقوس الخطر خشية اضطراب الجهات المسؤولة إلى الإغلق بعض أماكن تلك الآثار في وجه السياح، خاصة في أيامنا الحالية التي تتعرض فيها الآثار لأخطار بالغة الخطورة من جراء المياه الجوفية والباطنية والصريف الصحي، ثم مشاريع الري والزحف الإسكاني والصناعي والزراعي والإشغالات التجارية والترفيهية والعسكرية ومن اختناق الآثار وسط الأراضي الزراعية والأحياء المزدحمة بالسكان، وكذا من التلوث الجوي ووسائل النقل السريع والثقيل وغير ذلك من آثار حضارة عصرنا الحالي.

وينعكس أثر الإزدياد المطرد في عدد السياح- والذي يزداد عاما بعد عام- على آثار مصر بوجه عام، وعلى المقابر المحفورة في باطن الأرض في جبانة طيبة الغربية (أي الضفة الغربية للأقصر) بوجه خاص، تلك المقابر المحدودة المساحة وشبه المغلقة والمحرومة من التهوية الكافية، ويتفاوت ذلك الضرر ما بين أثر وآخر ومقبرة وأخرى ولكنه يتجسد في نواح عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:

١. تعرض الصور والرسوم الملونة للتلف نتيجة للمس الزائرين المستمر للجدران رغم التعليمات المشدودة في هذا الصدد.
٢. تعرض الجدران والأعمدة وجميع أجزاء الأثر للاحتكاك اللاإرادي للسائحين المكتظين بداخله، مما يؤثر وينعكس بالضرورة على النقوش والجدران والمنحوتات، وذلك نتيجة لعدم تحديد أعداد الزائرين وأحكام المجموعات الزائرة وتنظيم سيرها داخل مكان الأثر والمقابر بوجه خاص.
٣. ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية داخل المكان الأثري بسبب التنفس والعرق وغير ذلك من مصادر الرطوبة بجسم الإنسان مما يؤثر تأثيرا بالغ الضرر على النقوش والألوان.
٤. تغير درجة الحرارة داخل المكان الأثري نتيجة للحسرة المنبعثة من الأجسام البشرية مما يؤثر على أحجاره تأثيرا مينا.
٥. تزايد الأتربة والغبار داخل المكان الأثري نتيجة لما يعلق بأحذية السياح قبل دخول المكان ونتيجة لتآكل الأرضيات الحجرية للأثار بسبب السير عليها، وبسبب الهواء المحمل بالغبار والأتربة مما يلحق ضررا بالغيا بمكونات الأثر.
٦. عدم الاهتمام بتهوية تلك المقابر تهوية محسوبة حسابا علميا دقيقا يتمشى

مع حجم الأثر، وعمقه ونوعيته، وتعدد أقسامه وظروفه الطبيعية والجيولوجية والمناخية، ثم عدد الزائرين وأوقات الزيارة. ويؤدي عدم الاهتمام بالتهوية إلى ضعف قدرة التثر على التحمل ومقاومة عامل الزمن والظروف الطبيعية والبشرية التي يواجهها.

٧. ارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات نتيجة للتنفس وكذلك العوامل الأخرى مما يؤثر على جدران الأثر تأثيرا كيميائيا ضارا.

٨. تأثير التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتليفزيوني وما يصاحبه من أضواء قد يكون بعضها ضارا - كالفلاش مثلا - على الألوان الأصلية القديمة بوجه خاص، نتيجة لمخالفة القواعد والأسس الموضوعية في هذا الشأن، ورغم التعليمات المشددة أيضا في هذا الخصوص.

٩. فقدان الاتزان الميكروبيولوجي داخل المقابر مما يسمح بنمو الفطريات والميكروبات والبكتريا على الأسطح المنقوشة والملونة بالألوان.

١٠. تقلل الأثر والتأثير في ثباته واستقراره بسبب وطأة الازدحام وتحرك السياح المستمر داخل المكان الأثري وتحرك وسائل النقل الثقيل "كالأتوبيسات" خارجة.

وقد واجهت كثير من الدول المهتمة بالسياحة الثقافية موضوع التوازن بين تنمية المد السياحي من ناحية ووقاية الآثار وصيانتها من ناحية أخرى، ونجحت في تحقيق ذلك التوازن إلى حد كبير، مما يدفعنا إلى محاولة معالجة هذا الموضوع والعمل على تحقيق ذلك التوازن في مصر أيضا رغم صعوبة هذا الأمر نظرا لقدم آثار مصر وكثرتها وتنوع مكوناتها.

مواجهة الموقف:

لقد تأثرت مقابر وادي الملوك بغرب طيبة بوجه خاص بذلك النمو في المطرد في عدد زوارها في السنوات الأخيرة مما اضطر هيئة الآثار إلى إغلاق مقبرة توت عنخ آمون في وجه السائحين إغلاقاً مؤقتاً، ومما يعد إنذار لنا بما سيؤول إليه مصير مقابر عديدة أخرى في مواجهة المد المطرد في عدد السائحين الذين قد يصل في السنوات القادمة إلى عدة أضعاف معدلات اليوم، ومما يدفعنا إلى ضرورة مواجهة الموقف حرصاً على آثارنا أولاً وإيماناً بأهمية إزالة العوائق التي قد تعترض السياحة الثقافية في مصر ثانياً.

ويعرض التقرير فيما يأتي لبعض الإجراءات الأساسية التي ينبغي اتخاذها في هذا المجال حتى لا يتعارض المد السياحي الثقافي في مصر مع حتمية المحافظة على الآثار وأهمية استمرار عرضها أمام السياح والمصريين المتعطشين لزيارتها ومشاهدة روائعها الفريدة.

أولاً: تنظيم أوقات الزيارة وتحديد أعداد الزائرين بالنسبة للأفواج السياحية وطلبة المدارس والكلبيات وغير ذلك من المجموعات الزائرة للمقابر والأماكن الأثرية التي يخشى عليها من الضرر نتيجة للأزحام واللمس والحركة والتنفس.. الخ كمقبرة الفرعون توت عنخ آمون ومقبرتي النبيلين "نخت" و "منا" بالضفة الغربية للأقصر، وكذا بعض حجرات المتحف المصري كحجرة المجوهرات وحجرة توابيت توت عنخ آمون وقاعة الموميات الملكية (عندما يعاد فتحها). ويمكن حصر الآثار التي ساءت حالتها أو سوف تسوء نتيجة الضغط عليها مع اتخاذ عدة إجراءات منها على سبيل المثال أبعاد

١. تحديد عدد الزوار القاصدين لزيارة كل أثر في وقت واحد، علي أن يتم ذلك بعد دراسة واقعية لتصميم الأثر وحالته والعدد الذي يمكن أن يستقبله

دون أن تتعرض نقوشه وألوانه وأجزاؤه للتلف.

٢. وهناك رأي يطالب برفع رسوم تلك الآثار التي يخشي عليها من الازدحام رفعا كبيرا بغية تخفيف الضغط عليها، وكذا إيقاف جميع الزيارات المجانية لها، وبفضل قصر ذلك في أضيق نطاق ممكن أو تأجيل هذا الاتجاه مؤقتا إلي حين دراسته دراسة مستفيضة.

٣. تحديد الأيام التي يسمح أثناءها بزيارة الأثر مع مراعاة منح الأثر راحة أسبوعية لمدة يوم أو يومين، وراحة أخرى كلية كل مدة معينة يخلق أثناءها أمام الزيارات، ويمكن أن تتم خلال فترة الغلق أعمال الصيانة اللازمة، كما يجب أن تتسق أوقات الغلق بالتناوب مع آثار أخرى مشابهة.

٤. تحديد مسار الزائرين والوقت الذي يسمح بقضائه في الزيارة وكذا أسلوب الزيارة عن أن يتم ذلك بشكل حاسم ودائم.

ثانيا: تطور الدورة السياحية الثقافية في مصر: إذا تتصف تلك الدور بكونها تقليدية نمطية، تتشابه مكوناتها وتتكرر برامجها وتطور حول مناطق معينة وآثار محددة، مما يسبب ضغطا شديدا علي بعض معالم مصر الأثرية، بل اختفاها ملحوظا ببعضها، كما نتج عن تلك الدورة حرمان كثير من أقاليم مصر التي تزخر بآثار رائعة جديرة بالزيادة والملاحظة من المشاركة في النشاط السياحي. ومن ثم فمن الواجب تغيير خريطة السياحة الثقافية في مصر والخروج بها عن الإطار التقليدي المألوف. وإضافة مناطق جديدة تدرج في برامج شركات السياحة الداخلية والخارجية، واستخدام أنماط جديدة من الزيارات والتوجهات تتواءم مع المقومات والإمكانات المتنوعة في هذا المجال، وتتواءم مع الجهود الأثرية والكشوف التاريخية التي تتكشف بين حين وحين عن روائع أثرية جديدة، ولن يتمشى هذا التغيير مع الإمكانيات الأثرية التي

تزخرها أرض مصر، ومن أمثلة المناطق الأثرية السياحية التي يمكن جذب السياح إليها:

١. بلاد النوبة: وذلك عن طريق استخدام بواخر سياحية تجوب بحيرة السد العالي ما بين السد العالي وأبو سمبل، فتبدأ مسيرتها بزيارة المجموعة الأولى من آثار النوبة التي تم إنقاذها وهي معابد كلايشة وبيت الوالي وقرطاس التي تقع على الضفة الغربية للبحيرة، جنوب السد العالي مباشرة، ثم تبحر تلك البواخر جنوبا لمسافة ١٥٠ كيلو متر تقريبا لتصل إلى منطقة التجمع الثانية التي تضم المعابد التالية التي تم إنقاذها وهي: معابد وادي السبوع والدكا والمحرقة، ثم تستمر الباخرة في الإبحار جنوبا لبضع عشرات من الكيلو مترات لتصل إلى المنطقة الثالثة حيث أعيد بناء معبدي عمدا والدر وكذا مقبرة بنوت المنحوتة في الصخر، ثم تواصل الباخرة سيرها لبضعة كيلومترات أخرى جنوبا لتصل إلى منطقة قصر إريم حيث يشاهد الزائرون آثار تلك المنطقة البيزنطية والقبطية والإسلامية، وينتهي مطاق الباخرة إلى معبد أبو سمبل الكبير والصغير لزيارتها ومشاهدتها وقت شروق الشمس بوجه خاص. ولا تلبث الباخرة أن تعود بركلتها إلى أسوان بعد أن قطعت ثلاثمائة كيلو متر ذهابا ومثلها إيابا وسط طبيعة برية رائعة وآثار مجيدة وأهم العلم بأكمله في إنقاذها

٢. منطقة المنيا: حيث يمكن زيارة مناطق أثرية رائعة بالغة الأهمية هي مناطق بني حسن والعمارنة على الضفة الشرقية للنيل ومناطق الأسمنين وتونا الجبل على الضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى العديد من المناطق الأثرية الأخرى الجديرة بالمشاهدة مثل الحبيشة - طهنا الجبل - الشيخ عبادة - البرشا - شاورونة - قبهنسا - جبل الطير - زاوية

الأموات... الخ، وبجانب مشاهدة معروضات متحف ملوي وكذا متحف التوحيد الذي فكرت هيئة الآثار في إقامته بمدينة المنيا- ويمكن إذا اتسع الوقت زيارة آثار محافظتي بني سويف والفيوم في طريق العودة إلى القاهرة أو آثار أسيوط وسوهاج وقنا في الطريق إلى الأقصر.

٣. ويمكن ربط زيارة الإسكندرية برحلة إلى رشيد لمشاهدة آثارها الإسلامية كالبيوت والمساجد الأثرية والطواحين والمعاصر والحصون القديمة بجانب متحف رشيد الوطني، كما يمكن الاتجاه من الإسكندرية جنوبا لزيارة منطقة أبو مينا بآثارها القبطية من أديرة وكنائس وقلايا. وإذا اتسع الوقت للزائرين يمكن الاتجاه بهم غربا لزيارة آثار السواحل الشمالي كمدن الممتدة حتى واحة سيوة المتميزة بمعابدها وجباناتها وقبورها القديمة.

٤. وأخيرا فمن الممكن تنشيط الدعاية وتوجيه عوامل الجذب السياحي نحو آثار الوادي الجديد في اللوحدات الداخلة والخارجة.

وينتضي تغيير الدور السياحية جهودا كبيرة من وزارة السياحة وهيئة الآثار وأجهزة الحكم المحلي، وجميع الوزارات والهيئات والمصالح والجهات المعنية لتسهيل وسائل الانتقال إلى الأماكن الجديدة، وتمهيد الطرق خارج وداخل الأماكن الأثرية، وبناء الفنادق والمطاعم والكافيتريات بمستوياتها المختلفة، وتشبيد دورات المياه والاستراحات، وأعداد وسائل التسلية وكسر أوقات الفراغ، وإضاءة الآثار ليلا، ووضع خطط شاملة للإعلام والدعاية، وتوفير لوحات الإرشاد وبطاقات الوصف، وتجهيز الخرائط والكتيبات والنشرات والكتالوجات، وإنشاء المكاتب السياحية، ومدها بالمرشدين السياحيين، وغير ذلك من مستلزمات وضروريات الخدمة السياحية، ويجب ألا تتسبب الرغبة في تغيير الدورة السياحية والذي يتطلب

وقتا ليس بالقصير، في تقليل جهدنا الهادف إلى فتح بعض المقابر والأماكن الأثرية الجديدة في المناطق القاصة حاليا بالزوار، لتخفف الضغط على الآثار التي يخشى عليها من كثافة أعداد الزائرين، وقد بدأت هيئة الآثار بالفعل في إعداد العديد من الأماكن الأثرية التي لم يسبق فتحها للجماهير من قبل أعداد ممتازة وسوف يساعد ذلك على جذب السائحين وتم ذلك في مناطق القاهرة والجيزة وصقارة والأقصر وكذا منطقة الكاب بمحافظة أسوان.

(انظر تقرير "خريطة تطور المناطق الأثرية ذات الأهمية الثقافية" - الدورة التاسعة)

المجلس القومي للثقافة).

ثلاثا: إقامة نماذج (بدائل) مطابقة لبعض المقابر - فقد تقدمت الجمعية الدولية أصدقاء المقابر الملكية المصرية التي تأسست حديثا بمدينة زيورخ بجمهورية سويسرا الاتحادية في ١٠ يناير ١٩٨٩ بمشروع في هذا الشأن وافقت عليه للجنة الدائمة للآثار المصرية في ٢٢ فبراير ١٩٨٩. ويهدف المشروع إلى صنع نماذج تكون بمثابة بدائل مطابقة للآثار الأصلي مطابقة تامة من حيث الحجم والنقوش وجميع التفاصيل، وعلي أن تعطي نموذجا للمقبرة كما كانت عليه الحال وقت إقامتها في العصر الفرعوني وبالألوان الأصلية نفسها مع استكمال كل أجزائها الناقصة وكذلك إعادة تشكيل الأجزاء المشوهة أو المدمرة، ويتضمن ذلك المشروع إقامة بدائل لست مقابر في وادي الملوك بقرب الأقصر هي: مقابر الفراعنة: تحتمس الثالث وتوت عنخ آمون وجور محب من الأسرة الثامنة عشرة، ورمسيس الأول وسيتي الأول من الأسرة التاسعة عشر - ورمسيس السادس من الأسرة العشرين، وقد اقترح المشروع تكوين لجنة أساسية تبدأ في الدراسة والتخطيط ووضع خطة لجمع التبرعات والإعانات واستقطاب المعونات العلمية والهندسية والفنية من جميع دول العالم من أجل تحقيق ذلك المشروع الذي قدرت تكاليفه

وبصفة مبدئية بـ ٤٦ مليوناً من الدولارات الأمريكية (وقت تقديم المشروع) أي منذ سنتين ونصف تقريباً.

واقترح المشروع إقامة تلك البدائل في وادي الملوك الغربي المعروف باسم وادي العين (ومحليات باسم وادي للقروذ) والذي استخدمه بعض ملوك الدولة الحديثة بعد أن حفر لمنحبت الثالث تاسع ملوك الأسرة الثامنة عشر مقبرته هناك. ويعتمد اقتراح ذلك المكان على دراسة جيولوجية وبيئية ومعمارية وتكنولوجية كما جاء بالتقرير، وعلى إتساع ذلك الوادي مما يسمح بتقبله لمجمع البدائل الجديدة - ولقريته من وادي الملوك الرئيسي.

وقد أشار التقرير إلى مدى نجاح النموذج البديل لكهف "لاك، في جنوب فرنسا، والذي بدأت نقوشه التي ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ في التلف. وذكر التقرير أن عدد رواد ذلك النموذج قد زاد بمقدار نصف مليون زائر عن عدد زواره في السنة السابقة لإغلاق الكهف الأصلي. كما أشار التقرير إلى النجاح الساحق الذي أحرزه النموذج الفوتوغرافي البديل لمقبرة النبيل سنفر (والمعروفة بمقبرة الكروم) والتي صورتها شركة كوداك بالحجم الطبيعي وبالألوان وجمعت صورها في نموذج يطابق المقبرة الأصلية وكذا الجزء الأمامي من مقبرة نفرتاري الذي صورته شركة كوداك بالألوان بالحجم الطبيعي وعرض مع معرس رمسيس الثاني في باريس.

واختتم التقرير الخاص بهذا المشروع بخاتمة تسرد فوائده التي من بينها:

١. أن إغلاق تلك المقابر (ألا في حالات وبشروط خاصة بالزيارة) واستبدال زيارتها بمشاهدة تلك البدائل هو الوسيلة الفعالة لإنقاذ تلك المقابر من خطر محقق ويماز قائم لا ريب فيه.

٢. أنه حتى في حالة فتح تلك المقابر في ظروف محددة - فيجب أن يبدأ الزائر في زيارة النموذج البديل لاختصار فترة الزيارة والوقت الذي

سوف يقضيه الزائر داخل المقبرة الأصلية.

٣. أن إقامة تلك البدائل بالشكل والصورة التي كانت عليها وقت إقامتها في المهمل الفرعوني لهو بمثابة بحث جديد لها نتيجة لإظهارها في صورتها الأولى وبألوانها الأصلية.

٤. أنه سيكون في مقدور الأطفال والتلاميذ والطلبة زيارة هذه البدائل لمقابر وآثار لا يسمح لهم بزيارتها عادة.

ولكن لي الجانب الآخر هناك عدة تساؤلات عن مدى فاعلية هذه البدائل فيما يتعلق بالسياحة الثقافية ومدى قبول السائح، الذي قطع آلاف الكيلومترات في رحلته إلى مصر، لزيادة هذه البدائل بدلا من مشاهدة الآثار الأصلية ثم مدى اقتناعه ورضائه بذلك.

ولذا فإنه يري الاكتفاء الآن بإقامة نموذج بديل لمقبرة توت عنخ آمون ليكون ذلك بمثابة مقياس أو اختبار للمشروع أساسا لقبول المشروع بأكمله أو تركه جانبا.

رابعاً: إتخاذ إجراءات وقائية داخل المقابر والأماكن الأثرية تهدف إلى الحد من السلبات التي تنتج عن الزيارات المكثفة للآثار وخاصة الضيق منها. ونذكر من بين تلك الإجراءات والاحتياطات.

١. العناية المستمرة بكل أثر وتكثيف عمليات المعالجة والمحافظة والترميم وخاصة في الأماكن التي تكتظ عادة بالزائرين ويتضمن ذلك القيام بعمليات الصيانة الدورية المنتظمة دون الاعتماد فقط على عمليات الحفاظ والترميم التي تتم في فترات متباعدة ويستلزم ذلك أيضا إعطاء المسؤولين عن تلك الآثار جميع الصلاحيات اللازمة لمواجهة الأحداث الطارئة والموقف المفاجئة، حتى ولو اقتضى الأمر ممارسة سلطة غلق

الأثر فترة تطول أو تقصر مع تقديم بديل فوري للزوار. كما يجب أن توضع في تلك الأماكن الأثرية مقاييس الرطوبة والحرارة والضغط الجوي التي تتحكم في عدد الزائرين وأوقات الزيارة وتحدد إمكانية القيام بالتصوير من عدمه، ومع استخدام أحدث وسائل العلم الحديث والتكنولوجيا سواء في أعمال الوقاية والصيانة والترميم أو فيما يتعلق بأعمال التنظيف ومقاومة التلوث.

٢. تحسين وسائل الإضاءة طبقا للمواصفات العلمية الحديثة التي تتفق مع نوعية الأثر ومادته وألوانه وكذا مساحته والتي تتضمن عدم الأضرار بالأثر والإقلال بقدر الإمكان من الإضاءة المباشرة. ويجب أن يكون الهدف من الإضاءة هو إتاحة الرؤية الواضحة للمشاهدين ومنع التصاقهم بالأثر أو قربهم الشديد منه نتيجة لقلة الضوء وصعوبة الرؤية من ناحية وكذا اجتناب التأثير السمي للضوء من ناحية أخرى.

٣. وضع الواح من الزجاج الغير قابل للكسر أو أنواع خاصة من البلاستيك الشفاف أمام الجدران المنقوشة بحيث تحيط بها وتغلفها خاصة في المقابر والأماكن الأثرية الضيقة التي تعاني من الازدحام الشديد بشرط ألا تقلل هذه الأكوام أو الأغلفة الشفافة من جمال النقوش وروعة الألوان وألا تتسبب في تراكم الأبخرة وترايد الرطوبة مما قد يلحق الضرر بالجدران وأن تستخدم وسائل التنظيف الحديثة في تنظيف تلك الأكوام والأغلفة كما يمكن في بعض الأحيان وضع حواجز خشبية أو من مواد أخرى تحيط بالجدران وبالأجزاء الأثرية السريعة التأثر وتحجز الزوار بعيدا عنها وتمنع لمسها أو الالتصاق بها.

٤. إيجاد وسائل للتهوية الداخلية داخل الأثر، تتناسب مع ظروف كل مقبرة أو مكان أثري كما يجب فتح الأبواب والفتحات بالمكان الأثري في

فترات منتظمة لتهويته من الخارج.

٥. تثبيت الارضيات وتغطيتها بطريقة نقل من انتشار الأتربة وتساعد الغبار في جو الأثر، وتوقف تأثير ذلك علي الجدران، وينطبق هذا الأمر علي الآثار الإسلامية ذات الأرضيات الرخامية لما يتأثر في جوها من " خردة " وفئات الرخام نتيجة للحركة فوقها واستخدام الزائرين للخفوف التي يرتدونها فوق الأحذية، كذلك يجب استخدام المكائس الكهربائية وأدوات شطف الأتربة والغبار والمواد بدلا من استعمال المقشرات وأدوات التنظيف اليدوية.

٦. أما استخدام الالقعة عند زيارة تلك الآثار فيري استبعاد ذلك الإجراء لصعوبة تنفيذ ومراقبته نظرا لتمدد الآثار التي يزورها السائح في مصر.

٧. وتري للشعبة ضرورة بل حتمية اتباع مثل هذه الإجراءات لتظل آثارنا حية في ضمير أمتنا ووجدانها من ناحية وضمانا لاستمرارية مبدأ تشجيع السياحة الثقافية والعمل علي نموها من ناحية ثانية.

خامسا: تحديد حرم لكل منطقة أثرية أو أثر قائم، وذلك من أجل حمايته وصونه وتوفير الأمن له ومنع تلوثه، بجانب الإبقاء علي شموخ الأثر وجلاله وكرامته وتمشيا مع المواد ١٩، ب من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣. ويجب أن يحرم تماما دخول مركبات النقل الثقيل إلي جرم الأثر، وألا يسمح بإقامة المهرجانات والحفلات والعروض الموسيقية والغنائية والتمثيلية بداخل الحرم أيضا، وأن تمنع إقامة المنشآت بمختلف أنواعها بداخله منعا مطلقا، وأن تتقل الاشغالات والمساكن القائمة بداخله إلي خارجه، وسوف يؤدي ذلك إلي الحد من الاهتزازات والقضاء علي التلوثات والاقبال من التلوث البيئي مما سوف يساعد الأماكن الأثرية وخاصة تلك المتأثرة بالمد

السياحي علي قوة التحمل والقدرة علي الصمود كما يرد إلي الأثر
عظمته وكرامته) أنظر تقرير حماية التراث التاريخي والأثري وعلاقة
الأجهزة للحكومة به- الدورة السادسة للمجلس القومي للثقافة).

ساسا: تطوير وتوسيع المتاحف القائمة وإقامة متاحف جديدة: أصبح
المتحف المصري مكان اختناق سياحي وخاصة حين تبلغ الدورة
السياحية الذروة في أوائل شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر فبراير،
وسوف يتعرض العديد من متاحف مصر لهذه المشكلة في المستقبل
القريب، حين يتضاعف عدد زوار مصر كما هو متوقع. ولمواجهة
هذه المشكلة يقترح ما يأتي:

١. العمل علي إطالة مواعيد زيارة المتاحف عن طريق فتحها في أوقات
مبكرة وإغلاقها في ساعات متأخرة، كما يمكن فتح بعض المتاحف أو
قسم أو أكثر بها ليلا ووفقا لمتطلبات ثابتة.

٢. المبادرة برسم خطة قليلة للتنفيذ لتوسيع المتاحف الحالية للحد من
اكتظاظها وتخفيف الضغوط عليها مما يعرض مغروضاتها لأخطار
كبيرة وستساعد هذه التوسعات أيضا في عرض المقتنيات عرضا متحفا
شائقا ولائقا.

٣. إنشاء متاحف جديدة، منها علي سبيل المثال المتحف القومي للحضارات
المصرية بالقاهرة، والمتحف القومي لبلاد النوبة بأسوان، وقد تبنت هيئة
اليونسكو حملة دولية للمساعدة في إقامتها وكذا يجب إقامة أي متاحف
كبرى أخرى بعد دراسة كاملة وتخطيط شامل كما ينبغي إنشاء أكبر
عدد ممكن من المتاحف الإقليمية والمحلية علي أن يعاون الحكم المحلي
هيئة الآثار في إقامتها ويبلغ عدد هذه المتاحف الآن أكثر من عشرة
متاحف، كما أن هناك مشروعات بدأت هيئة الآثار وتنفيذ بعضها لإقامة

عشرة متاحف أخرى في القريب العاجل.

كذلك ينبغي إقامة المزيد من المتاحف النوعية أو التخصصية وتطوير القائم منها (أنظر تقرير المتاحف النوعية وأهميتها وتطويرها - الدورة الثامنة للمجلس القومي للثقافة).

سابعاً: مشكلة الإقامة في الأماكن الأثرية الإسلامية: يعتبر المد السياحي ما يزال محدوداً بالنسبة للأثار الإسلامية، ولا يشكل خطراً طارئاً عليها ، وإنما يكس الخطر في توافد أعداد هائلة تبلغ مئات الألوف أثناء الموالد والاحتفالات الإسلامية تقيم بالأماكن الأثرية الإسلامية لفترات طويلة وتمتد أياديها بالعبث بالآثار وتسبب استغلالها وتقوم بأعمال الطهي والغسيل والاستحمام، وقد تصطحب معها بعض الحيوانات المستهجنة والطيور الداجنة.

وترى الشعب ضرورة توفير أماكن بديلة للإقامة بها أثناء الموالد والاحتفالات ومنع التصريح باستخدام الأماكن الأثرية والمساجد للإقامة بها منعاً باتاً وخاصة في ظروفها الراهنة.

وعلى ضوء الحقائق والأفكار التي تناولتها الدراسة يوصي بما يأتي:
أولاً: تنظيم أوقات الزيارة للأثر، وتحديد أعداد الزائرين، ومنح الأماكن الأثرية التي تعاني من ضخامة المجموعات الزائرة فترات راحة أسبوعية وفصلية.

ثانياً: تغيير وتطوير خريطة السياحة الثقافية والخروج بها عن الإطار التقليدي النمطي، وإضافة مناطق أماكن أثرية جديدة على تلك الخريطة، مما سيخفف الضغط الواقع على المناطق التقليدية المدرجة في برامج الزيارات حالياً.

ثالثا: البدء بمقبرة توت عنخ آمون كتجربة لمشروع إقامة نماذج أو بدائل مطابقة للأصل لبعض مقابر وادي الملوك، على أن تكون هذه التجربة بمثابة اختبار للمشروع قبل البدء في تنفيذه تنفيذا كاملا.

رابعا: العناية الكاملة بالمكان الأثري والمسموح بزيارته بوجه خاص، وتكثيف الحملات الدورية لمعالجته وترميمه ووقايته والحفاظ عليه، مع استخدام أحدث وسائل العلم الحديث فيما يتعلق بذلك، تنظيف الأثر ومقاومة التلوث بداخله.

خامسا: الابتعاد على الإضاءة المباشرة داخل المكان الأثري بقدر الإمكان، واستخدام وسائل إضاءة تتماشى مع المواصفات العلمية الحديثة، حفاظا على نقوش الأثر وألوانها.

سادسا: الاهتمام بالتهوية الداخلية للأثر وكذا إتاحة التهوية الخارجية المناسبة له.

سابعا: تغليف جدران الأثر المعرضة للتلف بأغلفة زجاجية شفافة غير قابلة للكسر مع استخدام الوسائل الحديثة في تنظيفها، هذا بالإضافة إلى وضع حواجز أمام بعض أقسام أو أجزاء الأثر للحد من اقتراب الزائرين منها لقتريا مباشرا.

ثامنا: تثبيت أرضيات الأثر وتغطيتها بطريقة تقلل من انتشار الأتربة وتساعد الغبار بداخله.

حاشيا: توسيع بعض المتاحف الحالية لمواجهة ظاهرة الازدحام في بعض أقسامها، مع إطالة وقت زيارتها، وكذا إقامة متاحف جديدة قومية وإقليمية ومحلية ونوعية مما يخفف الضغط على المتاحف القائمة.

عاشرا: توفير أماكن بديلة لإقامة ذلك الكم الهائل من الوافدين في المناسبات الدينية والمولد بدلا من السماح بإقامتهم في الأماكن الأثرية الإسلامية .

صيانة المجموعات المتحفية

تعنى صيانة المجموعات المتحفية بالمعنى الأعم حماية القطع من الدمار الذي يسببه الإنسان أو البيئة . ولا تمثل صيانة المجموعات المتحفية المخزونة إلا جزءا من العناية الكلية ، ألا أنه أحد الإجراءات الأكثر أهمية لذا يجب دائما وضع قطع المجموعة فى بيئة الملائمة وفى جميع الأوقات بعض النظر موضعا فى المتحف وتساهم حالات التغير الخاطئ فى الرطوبة أو درجات الحرارة إضافة إلى الغبار ، التلوث والهواء الراكد ، أو الانارة بدرجة كبيرة فى أحداث التلف المطلق للمجموعات المتحفية ، لهذا فان للظروف البيئية لتسهيلات خزن المجموعة نفس الأهمية التي تكون لباقي أنحاء المتحف .

وتعتبر مناقشة متطلبات الصيانة لكل نوع من أنواع القطع التي قد تتمثل عليها المجموعة المتحفية مجالا خارجا عن نطاق هذا الكتاب ، إلا أننا سنناقش وبصورة عامة ، العوامل التي تؤثر على بيئة مناطق الخزن والتأثير المحتمل لهذه البيئة على قطع المجموعة ، وفيما يلي من هذا القسم ، قائمة بالمواد على مدى تحليا للتغيرات البيئية ، قائمة ببعض الأسئلة التي يجب الرد عليها قبل اختيار طرق خزن المجموعة :

ونكون مجانبين للواقع إذا توقعنا إيقاف نشاط الجمع حتى يتم رفع مستوى تسهيلات خزن المتحف من الناحية النقية ، ولكن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن القيام بها على الفور لتطوير التسهيلات الموجودة لكي نستطيع الإبقاء بمعدل متوسط من الصيانة. وتكون نفس الاعتبارات مهمة عند التخطيط لتسهيلات الخزن الجديدة . ويشتمل هذا القسم أيضا على مناقشة لبعض المشاكل التي قد تظهر نتيجة للبيئة غير الملائمة وكذلك بعض

هناك عدة أسباب تجعل البيئة الطبيعية غير مناسبة في مناطق الخزن في المتحف . إذ أن العديد من المتاحف تولى اهتمامها بأقسام البناية التي يشاهدها الجمهور أكثر مما تهتئ بتسهيلات خزن المجموعة التي هي المنطقة الوحيدة التي لا يصل إليها الناس، وعلى هذا فهي غالباً ما توضع في اسفل قائمة المناطق المراد تطويرها . وعند إنشاء متحف جديد قد لجأ به أحياناً .

في رأس المال بسبب التخطيط غير الملائم ، وعند حدوث هذا فإن مناطق الخزن ستكون غالباً أول ما تختصر أو تُحذف وكذلك عند تحديد بناية في حالة كونها خاضعة لمنهاج لوسع ، وقبل أن يتم تطوير مناطق الخزن أو نقلها إلى منطقة ملائمة ، تنفذ النقود كما أن الذين يمكن أن يتبرعوا بالأموال يفصلون على الأرجح منح أموالهم لمسرح أو لمنطقة العرض أو أية منطقة أخرى من المتحف تستخدم من قبل الجمهور على أعضائها لتسهيلات خزن المجموعة .

وقد تكون رداءة تسهيلات خزن المجموعة ناتجة عن ان افتقار بسيط للمعلومات حول ما يؤلف بيئة المناسبة ، وغالباً ما يتواجد هذا النوع من قلة الخبرة في المتاحف الصغيرة أو المتاحف في الدول النامية ، والتي قد يكون ما يصل إليها من معلومات تقنية فيما يخص صيانة القطع المتحفية محدوداً .

هناك عاملان رئيسيان يحددان معايير البيئة الطبيعية المناسبة في مناطق الخزن ، وهما تكييف الهواء والانارة وسنتعرض في البداية لمسألة تكييف الهواء .

تكيف الهواء :

يشتمل تكيف الهواء فى هذا المثال على السيطرة على درجات الحرارة والرطوبة ، التهوية والتنقية للتقليل من الملوثات الجوية كالغبار والمواد الكيماوية والأحياء المجهريّة .

لقد شجعت إجراءات حفظ الطاقة ، التى تبحث عن تقاوم لزمة الطاقة فى الوقت الحاضر ، المتاحف على السماح برفع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف للتقليل من أعباء تكيف الهواء وهذا يؤدى الى خلق جو غير ملائم لخرن المجاميع المتحفية . كما أن دورة الأشغال - الإطفاء لنظم التفتئة والتبريد بين الاستعمال فى النهار والتوقف فى الليل ، وهى ممارسة احيثرت لحفظ الوقود، تخلق مشكلة أخرى الا وهى حدوث تقلب سريع وشديد فى درجات الحرارة والرطوبة النسبية مرتين فى اليوم الواحد . وبصورة عامة يمكن التقلب أو التطرف فى درجات الحرارة أن يسببا الصرر بطرق عديدة ومختلفة . إذ يعجل بالارتفاع فى درجة الحرارة فى نسبة التفاعلات الكيماوية (يمكن أن يتضاعف معدل التفاعلات كلما زادت درجة الحرارة ١٠ درجات مئوية) ، وعلى هذا فان درجات الحرارة العالية تزيد من عملية شيخوخة المواد، ويمكن أن تسبب لها فقدان خواص ميكانيكية مختلفة . وعلى سبيل المثال ، فان المواد اللبيفية تفقد مرونتها وتصبح صلبة وهشة . كما أن بعض المواد كالطلاء الشمعى أو الراتنجى وبعض اصناف البلاستيك ستلين ، وبعضها يفقد جزءا من جوهزه ويصبح قابسا بدرجة غير طبيعية . أما المعادن وبعض اصناف البلاستيك الأخرى ، فسوف تتمدد فى نفس الدرجة المرتفعة . ويتمسب لارتفاع درجة الحرارة بتضاؤل فقدان اللزوجة التى تؤدى الى تسيل فى مفاصل كان يجب أن تكون محكمة . ويمكن أن تؤدى درجة الحرارة الشديدة الانخفاض الى تصلب المواد

وهشاشتها وبهذا يزيد من خطورة التشقق والتكسر . كما أن تكثف الرطوبة الذى يؤكد معادن مختلفة قد يحدث أيضا فى درجات الحرارة المنخفضة .

أن التغيرات البطيئة المعتدلة فى درجات الحرارة تسأى ، عموما بالدرجة الثانية من الأهمية طالما تمكننا من إبقاء الرطوبة النسبية ثابتة . لذا يجب أن يتم نقل القطع من مناطق مكيفة باردة الى مناطق دافئة بعد فترة من استعدادها للدفعء بصورة بطيئة لتجنب حدوث التكثف . ولقد اقترحت منذ زمن بعيد فكرة خزن قطع معينة فى بيئة للجماد دائم . إذ يحفظ هذا النوع من الخزن بعض أنواع من القطع لمدة أطول ويساعد على تقليل نمو الحشرات . وإذا تم تبني هذا النوع من تقنية الخزن، فيجب تجهيز غرفة حاجزة تستعمل لإعادة تأقلم هذا النوع من القطع عند نقلها من بيئة خزنها الباردة للدراسة أو العرض ، وغالبا ما يتطلب ذلك يوما واحدا لكل درجة مئوية واحدة من الاختلاف .

يجب محافظة على مستوى درجات الحرارة فى مناطق الخزن العامة بينما يتراوح بين ١٥ و ٢٢ درجة مئوية . ولأجل حفظ الطاقة يمكن أن يحدث تباين صيف فى الحرارة بتغير الموسم هذه التغيرات يجب أن تكون مبرمجة لتحديث بصورة تدريجية على مدار السنة ، وليس بصورة مفاجئة ، ويجب معالجة هذه العوامل بحذر عند تبدل المواسم ، وعند نقل القطع من الخزن الى مناطق المتحف وخاصة عند اعادتها الى متاحف أخرى .

يجب أن يكون لكل متحف خطة تنظيم بيئة الخزن، فى حالة حدوث انخفاض أو انقطاع فى الطاقة ، وهناك عدة خطوات يمكن القيام بها للتقليل من التغيرات فى درجات الحرارة والرطوبة النسبية عند حدوث هذه المشكلة ، وتشتمل بعض الخطوات على اغلاق جميع المنافذ ، الأبواب ، الشبائيك أو أى ممر آخر يسمح بتبادل الهواء بين الداخل والخارج وكذلك خزن القطع

فى علب وتكليف القطع الأخرى التى لا يمكن خزائنها فى العلب ، ووضع قائمة بأسبقية القطع العضوية الرئيسية ربما يتناسب مع خطورة استجابتها للتغيرات البيئية.

أن تغير مستوى الرطوبة النسبية داخل مناطق الخزن قد يكون من عقد المشاكل وهو فى أغلب الحالات أكثر أهمية من جميع عوامل تكليف الهواء ومن المعروف أن مستوى الرطوبة مخرب على مواد معينة ، ربما أن الرطوبة النسبية تتأثر بصورة مباشرة بمستوى الحرارة ، فإن هذا يضيف إلى أهمية المحافظة على تنظيم موحد نسبيا فى جميع أقسام منطقة الخزن ، سواء كانت تتعرض للشمس أو لا ، ولتلى تزود الهواء من نفس المصدر.

تتألف أغلب القطع المتخفية كليا أو جزئيا من مواد تتفاعل مع تغير محتوى الهواء من الرطوبة وينجلى هذا التفاعل بتغير أبعاد القطعة ومن هذا فمن الأفضل من وجهة نظر الصيانة المحافظة على مستوى ثابت للرطوبة النسبية إلى أبعد حد ممكن . إذ أن التغير الشديد أو السريع يتيح عنه نشوء تصدع ، تشقق ، قلع .. الخ كما يتيح عن الرطوبة العالية جدا تنامي فطريات العفن والتآكسد وتسبب الرطوبة الواطئة جدا وهشاشة المواد واحتمال تراكم الكهرباء المستقرة التى تجذب الغبار المسبب للتآكسد .

أن القطع التى تتكون من المواد السلولوزية (الخشب ، الورق ، القطن ، الجوت ، الكتان ، ... الخ) تعاني من تغير عظيم فى أبعادها عند تغير الرطوبة النسبية . كما تعاني منها المواد الصامدة الأخرى التى تشمل على المواد البروتينية الموجودة فى مجاميع الحيوانات . كالطيور والأسماك والحشرات ، ويشمل هذا الصنف أيضا على مواد أخرى كالحرير ، الصوف ، الرق ، الجلد ، الفرو ، الريش ، القرون ، العظام ، العاج . أما العديد من المواد العصرية كالنابليون البوليستر والبولى راتيلين فإنها تكون

على الرغم من أن المعادن لا تمتص للرطوبة ، إلا أنها يمكن أن تتلف عندما تؤدي الرطوبة العالية الى تنشيط وجود ثاني أكسيد الكربون ، ثاني أكسيد الكبريت والكلور ... الخ والحوامض التي تتطلق من الخشب . كما أن المواد المصنوعة من الحديد مثلاً تضد بالدرجات العالية من الرطوبة النسبية ، وعند وجود ملوثات الكلوريد المخولة بالهواء ، فإن النحاس وما خالطه يمكن أن يكشف عن حالات معينة كمرض البرونز ، الذي ينشط في الرطوبة النسبة العالية . ويعانى البرونز الذي يكشف في التقنيات عموماً من هذا المرض أما الفضة فتشكل رواسب كبريتيدية نتيجة للرطوبة العالية . ويكون الذهب والبلاتين نظرياً خاملين ولكن سيائك الذهب لا تكون كذلك . وتكون القطع الحجرية مسامية وتسمح بفاذ الرطوبة الى داخلها ، وإذا ما استخرجت الحجر والخزف أثناء التقنيات فإنها تفرز زوائد ملحية . وتستجيب بعض قطع الزجاج العتيقة الى حد ما المستوى في الرطوبة أما بأن تنز أو تتجدع.

ومن الصعب اختيار مستوى للرطوبة النسبية بحيث يكون ملائماً لجميع العناصر في بنية متعددة العناصر ، إذ تتعرض لوحات الرسم للضغط والشد وخاصة الرسوم على الخشب . أما قطع الأثاث فيمكن أن تتلوى وتتشق القطع الاتوغرافية ذات التركيب المعقد قد تتعرض للنشوء والكسر خاصة القطع المصنوعة من مواد عديدة مختلفة حيث يكون من الصعب حمايتها . ويقترح أخذ الحلول تهيئة طلاء حاجز للرطوبة لتغطية أجزاء القطع التي تمتص الرطوبة وتحفظ بها وتكون عرضة للتغير . وعلى أي حال فإن امناء المتاحف قد يعترضون على هذا الاجراء أنه سيغير من الحالة الطبيعية للقطعة ، وقد يقلل من قيمتها في البحوث . ولقد ثبت العديد من القطع حتى

الآن بمستويات معينة من الرطوبة النسبية ، وإذا تمت المحافظة على هذا المستوى بثبات فانه سيقى دون الحاجة بجهود اضافية.

على الرغم من الأهمية الحيوية للخصائص البيئية لحفظ المجاميع ، فانها غالباً ما تكون مهمة أكثر من أى مظاهر الخزن، ويحصل هذا لأن أغلب المتاحف أكثر تتواجد فى ابنية محررة لم يتم تصميمها اصلاً لهذا الاستعمال وتنتهى المجاميع بصورة عامة الى العلية أو المرقد ، حيث تكون البيئة الطبيعية غالباً اياً اسوأ حالاتها فى الأبنية التى لا تكاد تكون ملائمة حتى فى احسن مناطقها . وبسبب المستوى العالى من الرطوبة النسبية فى البناية خلال أشهر الشتاء . عندما تكون درجة الحرارة فى الخارج منخفضة ، مشاكل حادة فى الصيانة فى بعض الوقت ومنها تدمير البناية نفسها ، إلا إذا أنشئت تدابير وقائية داخل تكوين البناية . وبعد مضى سنة يمكن السماح بحدوث انحراف بطيء فى مستوى الرطوبة النسبية ليتوافق من واقع البناية ، وعلى سبيل المثال ، والمحافظة على بيئة ثانوية بصورة طبيعية اقتصادية ، فقد يجيز المتحف خفض الحرارة فى الداخل عند انخفاض الحرارة فى الخارج وبهذا يحافظ على رطوبة نسبية ثابتة.

هناك عدة طرق لتثبيت بيئة القطعة والتى تكون فى بعض الأحيان مضمونة أكثر من الطرق الهندسية المعقدة، وهى فى الواقع يمكن أن تكون الطرق الوحيدة المتوفرة للمتاحف الصغيرة أو المتاحف فى الدول النامية . إذ يمكن استخدام أغطية من البوليثلين لتغليف القطع لحمايتها من الغبار أو من الماء فى حالة وجود تشقق فى السقف ويجب الانتباه الى عدم احكام اغلاق الأشياء بشدة وتساعد هذه الممارسة أيضاً على تثبيت مستوى الرطوبة النسبية للمحيط بالقطعة المقررة كما أن الغطاء الخفيف من البوليثلين مسع وضع مثبتات من القطن بينه وبين القطع سيحافظ على رطوبة نسبية أكثر

ثباتا ، عندما يكون هناك تغير عنيف فى البيئة الخارجية . أن مسألة احكام اغلاق القطع بالوليثين وكيفية استخدامه لتاقلم القطع يحتاج الى استقصاء أكثر ، ولكن هذه الممارسة كانت ناجحة لحد الآن .

واعطيت الأهمية أيضا للسيطرة على البيئة المحلية . وهذا يعنى اختبار أجزاء من المجموعة لسيطرة بيئة خاصة ، ويمكن استخدام هذه الطريقة للسيطرة على الرطوبة النسبية فى الصناديق المفردة أو الغرف الصغيرة بتأثير أكبر وبصورة اقتصادية . ويمكن انجازها هذا الأمر بالاستفادة من بعض المواد مثل مادة السليكا الهلامية أو بعض المنتجات الأخرى التى تصل على احتواء الرطوبة. وإذا اتضح عند التخطيط لتسهيلات خزن المجموعة بأن من غير العملى السيطرة على بيئة منطقية الخزن كاملة . فيمكن تصميم غرف صغيرة واقية لعزل المعدات للميكانيكية للتمكن من السيطرة على الرطوبة النسبية للمحافظة على القطع الحساسة.

متطلبات الرطوبة / الحرارة .

أن متطلبات الرطوبة / الحرارة الموصى بها والمبرزة فى الجدول ١ تمثل الدراسات الأوسع قبولا . ومع هذا وبسبب وجود بعض المعارضة حول توصيات معينة . فيعاد النظر فى الجدول فى الوقت الحاضر .

يجب استخدام القياسات المدرجة فى الجدول مع بعض التحفظ ، إذ أنها تبين أفضل الحالات . وتعتمد الحدود البيئية الامنة على التاريخ السابق للعينة وعلى تكوينها ، وظروف التى تأقلمت معها لحد الآن . وعلى سبيل المثال فإذا كانت هناك قطعة من الخشب مأخوذة من منطقة جافة (ولم تترك هذه المنطقة أبدا) فإن محتواها من الرطوبة يكون أقل بكثير من الخشب الموجود فى المناطق الشمالية لأمريكا أو لأوربا ، ومن غير المعقول اخضاعها 50 ± 5 بالمائة من الرطوبة للنسبية المطلوبة لخشب

فيما يكون درجة ٢٥-٣٠ بالمائة من الرطوبة النسبية هي الأفضل لخشب من /في المناطق الجافة وتقول مرة أخرى بأن الثبات هو الجزء الأكثر أهمية في التنظيم البيئي على القطع .

كثيرا ما يفعل عن التنصيف كاعتبار رئيسي في نظم تكييف الهواء ومع هذا فان الذرات الدقيقة من الغبار والذرات الصغيرة الأخرى يمكن أن تسبب اضرارا لقطع معينة . لذا يجب ان يكون عدد مرات تغيير الهواء في الساعة الواحدة في مناطق الخزن بنفس المعدل المرتفع للتغير في ضالات العرض ، من أجل حماية القطع ومنتسبي المتحف الذين يعملون هناك ، خاصة اذا تسربت للمواد الكيماوية الموضوعة في صناديق محكمة والمستخدم للسيطرة على الحشرات أو فطريات العفن . الى الهواء كما أن الجدران الكرنكيتية الهواء البحري ، الغبار والنفائات التي يأتي بها الجمهور تطرح هي الأخرى بعض المشاكل وقد نصت بعض المواد كالخشب وبعض طبقات معينة من الاصباغ ابخرة مؤذية.

يجب تجهيز مناطق ذات أبواب محكمة عند مداخل الزوار وبين مداخل الخدمات ومناطق للتقليل الى الحد الأدنى من كمية الأبخرة القذرة والسامة التي تدخل الى البناية كما يجب لبقاء وضعف الشحن تليها واطفاء محركات العربات . وبما أن التغليف وفتح اللطب للمغلفة بولدان انذارا فلا يجب القيام بها في مناطق الخزن، ولكن في منطقة التغليف ويجب أيضا تجهيز منطقة أخرى محكمة الأبواب بين غرفة التغليف ومناطق الخزن للتقليل من ترشيح الغبار الى الداخل ، كما أن هواء البحر الذي هو بصورة عامة غني بالكلوريد يكون شديد التدمير للقطع المعدنية . لهذا يجب توفير حماية خاصة لهذه القطع حيثما كان كل موقع المتحف قريبا من البحر . أن

نظام التهوية الجيد يجب أن يزيح الغبار وذرات النفايات بخفضها الى ١٠ أو ٢ مكرون . كما يجب ابتكار طرق للمراقبة السهلة والسريعة لنوعية الهواء فى داخل المتحف .

إضافة الى تجهيز المحكمة والاهتمام بالتصفية فيجب وضع جدول يومية لتنظيف الأرضيات والسطوح الأخرى غير المستعملة والمحافظة عليه بدقة . إذ أن المحافظة على منطقة الخزن يجب أن تؤسس على قياسات صحية ، وعلى الأخص العزل الجيد عن الجو الخارجى . كما يجب تنظيف الحاويات ، الدواليب ، الرفوف وحتى الأرضيات قبل استعمالها وتعقيمها إن كانت هناك ضرورة لذلك ، وإن تعالج بصورة دورية بمبيدات الحشرات المناسبة . وتكون استشارة اخصائيين المختبر مهمة هنا للتأكد من أن المواد الرطوبة المستخدمة تستجم مع المحافظة على قطع المجموعة ، ويجب استخدام منتجات التى لها تأثيرات ضارة على الإنسان بعناية بالغة.

لقد ثبت عدة مناطق للخن ودون أن تصفى عليها اللمسات الأخيرة بدرجة كافية . أن السطوح الكرنكرية مثل هذه المبانى وخصوصا عندما تكون جديدة تتدف مواد قلوية الى الجو . لذلك ينبغى أن يؤخذ هذا العامل بنظر الاعتبار عند وضع المجاميع فى مناطق الخزن المشيدة حديثا .

جدول رقم ١ متطلبات الرطوبة / الحرارة للمجاميع المحفية

المادة	التفاوت في الرطوبة		الاستجابة البعيدة	التخصص لفطريات العفن
	عالي (%)	واطيء (%)		
ورق	٦٠	٤٥	جفاف سريع ويتسبب الاتجماد في فقدان المرونة.	حاد
الورق المرن	٦٠ (الحد الأدنى خطر)	٤٥	الواح الورق ، الرسوم ورسوم الباستيل المؤطرة ستتزق من الاتكماش في الجو الجاف.	حاد
الصور الفوتغرافية ، الأفلام	٤٥	٣٠	سريعة ، الرطوبة تلين (بعض الجليان تنوب) الجلاتين ، الجفاف المفرط يؤدي الى هشاشة الورق والجلاتين.	حاد
الزفوف	حالة ثابتة (%٥٥)		سريعة جدا ، الجفاف بسبب فقدان المرونة.	قلوية معتدلة متأسلة
الجلد	٦٠	٤٥	متقاربة تبعا لعمليات السدغ ، يتأثر جدا بالاتكماش بعد الترتيب.	متنير واضح في الجلود الجيدة.
الأنسجة (الألياف الطبيعية)	٦٠	٤٥	متجولة ، بسبب قتل الياف تتكمش الأنسجة عند انتفاخ الألياف وترجي عندما تتكمش يتحسن العزير والصبوف اضرار الرطوبة لكثير من القطن أو الكتان ، وتكون الأنسجة المسبولة شديدة الحساسية لتغيرات الرطوبة .	واضح

المادة	التقلوت فى الرطوبة		التحسس لظطريات العطن
	عالي	واطيء	
	(%)	(%)	
العظام ، العاج	٦٠	٤٥	ضئيل جدا فى الرطوبة النسبية العالية جدا
			بطيئة جدا إلا فى القطع الخفيفة . ويتحسس العاج أضرار الرطوبة أكثر من العظام والمنحوتات المصنوعة من عاج أو عظام الحيتان (يكون اللعاب الخارجى المتركة على عاج الحيتان حساسا) تجلب المصابيح الحارة فى الخزائن لتركيز الأكثر.
الخشب	٦٠	٤٥	ضئيل جدا فى الرطوبة النسبية العالية جدا.
	(خطر)		بطيئة ، تتباين تبعاً لقوة وحجز الرطوبة للظلاء، تتأثر بالدورات الاسبوعية وخاصة بالدورات الموسمية.
الخشب المصنوع	٦٠	٤٥	ضئيل جدا فى الرطوبة النسبية العالية جدا.
	(خطر)		الجفاف الذي يسبب الانكماش يضر بصورة خاصة بالقطع التي يكون الخشب فيها لتكوين السائد للمواد الأخرى مثل ألواح الخشب المصنوعة ، ويمكن أيضاً طلاء المنحوتات الخشبية ، والأثاث ، النماذج ، والآلات الموسيقية وقطع الزينة بالطلاء الجوى ومن ثم صبغها لوزخرفتها ، ولا تتأثر هذه الأنواع من

التفاوت في الرطوبة		المادة
عالي (%)	واظم (%)	
<p>اللدلاء الصلب إلى حد ما بالتقلبات الطبيعية في الرطوبة . ولكن إذا انكمش الخشب السلند فينضغط الطلاء وبسبب لها الالتواء والتقشر والتقشر . فمن حالات الرطوبة الشديدة (الفيضان التكثف ، ترطيب سطح القطعة) فإن الجبس ، مفاصل الخراء وبعض الأصباغ قد تلين وتنوب .</p>		
٦٠	٤٥	<p>قلب مانيل قصب سيزال</p>
<p>عندما تكون الرطوبة تحت الـ ٣٠ بالمائة وفي درجة ١٥ بالمائة من الرطوبة النسبية ، تصبح هذه المواد شديدة للصلابة وهشة . وهي تتسحق بسهولة عند معالجتها . أما إذا تركت لحين عودة الأفضاع الطبيعية فإنها ستمتص محتواها الطبيعي من الرطوبة وتواصل خواصها الطبيعية الاعتيادية .</p>		
<p>بعض أنواع البلاستيك تساعد على تنامي الفطريات العفن في الرطوبة النسبية العالية</p>		<p>اللدائن البلاستيك</p>
<p>لا تستجيب بصورة اعتيادية لتغيرات الرطوبة ومع هذا فإن بعضها يستجيب بعدا لتغير درجات الحرارة .</p>		

العادة	التفاوت في الرطوبة		الاستجابة البهدية	التحسس لمطريات العفن
	عالي (%)	واطيء (%)		
المعائن المصقولة	٣٠ ويفضل أن تكون أقل		ليس لها استجابة بحسبة لتغير الرطوبة . ويمكن تستجيب للمعائن بعدها مع التغيرات الحادة في الحرارة . ولقد كشفت اختبارات المرة البحرية في الولايات المتحدة على عدم وجود تأكيد على سطوح الصلب في درجة ١٥% من الرطوبة النسبية أو أقل. ويصبح التأكد واضحا بعد تسعة أشهر بدرجة ٣٠% من الرطوبة النسبية ويحصل التأكد بعد يوم واحد في درجة ٩٠% من الرطوبة النسبية .	
الحجر . الحرف الحجرى الغرف الصيني الرصاص البرونز شابه معدنية مقوما الأساس			لا يفقد النحاس الأصفر والبرونز بريقهما بدرجة ١٥ بالمائة من الرطوبة النسبية أو أقل. بصورة عامة تكون شديدة المقاومة تغيرات الرطوبة النسبية والحرارة مع هذا فيمكن أن يحدث التلف في المعصر والبرد الشديدين والرطوبة (التجميد).	

المادة	التفاوت في الرطوبة		التحسس لفطريات العفن
	عالي (%)	واطيء (%)	
القصدير	٦٠	٤٥	بصورة عامة يقاوم التغيرات الطبيعية في البيئة . يجب تجنب مستويات التغير المريعة في الرطوبة النسبية ودرجات الحرارة ويمكن أن يتلف الزجاج الرمادي في ظروف للرطوبة العالية أو للوهلئة جدا.
المولاد الأثرية ، البرونز ، الحجر ، الفخار جص ، الطين المفخور	جفاف تكرر الأماكن	القطع الثرية التي كانت مدفونة لوقت طويل قد تكون مفروسة مع أو متأكلة من الأملاح التي تسلك طريقا إلى الأعماق	
الأكلية الفخارية المعدة في درجات حرارة عاطنة.		يمكن إبقاء (مرض البرونز) ساكنا في الجو الجاف .	

التفاوت في الرطوبة		المادة
عالي (%)	واطيء (%)	
الاستجابة البهية		
التحسس لفطريات العفن		
<hr/>		
المصدر : لقد أعد الجدول من قبل وليم ز. ليشر الصالين في المعرض القومي للفنون - واشنطن وأخذ جزئيا من ر. بك أمر صفات تكييف المواد في المتحف كانون الأول ١٦٦٤ (أخبار المتاحف ، الملاحق التقنية العدد ٥).		

جدول رقم ٢

بعض مستويات الرطوبة النسبية الخطرة

التفاوت في الرطوبة		المادة
عالي (%)	واطيء (%)	
٦٠	٤٠	المجموعة التشريحية ، هذا المواد المحنطة
٦٠	٤٠	العينات الثرية الماصة للرطوبة والمحفوظة بها
٦٠	٤٠	الدفاع الانتوغرافي ، الملابس ، السلال ، الأقنعة
٦٠	٤٠	العينات النباتية
٦٠	٤٠	الحشرات
٦٠	٥٠	طلاء الصقل
٦٠	٥٠	الرسوم على القماش ، أو على الخشب
(يفضل ٥٠)		
٦٠	٤٥	السنائر الشرقية
(الدرجة الدنيا خطيرة)		

المصدر : ليشر ، المذكور آنفا.

لأن تأثير الضوء على صيانة القطع المتعفنة هو من المواضيع التي لازالت قيد البحث ، وقد تولد عن هذه القضية المثيرة للجدل اختلاف كبير بين أمناء المتاحف يتبع اقله من المعتقدات وليس من المعلومات المستقاة من التجربة الصلبة، ومع هذا فستقوم بمناقشة بعض التوصيات العامة والمقبولة فيما يخص استخدام الضوء في منطقة خزن المجموعة.

يوافق أغلب أمناء المتاحف على وجوب حذف الضياء الطبيعي من منطقة الخزن بسبب فوائد الصيانة وتكييف الهواء والفوائد الأمنية التي يمكن باتتباع هذه الطريقة . ويجب أن يكون مستوى أي نوع من الضوء حوالي ١٠٠ لوكس (١٠ أقدام شع) بالنسبة للمجاميع التي يتأثر الضوء. كما يجب استخدام مرشحات ماصة للأشعة فوق البنفسجية عند تواجد مباشرة بالمصابيح الفلورية . لأن كوابح التيار المصابيح المتوهجة والمصابيح الفلورية تبعث حرارة ، لذا يجب عدم استعمالها في الخزائن أو الأكراسج. إذ أن الحرارة المشعة من الضوء أو من الكوابح ستترفع من معدل الحرارة . وتؤثر على للرطوبة النسبية في المساحات الصغيرة المغلقة.

ومن الممارسات الشائعة والمقبولة . استخدام الضوء غير المباشر أو المعكوس أو الضوء المرشح من الأشعة فوق البنفسجية لحماية المجاميع المتحفية ، ولكن لا تتوفر لدينا معلومات كافية عن تأثيرات الضوء ، للتأكد من الحماية المناسبة التي يوفره أي منهما . وقد اكتشف منذ وقت قريب بأنه خلال مئات السنين الأولى للقبلة من عمر اللوحة . تصبح طبقة الطلاء الوافي قمة في الظلام الدامس بسرعة أكثر مما لو كانت معرضة إلى ضوء النهار الذي رشح لازالة طيف الأشعة فوق البنفسجية . ويشير هذا الاكتشاف إلى الحاجة لاستمرار في الدراسات العميقة للتوصل إلى قرارات صائبة حول

تأثير الضوء في القطع والتي تكون مبنية على المعلومات المستقاة من التجربة العلمية ليس من العرف السائد كما أن القول بأن الضوء يمنح القطعة (حياة) مناطق الخزن معترف به ، ومع هذا فيجب الاهتمام بمراقبة تأثير الإضاءة منطقة الخزن .

يجب عدم خزن أية قطعة دون القيام بفحص تهيدي ، وبالمعالجة أن كانت ضرورية ، والتي يجب أن تكون ملائمة لطبيعتها والحالة التي حفظت بها ، وتتطلب معالجة القطع في بعض الأحيان القيام بالتحاليل المختبرية التنظيف ، إزالة الغبار ، التعمير أو الترميم من قبل أخصائي المختبر . هناك أنواع معينة من القطع يجب أن تفحص بصورة منتظمة ، لذا يجب مراعاة هذا العامل عند تحديد موقعها داخل غرفة الخزن كما أن اتباع نظام خاص بوضع العلامات على القطع سيسهل التعرف عليها واستردادها أن كل المجاميع تقريباً ، حتى تلك التي اختبرت للخرن (الميت) تحتاج إلى شكل من أشكال المحصر الدوري حتى يتمكن العلماء من ابتكار جهاز لتسجيل أثر الغاز واللون يكون حساساً بدرجة كافية (الاستنشاق) الهواء المرجع للتحقق من وجود أي تلامح في لفطريات العفن أو المصراصير . . الخ .

وعندما نكون هناك ضرورة للقيام بالتعمير الدوري أو المستمر لمجموعة معينة ، فيجب اختيار طرق الخزن بحيث تسمح بهذه الممارسة وأن تسمح في نفس الوقت ، الأبخرة من الدخول إلى الأقسام المشغولة من منطقة الخزن إذا أن حتى التركيز الوطني جداً لهذه الأبخرة المنبعثة من المواد الكيماوية ، يكون مضرراً بالأشخاص الذين يعملون داخل غرف الخزن ، ويكون احتواؤها أساسياً عند وجود أناس يقومون بمعالجة المجاميع في هذه المناطق على أساس يومي .

يجب دراسة إمكانية حدوث الأضرار لمجاميع معينة نتيجة للاهتزاز باهتمام بالغ . وتحدث مشاكل في الصيانة قصيرة أو طويلة الأمد بسبب الاهتزاز. المتأني من أي من طرق الخزن المتحركة ، بما في ذلك الحاملات الانزلاقية وطرق الخزن المتحركة عالية الكثافة حيث يتم تحريك عربات كبيرة تحتوي على العديد من القطع للتمكين من الوصول إلى القطع المفردة. أو أي من طرق الخزن بواسطة الاندراج ينتج عنها اهتزاز عند فتح أو غلق الاندراج ، لذا يجب اختيار طرق الخزن المتحركة بعناية. كما يجب تصميمها وانشاؤها واستعمالها بطريقة تقلل من تأثير الاهتزاز على قطع المجموعة.

هناك مسألة مهمة أخرى ، وهي تأثير الاهتزاز من المصادر الخارجية لقطع المجموعة كوسائط لنقل الكهربائية تحت الأرض ، القطارات ، المركبات ... الخ إذ أن تجرى البحوث لكافية حول هذا الموضوع ، لذا دراسته بعناية بالغة عند تحديد موقع متحف جديد ، وتصميم تسهيلات قند اختيار طرق الخزن المناسبة للمتاحف التي تعاني من هذه المشكلة .

أمل الصيانة التي تؤثر اختيار طرق الخزن

لقد سلط الضوء في البداية على الطرق التي تؤثر بها بيئة مناطق الخزن على القطع ، المصنوعات أو العينات المخزونة في داخلها، وكذلك في متطلبات الحرارة والرطوبة النسبية التي تشكل خطورة على مواد معينة ، كما عرضنا سابقاً، فإن وضع قائمة بالمتطلبات الخطيرة لكن نوع من القطع يمكن أن تحويلها لمجاميع المختصة ، هو أبعد من منظور هذا الكتاب. مع ذلك فهناك إمكانية استخدام قائمة مقارنة لتحديد العوامل التي يجب قياسها عند اختيار الرطوبة من الخزن لأية مجموعة من القطع، وإذا واجه كادر متحف أسئلة لا يستطيعون الإجابة عليها، فيجب أن يحاولوا الحصول على مساعدة

الخارجية ، إذ لا ينطبق العديد من المفردات على أصناف معينة من مجموعة . ولقد جرت محاولة لتصنيف قائمة شاملة لكي لا تهمل العوامل كي يمكن أن تؤثر على نحو خطير بقطع المجموعة . كم هو تأثير القطعة على الضوء إذا كان اهتماما ينصب على الانارة فما هو مستوى الضوء قبول ولاية فتر زمنية ؟ هل تتأثر القطعة أكثر بمناطق معينة من الطيف .

وعلى سبيل المثال فإن المواد المطبوعة والرسوم تكوين شديدة التأثير بضوء . ولقد اظهرت الدراسات بأن الضوء كلما كان أكثر زرقة ازداد أن اللون الذي يتراوح بين الأصفر والبرتقالي والأحمر الغامق يمكن من الناحية الفطرية أن لا يحدث الضرر بالأصباغ ويمكن أن يكون الضوء أيضا شديد الضرر بالعديد من المجاميع الأخرى في تلك الملابس ، والأنسجة العاج وبعض المجاميع الانتوغرافية لوحات الرسم وحتى بعض العينات الاحيائية المميّنة المحفوظة في الكحول والمخزونة في خزان زجاجية ، ولكنه لا يقتصر عليها. لذا تجب دراسة كل مجموعة من القطع مع ملاحظة خصوصية استجابتها للضوء .

كم هو تأثير القطع بالمستويات المختلفة أو التغيرات المتكررة في الرطوبة النسبية ؟

قد تكون الرطوبة النسبية مهمة جدا لمجاميع معينة كاللوحات الزيتية بالأثاث ، المطبوعات ، للرسوم ، الفضة (٢). أفلام الصور الفوتوغرافية ، المعادن .. الخ . كما أن الأغلبية المعدنية للخران الزجاجية المستعملة لخرن العينات الاحيائية، يمكن أن تتأثر بالمستويات العالية من الرطوبة النسبية ، على الرغم من أن العينات الفعلية قد لا تتأثر بها . لذا يجب تعقيد أفضل المستويات لأي نوع من المجاميع.

كم هو تأثير القطعة بالمستويات المختلفة من الحرارة أو التغيرات

المتكررة في درجة الحرارة ؟ ما هي نسبة التفاوت المسموح بها (الأدنى والأعلى ولأية مدة من الزمن)؟

قد يكون من الضروري السماح لدرجة الحرارة في مناطق الخزن بالانحراف خلال مدة طويلة من الزمن نتيجة لتغير المواسم، وتكون دقة تحديد مدى تحمل المجموعة لهذه التغيرات مهمة في هذا المجال.

كم هو تأثير القطعة بالغبار والملوثات الأخرى الموجودة في الهواء ؟ وهل هناك أبخرة كيميائية معينة تتأثر بها القطعة بصورة خاصة ؟ كما أن الأنسجة والعديد من المواد الأخرى تتغير بالغبار الذي قد يتراكم عليها، وهذا يتطلب هواء جيد للتصفية أو حمايتها من الغبار من خلال اختيار الطريقة المستخدمة في الخزن.

كم هو تأثير القطعة بالضغط المعينة التي قد تلاحقها في حالة الخزن ، أي الضغط من تعليق أو طي الأنسجة ، أو تحطم الطلي للرقعة الموجودة على الدمي .. الخ .

هل هناك مواد تتأثر بها القطعة بصورة خاصة ، والتي يجب أن لا يتم أبدا تماس مباشر معها .

فالعاج مثلا يجب أن لا يكون له أبدا تماس مع الحشيات المطاطية أو المطاط المصنوع . الحديد ، خلاص النحاس أو المواد المصنوعة وحتى حمالات تعليق الملابس البلاستيكية يجب فحصها بعناية عند استعمالها في تعليق الملابس . وهذا يعني دراسة كل صنف من القطع المتحفية بعناية لتحديد المواد التي يجب تجنبها لاستبعادها واختيار طرق الخزن المناسبة ، كما يحتمل أن تقوم القطع المعينة من المجاميع المتحفية بإطلاق مواد تضرر بالقطع المخزونة بقربها.

كم يجب تكرار فحص القطعة لأغراض الصيانة لتحديد غزى
فطريات العفن والحشرات أو مستوى الكحول فى خزان العينات؟
كيف سيكون تأثير القطع بالحوادث المتعلقة بالماء ، الحرارة
المفرطة) وتشتمل على الأحصاء والاتجماد)؟

ما مدى تأثير القطعة بأضرار الحشرات أو الطفليات بتأثير العديد من
المجاميع الاثنوغرافية ولا حيائية بصورة خاصة بهجمات الحشرات أو
الطفليات . وقد تحتاج إلى تصميم طريقة بحيث تسمح بالقيام بالتبخير الدوري
أو المستمر .

كم هو تأثير القطعة بالاهتزازات ؟ يجب دراسة جميع أنواع
الاهتزازات ، سواء كانت من مصادر خارجية وسائط النقل الكهربائية تحت
الأرض السيارات .. الخ أو من حركة الانراج أو طرق الخزن المتحركة.
كمثال على ذلك تعطى رسوم الباستيل التي تكون شديدة التأثير
بالحركة ولهذا لا يمكن خزنها بالطرق المحركة التي تسبب اهتزازا.

ما هي قابلية للقطعة للاشتعال أو تأثيرها بأضرار الحريق ؟ وتكون
قابلية الاشتعال للعديد من القطع المصنوعة من الورق ، الخشب .. الخ
واضحة ، ولكن يجب عدم إغفال قابلية الاشتعال للكحول المستعمل لحفظ
العديد من المجاميع الاحيائية . كما يجب أيضا دراسة قابلية الاشتعال لطرق
الخزن نفسها ، حتى لو لم تشكل القطع المخزونة بداخلها مشاكل معينة.

هل أن قيمة بعض القطع المعنية تتطلب القيام بتدابير أمنية إضافية
أكثر من تلك المتوفرة المجموعة العامة ؟

ويمكن أن ينطبق هذا على مجاميع المجوهرات والفضة أو المجاميع
الأخرى التي يمكن بيعها بأسعار عالية، أو اختفاؤها بسهولة . ويحدد المستوى

الإجمالي للتدابير الأمنية الخزن باكملها مع قيمة مجموعة معينة ، ما إذا احتاج المر إلى التدابير أمنية إضافية أم لا .

هل سيحصل توسع في المجموعة ؟ إذا كان كذلك ، إلى أي مدى ؟

ما هي إمكانية الوصول إلى المجموعة برويتها لدراستها أو فحصها من قبل الدارسين ، الطلاب الباحثين والمصممين ... الخ ؟.

كم يتوجب تكرار نقل القطع من المجموعة إلى مكان آخر ؟ بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة السابقة ولأجل تحديد أفضل طرق الخزن ، يجب دراسة العوامل التالية.

ما هي المساحة المتاحة لطرق الخزن ؟

كم هي المبالغ المتوفرة لشراء أو تهيئة طرق الخزن؟